

OpenShift Container Platform 4.10

専用のハードウェアおよびドライバーの有効化

OpenShift Container Platform でのハードウェアの有効化に関する説明

Last Updated: 2023-10-17

OpenShift Container Platform 4.10 専用のハードウェアおよびドライバーの有効化

OpenShift Container Platform でのハードウェアの有効化に関する説明

法律上の通知

Copyright © 2023 Red Hat, Inc.

The text of and illustrations in this document are licensed by Red Hat under a Creative Commons Attribution–Share Alike 3.0 Unported license ("CC-BY-SA"). An explanation of CC-BY-SA is available at

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

. In accordance with CC-BY-SA, if you distribute this document or an adaptation of it, you must provide the URL for the original version.

Red Hat, as the licensor of this document, waives the right to enforce, and agrees not to assert, Section 4d of CC-BY-SA to the fullest extent permitted by applicable law.

Red Hat, Red Hat Enterprise Linux, the Shadowman logo, the Red Hat logo, JBoss, OpenShift, Fedora, the Infinity logo, and RHCE are trademarks of Red Hat, Inc., registered in the United States and other countries.

Linux [®] is the registered trademark of Linus Torvalds in the United States and other countries.

Java [®] is a registered trademark of Oracle and/or its affiliates.

XFS [®] is a trademark of Silicon Graphics International Corp. or its subsidiaries in the United States and/or other countries.

MySQL [®] is a registered trademark of MySQL AB in the United States, the European Union and other countries.

Node.js [®] is an official trademark of Joyent. Red Hat is not formally related to or endorsed by the official Joyent Node.js open source or commercial project.

The OpenStack [®] Word Mark and OpenStack logo are either registered trademarks/service marks or trademarks/service marks of the OpenStack Foundation, in the United States and other countries and are used with the OpenStack Foundation's permission. We are not affiliated with, endorsed or sponsored by the OpenStack Foundation, or the OpenStack community.

All other trademarks are the property of their respective owners.

概要

本書では、OpenShift Container Platform でのハードウェアの有効化に関して解説します。

目次

第1章 専用のハードウェアおよびドライバーの有効化	3
第2章 ドライバーツールキット	4
2.1. DRIVER TOOLKIT について	4
2.2. DRIVER TOOLKIT コンテナーイメージのプル	5
2.3. DRIVER TOOLKIT の使用	6
2.4. 関連情報	10
第3章 SPECIAL RESOURCE OPERATOR	11
3.1. SPECIAL RESOURCE OPERATOR について	11
3.2. SPECIAL RESOURCE OPERATOR のインストール	11
3.3. SPECIAL RESOURCE OPERATOR の使用	13
3.4. PROMETHEUS SPECIAL RESOURCE OPERATOR メトリクス	19
3.5. 関連情報	20
第4章 NODE FEATURE DISCOVERY OPERATOR	21
4.1. NODE FEATURE DISCOVERY OPERATOR について	21
4.2. NODE FEATURE DISCOVERY OPERATOR のインストール	21
4.3. NODE FEATURE DISCOVERY OPERATOR の使用	23
4.4. NODE FEATURE DISCOVERY OPERATOR の設定	26
4.5. NFD トポロジーアップデータの使用	31

第1章 専用のハードウェアおよびドライバーの有効化

多くのアプリケーションには、カーネルモジュールまたはドライバーに依存する専用のハードウェアま たはソフトウェアが必要です。ドライバーコンテナーを使用して、Red Hat Enterprise Linux CoreOS(RHCOS) ノードで out-of-tree カーネルモジュールを読み込むことができます。クラスターの インストール時に out-of-tree(out oftree) ドライバーをデプロイするには、**kmods-via-containers** フ レームワークを使用します。OpenShift Container Platform は、既存の OpenShift Container Platform クラスターでドライバーまたはカーネルモジュールを読み込むためのツールを複数提供します。

- Driver Toolkit は、OpenShift Container Platformの全リリースに同梱されているコンテナーイメージです。これには、ドライバーまたはカーネルモジュールのビルドに必要なカーネルパッケージとその他の共通の依存関係が含まれます。Driver Toolkit は、OpenShift Container Platform でドライバーコンテナーイメージビルドのベースイメージとして使用できます。
- Special Resource Operator(SRO)は、ドライバーコンテナーのビルドおよび管理をオーケストレーションし、既存の OpenShift または Kubernetes クラスターでカーネルモジュールおよびドライバーを読み込みます。
- Node Feature Discovery(NFD)Operator は、CPU 機能、カーネルバージョン、PCle デバイス ベンダー ID などのノードラベルを追加します。

第2章 ドライバーツールキット

Driver Toolkit および、ドライバーコンテナーのベースイメージとして使用して Kubernetes で特別なソフトウェアおよびハードウェアデバイスを有効にする方法を説明します。



重要

Driver Toolkit はテクノロジープレビュー機能としてのみご利用いただけます。テクノロ ジープレビュー機能は Red Hat の実稼働環境でのサービスレベルアグリーメント (SLA) ではサポートされていないため、Red Hat では実稼働環境での使用を推奨していませ ん。Red Hat は実稼働環境でこれらを使用することを推奨していません。テクノロジー プレビュー機能は、最新の製品機能をいち早く提供して、開発段階で機能のテストを行 いフィードバックを提供していただくことを目的としています。

Red Hat のテクノロジープレビュー機能のサポート範囲に関する詳細は、テクノロジー プレビュー機能のサポート範囲 を参照してください。

2.1. DRIVER TOOLKIT について

背景情報

Driver Toolkit は、ドライバーコンテナーをビルドできるベースイメージとして使用する OpenShift Container Platform ペイロードのコンテナーイメージです。Driver Toolkit イメージには、カーネルモ ジュールのビルドまたはインストールの依存関係として一般的に必要なカーネルパッケージと、ドライ バーコンテナーで必要なツールが含まれます。これらのパッケージのバージョンは、対応する OpenShift Container Platform リリースの Red Hat Enterprise Linux CoreOS (RHCOS) ノードで実行さ れているカーネルバージョンと同じです。

ドライバーコンテナーは、RHCOS などのコンテナーオペレーティングシステムで out-of-tree カーネ ルモジュールをビルドしてデプロイするのに使用するコンテナーイメージです。カーネルモジュールお よびドライバーは、レベルの高い権限で、オペレーティングシステムカーネル内で実行されるソフト ウェアライブラリーです。また、カーネル機能の拡張や、新しいデバイスの制御に必要なハードウェア 固有のコードを提供します。例として、Field Programmable Gate Arrays (FPGA) または GPU などの ハードウェアデバイスや、クライアントマシンでカーネルモジュールを必要とする Lustre parallel ファ イルシステムなどのソフトウェア定義のストレージ (SDS) ソリューションなどがあります。ドライバー コンテナーは、Kubernetes でこれらの技術を有効にするために使用されるソフトウェアスタックの最 初の層です。

Driver Toolkit のカーネルパッケージの一覧には、以下とその依存関係が含まれます。

- kernel-core
- kernel-devel
- kernel-headers
- kernel-modules
- kernel-modules-extra

また、Driver Toolkit には、対応するリアルタイムカーネルパッケージも含まれています。

- kernel-rt-core
- kernel-rt-devel
- kernel-rt-modules

• kernel-rt-modules-extra

Driver Toolkit には、カーネルモジュールのビルドおよびインストールに一般的に必要となるツールが 複数あります。たとえば、以下が含まれます。

- elfutils-libelf-devel
- kmod
- binutilskabi-dw
- kernel-abi-whitelists
- 上記の依存関係

目的

Driver Toolkit がリリースされる前は、エンタイトルメントのあるビルド を使用するか、ホストの machine-os-content のカーネル RPM からインストールして、Pod またはビルド設定のカーネルパッ ケージを OpenShift Container Platform にインストールすることができていました。Driver Toolkit を 使用すると、エンタイトルメントステップがなくなりプロセスが単純化され、Pod で machine-oscontent にアクセスする特権操作を回避できます。Driver Toolkit は、プレリリース済みの OpenShift Container Platform バージョンにアクセスできるパートナーも使用でき、今後の OpenShift Container Platform リリース用にハードウェアデバイスのドライバーコンテナーを事前にビルドできます。

Driver Toolkit は、現在 OperatorHub のコミュニティー Operator として利用できる Special Resource Operator (SRO) によっても使用されます。SRO は、out-of-tree およびサードパーティーのカーネルド ライバー、および基礎となるオペレーティングシステムのサポートソフトウェアをサポートします。 ユーザーは、SRO の **レシピ** を作成してドライバーコンテナーを構築してデプロイしたり、デバイスプ ラグインやメトリックなどのソフトウェアをサポートしたりできます。レシピには、ビルド設定を追加 して、Driver Toolkit をベースにドライバーコンテナーをビルドできます。または SRO で事前ビルドさ れたドライバーコンテナーをデプロイできます。

2.2. DRIVER TOOLKIT コンテナーイメージのプル

driver-toolkit イメージは、Red Hat Ecosystem Catalog および OpenShift Container Platform リリース ペイロードのコンテナーイメージ セクションから入手できます。OpenShift Container Platform の最新 のマイナーリリースに対応するイメージは、カタログのバージョン番号でタグ付けされます。特定のリ リースのイメージ URL は、oc adm CLI コマンドを使用して確認できます。

2.2.1. registry.redhat.io からの Driver Toolkit コンテナーイメージのプル

podman または OpenShift Container Platform で **driver-toolkit** イメージを **registry.redhat.io** からプル する手順は、Red Hat Ecosystem Catalog を参照してください。最新のマイナーリリースの drivertoolkit イメージは、**registry.redhat.io/openshift4/driver-toolkit-rhel8:v4.10** のマイナーリリースバー ジョンでタグ付けされます。

2.2.2. ペイロードでの Driver Toolkit イメージ URL の検索

前提条件

- Red Hat OpenShift Cluster Manager からイメージプルシークレットを取得している。
- OpenShift CLI (**oc**) がインストールされている。

1. 特定のリリースに対応する driver-toolkit のイメージ URL は、 oc adm コマンドを使用してリ リースイメージから取得できます。

\$ oc adm release info 4.10.0 --image-for=driver-toolkit

出力例

quay.io/openshift-release-dev/ocp-v4.0-artdev@sha256:0fd84aee79606178b6561ac71f8540f404d518ae5deff45f6d6ac8f02636c7f4

2. このイメージは、OpenShift Container Platform のインストールに必要なプルシークレットな どの有効なプルシークレットを使用してプルできます。

\$ podman pull --authfile=path/to/pullsecret.json quay.io/openshift-release-dev/ocp-v4.0-artdev@sha256:<SHA>

2.3. DRIVER TOOLKIT の使用

たとえば、Driver Toolkit は simple-kmod と呼ばれる単純なカーネルモジュールを構築するベースイメージとして使用できます。



注記

Driver Toolkit には、カーネルモジュールに署名するために必要な依存関係 openssl、mokutil、および keyutils が含まれます。ただし、この例では simple-kmod カーネルモジュールは署名されていないため、Secure Boot が有効なシステムには読み 込めません。

2.3.1. クラスターでの simple-kmod ドライバーコンテナーをビルドし、実行します。

前提条件

- OpenShift Container Platform クラスターが実行中である。
- クラスターのイメージレジストリー Operator の状態を Managed に設定している。
- OpenShift CLI (oc) がインストールされている。
- cluster-admin 権限があるユーザーとして OpenShift CLI にログインしている。

手順

namespace を作成します。以下はその例です。

\$ oc new-project simple-kmod-demo

 YAML は、simple-kmod ドライバーコンテナーイメージを保存する ImageStream と、コンテ ナーをビルドする BuildConfig を定義します。この YAML を 0000-buildconfig.yaml.template として保存します。

apiVersion: image.openshift.io/v1 kind: ImageStream metadata:

labels: app: simple-kmod-driver-container name: simple-kmod-driver-container namespace: simple-kmod-demo spec: {} --apiVersion: build.openshift.io/v1 kind: BuildConfig metadata: labels: app: simple-kmod-driver-build name: simple-kmod-driver-build namespace: simple-kmod-demo spec: nodeSelector: node-role.kubernetes.io/worker: "" runPolicy: "Serial" triggers: - type: "ConfigChange" - type: "ImageChange" source: git: ref: "master" uri: "https://github.com/openshift-psap/kvc-simple-kmod.git" type: Git dockerfile: | FROM DRIVER_TOOLKIT_IMAGE WORKDIR /build/ # Expecting kmod software version as an input to the build ARG KMODVER # Grab the software from upstream RUN git clone https://github.com/openshift-psap/simple-kmod.git WORKDIR simple-kmod # Build and install the module KVER=\$(rpm -q --qf "%{VERSION}-%{RELEASE}.%{ARCH}" kernel-RUN make all core) KMODVER=\${KMODVER} \ && make install KVER=\$(rpm -q --qf "%{VERSION}-%{RELEASE}.%{ARCH}" kernelcore) KMODVER=\${KMODVER} # Add the helper tools WORKDIR /root/kvc-simple-kmod ADD Makefile . ADD simple-kmod-lib.sh . ADD simple-kmod-wrapper.sh . ADD simple-kmod.conf . RUN mkdir -p /usr/lib/kvc/ \ && mkdir -p /etc/kvc/ \ && make install RUN systemctl enable kmods-via-containers@simple-kmod strategy:

dockerStrategy:

buildArgs: - name: KMODVER value: DEMO output: to: kind: ImageStreamTag name: simple-kmod-driver-container:demo

2. 以下のコマンドで、DRIVER_TOOLKIT_IMAGE の代わりに、実行中の OpenShift Container Platform バージョンのドライバーツールキットイメージを置き換えます。

\$ OCP_VERSION=\$(oc get clusterversion/version -ojsonpath={.status.desired.version})

\$ DRIVER_TOOLKIT_IMAGE=\$(oc adm release info \$OCP_VERSION --image-for=drivertoolkit)

\$ sed "s#DRIVER_TOOLKIT_IMAGE#\${DRIVER_TOOLKIT_IMAGE}#" 0000buildconfig.yaml.template > 0000-buildconfig.yaml

3. 以下でイメージストリームおよびビルド設定を作成します。

\$ oc create -f 0000-buildconfig.yaml

- 4. ビルダー Pod が正常に完了したら、ドライバーコンテナーイメージを **DaemonSet** としてデプ ロイします。
 - a. ホスト上でカーネルモジュールを読み込むには、特権付きセキュリティーコンテキストで ドライバーコンテナーを実行する必要があります。以下の YAML ファイルには、ドライ バーコンテナーを実行するための RBAC ルールおよび DaemonSet が含まれます。この YAML を 1000-drivercontainer.yaml として保存します。

apiVersion: v1 kind: ServiceAccount metadata: name: simple-kmod-driver-container apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1 kind: Role metadata: name: simple-kmod-driver-container rules: - apiGroups: - security.openshift.io resources: - securitycontextconstraints verbs: - use resourceNames: - privileged apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1 kind: RoleBinding metadata: name: simple-kmod-driver-container

roleRef: apiGroup: rbac.authorization.k8s.io kind: Role name: simple-kmod-driver-container subjects: - kind: ServiceAccount name: simple-kmod-driver-container userNames: - system:serviceaccount:simple-kmod-demo:simple-kmod-driver-container apiVersion: apps/v1 kind: DaemonSet metadata: name: simple-kmod-driver-container spec: selector: matchLabels: app: simple-kmod-driver-container template: metadata: labels: app: simple-kmod-driver-container spec: serviceAccount: simple-kmod-driver-container serviceAccountName: simple-kmod-driver-container containers: - image: image-registry.openshift-image-registry.svc:5000/simple-kmoddemo/simple-kmod-driver-container:demo name: simple-kmod-driver-container imagePullPolicy: Always command: ["/sbin/init"] lifecycle: preStop: exec: command: ["/bin/sh", "-c", "systemctl stop kmods-via-containers@simple-kmod"] securityContext: privileged: true nodeSelector: node-role.kubernetes.io/worker: ""

b. RBAC ルールおよびデーモンセットを作成します。

\$ oc create -f 1000-drivercontainer.yaml

- 5. Pod がワーカーノードで実行された後に、simple_kmod カーネルモジュールが lsmod のホス トマシンで正常に読み込まれることを確認します。
 - a. Pod が実行されていることを確認します。

\$ oc get pod -n simple-kmod-demo

出力例

NAME READY STATUS RESTARTS AGE simple-kmod-driver-build-1-build 0/1 Completed 0 6m



simple_procfs_kmod 16384 0 simple_kmod 16384 0

2.4. 関連情報

 クラスターのレジストリーストレージの設定に関する詳細は、OpenShift Container Platform のイメージレジストリー Operator を参照してください。

第3章 SPECIAL RESOURCE OPERATOR

Special Resource Operator(SRO) について説明し、これを使用して OpenShift Container Platform クラ スターのノードでカーネルモジュールおよびデバイスドライバーを読み込むためのドライバーコンテ ナーをビルドおよび管理する方法を説明します。



重要

Special Resource Operator はテクノロジープレビュー機能としてのみご利用いただけま す。テクノロジープレビュー機能は、Red Hat 製品のサービスレベルアグリーメント (SLA)の対象外であり、機能的に完全ではないことがあります。Red Hat は実稼働環境 でこれらを使用することを推奨していません。テクノロジープレビュー機能は、最新の 製品機能をいち早く提供して、開発段階で機能のテストを行いフィードバックを提供し ていただくことを目的としています。

Red Hat のテクノロジープレビュー機能のサポート範囲に関する詳細は、テクノロジー プレビュー機能のサポート範囲 を参照してください。

3.1. SPECIAL RESOURCE OPERATOR について

Special Resource Operator(SRO)を使用すると、既存の OpenShift Container Platform クラスターで カーネルモジュールとドライバーのデプロイメントの管理が容易になります。SRO は、単一のカーネ ルモジュールの構築およびロードなどの単純なケースや、ハードウェアアクセラレーター用のドライ バー、デバイスプラグイン、およびモニタリングスタックのデプロイなどの複雑なケースに使用できま す。

カーネルモジュールを読み込むため、SRO はドライバーコンテナーの使用を想定して設計されていま す。ドライバーコンテナーは、特にハードウェアドライバーをホストに提供するために純粋なコンテ ナーオペレーティングシステムで実行する場合など、クラウドネイティブ環境での使用が増えていま す。ドライバーコンテナーは、特定のカーネルの同梱ソフトウェアおよびハードウェア機能を超えて、 カーネルスタックを拡張します。ドライバーコンテナーは、さまざまなコンテナー対応の Linux ディス トリビューションで機能します。ドライバーコンテナーを使用すると、ホストオペレーティングシステ ムはクリーンな状態が保たれ、ライブラリーバージョンが異なる場合や、ホストのバイナリーが異なる 場合も衝突しません。

3.2. SPECIAL RESOURCE OPERATOR のインストール

クラスター管理者は、OpenShift CLI または Web コンソールを使用して Special Resource Operator(SRO) をインストールできます。

3.2.1. CLI を使用した Special Resource Operator のインストール

クラスター管理者は、OpenShift CLI を使用して Special Resource Operator(SRO) をインストールできます。

前提条件

- OpenShift Container Platform クラスターが実行中である。
- OpenShift CLI (**oc**) がインストールされている。
- cluster-admin 権限があるユーザーとして OpenShift CLI にログインしている。
- Node Feature Discovery(NFD)Operator がインストールされている。

手順

- 1. SRO を openshift-operators namespace にインストールします。
 - a. 以下の Subscription CR を作成し、YAML を sro-sub.yaml ファイルに保存します。

Subscription CR の例

- apiVersion: operators.coreos.com/v1alpha1 kind: Subscription metadata: name: openshift-special-resource-operator namespace: openshift-operators spec: channel: "stable" installPlanApproval: Automatic name: openshift-special-resource-operator source: redhat-operators sourceNamespace: openshift-marketplace
- b. 以下のコマンドを実行して Subscription オブジェクトを作成します。

\$ oc create -f sro-sub.yaml

c. openshift-operators プロジェクトに切り替えます。

\$ oc project openshift-operators

検証

• Operator のデプロイメントが正常に行われたことを確認するには、以下を実行します。

\$ oc get pods

出力例

NAMEREADYSTATUSRESTARTSAGEnfd-controller-manager-7f4c5f5778-4lvvk2/2Running089sspecial-resource-controller-manager-6dbf7d4f6f-9kl8h2/2Running081s

正常にデプロイされると、Running ステータスが表示されます。

3.2.2. Web コンソールを使用した Special Resource Operator のインストール

クラスター管理者は、OpenShift Container Platform Web コンソールを使用して Special Resource Operator(SRO) をインストールできます。

前提条件

• Node Feature Discovery(NFD)Operator がインストールされている。

手順

- 1. OpenShift Container Platform Web コンソールにログインします。
- 2. Special Resource Operator をインストールします。
 - a. OpenShift Container Platform Web コンソールで、**Operators → OperatorHub** をクリック します。
 - b. 利用可能な Operator の一覧から Special Resource Operator を選択し、Install をクリック します。
 - c. **Install Operator** ページで、**クラスターで特定の namespace** を選択し、直前のセクション で作成した namespace を選択してから **Install** をクリックします。

検証

Special Resource Operator が正常にインストールされていることを確認します。

- 1. Operators → Installed Operators ページに移動します。
- 2. Status が InstallSucceeded の状態で、Special Resource Operator が openshift-operators プロジェクトに一覧表示されていることを確認します。



注記

インストール時に、Operator は Failed ステータスを表示する可能性がありま す。インストールが後に InstallSucceeded メッセージを出して正常に実行され る場合は、Failed メッセージを無視できます。

- Operator がインストール済みとして表示されない場合に、さらにトラブルシューティングを実行します。
 - a. Operators → Installed Operators ページに移動し、Operator Subscriptions および Install Plans タブで Status にエラーがあるかどうかを検査します。
 - b. Workloads → Pods ページに移動し、openshift-operators プロジェクトで Pod のログを 確認します。



注記

Node Feature Discovery(NFD)Operator は、Special Resource Operator(SRO) の依存関係です。SRO のインストール前に NFD Operator がインストールされ ていない場合には、Operator Lifecycle Manager で NFD Operator が自動インス トールされます。ただし、必要な Node Feature Discovery オペランドは自動的 にデプロイされません。Node Feature Discovery Operator ドキュメントでは、 NFD Operator を使用して NFD をデプロイする方法の詳細が記載されていま す。

3.3. SPECIAL RESOURCE OPERATOR の使用

Special Resource Operator(SRO) は、ドライバーコンテナーのビルドおよびデプロイメント管理に使用 されます。コンテナーのビルドおよびデプロイに必要なオブジェクトは Helm チャートに定義できま す。

このセクションの例では、simple-kmod **SpecialResource** オブジェクトを使用して、Helm チャートを 格納するために作成された **ConfigMap** オブジェクトをポイントしています。

3.3.1. 設定マップを使用した simple-kmod SpecialResource のビルドおよび実行

この例では、simple-kmod カーネルモジュールは、Special Resource Operator (SRO) がドライバーコ ンテナーを管理する方法を示しています。コンテナーは、設定マップに保存されている Helm チャート テンプレートで定義されます。

前提条件

- OpenShift Container Platform クラスターが実行中である。
- クラスターのイメージレジストリー Operator の状態を Managed に設定している。
- OpenShift CLI (oc) がインストールされている。
- cluster-admin 権限があるユーザーとして OpenShift CLI にログインしている。
- Node Feature Discovery(NFD)Operator がインストールされている。
- SRO をインストールされている。
- Helm CLI(**helm**) がインストールされている。

手順

- simple-kmod SpecialResource オブジェクトを作成するには、イメージをビルドするイメージ ストリームおよびビルド設定を定義し、コンテナーを実行するサービスアカウント、ロール、 ロールバインディング、およびデーモンセットを定義します。カーネルモジュールを読み込め るように、特権付きセキュリティーコンテキストでデーモンセットを実行するにはサービスア カウント、ロール、およびロールバインディングが必要です。
 - a. templates ディレクトリーを作成して、このディレクトリーに移動します。
 - \$ mkdir -p chart/simple-kmod-0.0.1/templates

\$ cd chart/simple-kmod-0.0.1/templates

b. イメージストリームおよびビルド設定の YAML テンプレートを **0000-buildconfig.yaml** として **templates** ディレクトリーに保存します。

```
apiVersion: image.openshift.io/v1
kind: ImageStream
metadata:
labels:
app: {{.Values.specialresource.metadata.name}}-
{{.Values.groupName.driverContainer}} 1
name: {{.Values.specialresource.metadata.name}}-
{{.Values.groupName.driverContainer}} 2
spec: {}
---
apiVersion: build.openshift.io/v1
kind: BuildConfig
metadata:
labels:
app: {{.Values.specialresource.metadata.name}}-{{.Values.groupName.driverBuild}}
```

```
name: {{.Values.specialresource.metadata.name}}-{{.Values.groupName.driverBuild}}
    4
    annotations:
     specialresource.openshift.io/wait: "true"
     specialresource.openshift.io/driver-container-vendor: simple-kmod
     specialresource.openshift.io/kernel-affine: "true"
   spec:
    nodeSelector:
     node-role.kubernetes.io/worker: ""
    runPolicy: "Serial"
    triggers:
     - type: "ConfigChange"
     - type: "ImageChange"
    source:
     ait:
      ref: {{.Values.specialresource.spec.driverContainer.source.git.ref}}
      uri: {{.Values.specialresource.spec.driverContainer.source.git.uri}}
     type: Git
    strategy:
     dockerStrategy:
      dockerfilePath: Dockerfile.SRO
      buildArgs:
        - name: "IMAGE"
         value: {{ .Values.driverToolkitImage }}
        {{- range $arg := .Values.buildArgs }}
        - name: {{ $arg.name }}
         value: {{ $arg.value }}
        {{- end }}
        - name: KVER
         value: {{ .Values.kernelFullVersion }}
    output:
     to:
      kind: ImageStreamTag
      name: {{.Values.specialresource.metadata.name}}-
   {{.Values.groupName.driverContainer}}:v{{.Values.kernelFullVersion}}
12345{{.Values.specialresource.metadata.name}} などのテンプレート
               は、SpecialResource CR のフィールドおよび
```

```
{{.Values.KernelFullVersion}} などの Operator に認識される変数に基づいて SRO に
より入力されます。
```

c. RBAC リソースおよびデーモンセットの以下の YAML テンプレートを **1000-drivercontainer.yaml** として **templates** ディレクトリーに保存します。

```
apiVersion: v1
kind: ServiceAccount
metadata:
name: {{.Values.specialresource.metadata.name}}-
{{.Values.groupName.driverContainer}}
---
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: Role
metadata:
name: {{.Values.specialresource.metadata.name}}-
{{.Values.groupName.driverContainer}}
```

rules: - apiGroups: - security.openshift.io resources: - securitycontextconstraints verbs: - use resourceNames: - privileged apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1 kind: RoleBinding metadata: name: {{.Values.specialresource.metadata.name}}-{{.Values.groupName.driverContainer}} roleRef: apiGroup: rbac.authorization.k8s.io kind: Role name: {{.Values.specialresource.metadata.name}}-{{.Values.groupName.driverContainer}} subjects: - kind: ServiceAccount name: {{.Values.specialresource.metadata.name}}-{{.Values.groupName.driverContainer}} namespace: {{.Values.specialresource.spec.namespace}} apiVersion: apps/v1 kind: DaemonSet metadata: labels: app: {{.Values.specialresource.metadata.name}}-{{.Values.groupName.driverContainer}} name: {{.Values.specialresource.metadata.name}}-{{.Values.groupName.driverContainer}} annotations: specialresource.openshift.io/wait: "true" specialresource.openshift.io/state: "driver-container" specialresource.openshift.io/driver-container-vendor: simple-kmod specialresource.openshift.io/kernel-affine: "true" specialresource.openshift.io/from-configmap: "true" spec: updateStrategy: type: OnDelete selector: matchLabels: app: {{.Values.specialresource.metadata.name}}-{{.Values.groupName.driverContainer}} template: metadata: labels: app: {{.Values.specialresource.metadata.name}}-{{.Values.groupName.driverContainer}} spec: priorityClassName: system-node-critical serviceAccount: {{.Values.specialresource.metadata.name}}-

{{.Values.groupName.driverContainer}}



d. chart/simple-kmod-0.0.1 ディレクトリーに移動します。

\$ cd ..

e. チャートに関する以下の YAML を **Chart.yaml** として **chart/simple-kmod-0.0.1** ディレクトリーに保存します。

apiVersion: v2 name: simple-kmod description: Simple kmod will deploy a simple kmod driver-container icon: https://avatars.githubusercontent.com/u/55542927 type: application version: 0.0.1 appVersion: 1.0.0

2. chart ディレクトリーから、helm package コマンドを使用してチャートを作成します。

\$ helm package simple-kmod-0.0.1/

出力例

Successfully packaged chart and saved it to: /data/<username>/git/<github_username>/special-resource-operator/yaml-fordocs/chart/simple-kmod-0.0.1/simple-kmod-0.0.1.tgz

- 3. 設定マップを作成して、チャートファイルを保存します。
 - a. 設定マップファイルのディレクトリーを作成します。



b. Helm チャートを **cm** ディレクトリーにコピーします。

\$ cp simple-kmod-0.0.1.tgz cm/simple-kmod-0.0.1.tgz

c. Helm チャートが含まれる Helm リポジトリーを指定してインデックスファイルを作成します。

\$ helm repo index cm --url=cm://simple-kmod/simple-kmod-chart

d. Helm チャートで定義されるオブジェクトの namespace を作成します。

\$ oc create namespace simple-kmod

e. 設定マップオブジェクトを作成します。

\$ oc create cm simple-kmod-chart --from-file=cm/index.yaml --from-file=cm/simple-kmod-0.0.1.tgz -n simple-kmod

以下の SpecialResource マニフェストを使用して、設定マップで作成した Helm チャートにより simple-kmod オブジェクトをデプロイします。この YAML を simple-kmod-configmap.yaml として保存します。

apiVersion: sro.openshift.io/v1beta1 kind: SpecialResource metadata: name: simple-kmod spec: #debug: true 1 namespace: simple-kmod chart: name: simple-kmod version: 0.0.1 repository: name: example url: cm://simple-kmod/simple-kmod-chart 2 set: kind: Values apiVersion: sro.openshift.io/v1beta1 kmodNames: ["simple-kmod", "simple-procfs-kmod"] buildArgs: - name: "KMODVER" value: "SRO" driverContainer: source: ait: ref: "master" uri: "https://github.com/openshift-psap/kvc-simple-kmod.git"



オプション:**#debug: true** 行のコメントを解除して、チャートに YAML ファイルを Operator ログに完全に出力し、ログが作成され、適切にテンプレート化されていることを 確認します。



spec.chart.repository.url フィールドは SRO に対して設定マップでチャートを検索する ように指示します。 5. コマンドラインで、SpecialResource ファイルを作成します。

\$ oc create -f simple-kmod-configmap.yaml



注記

ノードから simple-kmod カーネルモジュールを削除する場合は、**oc delete** コマンドを 使用して simple-kmod **SpecialResource** API オブジェクトを削除します。カーネルモ ジュールは、ドライバーコンテナー Pod が削除されるとアンロードされます。

検証

simple-kmod リソースは、オブジェクトマニフェストで指定された **simple-kmod** namespace にデプ ロイされます。しばらくすると、**simple-kmod** ドライバーコンテナーのビルド Pod の実行が開始され ます。ビルドは数分後に完了し、ドライバーコンテナー Pod の実行が開始されます。

1. oc get pods コマンドを使用して、ビルド Pod のステータスを表示します。



出力例

NAMEREADYSTATUSRESTARTSAGEsimple-kmod-driver-build-12813789169ac0ee-1-build0/1Completed07m12ssimple-kmod-driver-container-12813789169ac0ee-mjsnh1/1Running08m2ssimple-kmod-driver-container-12813789169ac0ee-qtkff1/1Running08m2s

2. 上記の oc get pods コマンドから取得したビルド Pod 名と共に oc logs コマンドを使用して、 simple-kmod ドライバーコンテナーイメージビルドのログを表示します。

\$ oc logs pod/simple-kmod-driver-build-12813789169ac0ee-1-build -n simple-kmod

 simple-kmod カーネルモジュールがロードされていることを確認するには、上記の oc get pods コマンドから返されたドライバーコンテナー Pod のいずれかで Ismod コマンドを実行し ます。

\$ oc exec -n simple-kmod -it pod/simple-kmod-driver-container-12813789169ac0ee-mjsnh --Ismod | grep simple

出力例

simple_procfs_kmod 16384 0 simple_kmod 16384 0

ヒント

sro_kind_completed_info SRO Prometheus メトリックから、デプロイされているさまざまなオブ ジェクトのステータスに関する情報が分かるので、SROCR インストールのトラブルシューティングに 役立ちます。SRO には、環境の正常性監視に使用できる他のタイプのメトリックも含まれます。

3.4. PROMETHEUS SPECIAL RESOURCE OPERATOR メトリクス

Special Resource Operator (SRO) は、**メトリクス**サービスで、次の Prometheus メトリクスを公開します。

メトリクス名	説明
sro_used_nodes	SRO カスタムリソース (CR) によって作成された Pod を実行しているノードを返します。このメト リックは、 DaemonSet および Deployment オブ ジェクトでのみ使用できます。
sro_kind_completed_info	SRO CR の Helm チャートで定義されたオブジェクトのkindがクラスターに正常にアップロードされたか(値1)、そうでないか(値0)を表します。オブジェクトの例としては、 DaemonSet、Deployment、BuildConfigなどがあります。
sro_states_completed_info	SRO が CR の処理を正常に終了したか (値 1)、または SRO が CR をまだ処理していないか (値 0) を表しま す。
sro_managed_resources_total	状態に関係なく、クラスター内の SRO CR の数を返 します。

3.5. 関連情報

- Special Resource Operator を使用する前にイメージレジストリー Operator の状態を復元する 方法は、インストール時に削除されたイメージレジストリー を参照してください。
- NFD Operator のインストールの詳細については、Node Feature Discovery (NFD) Operator を 参照してください。

第4章 NODE FEATURE DISCOVERY OPERATOR

Node Feature Discovery (NFD) Operator および、これを使用して Node Feature Discovery (ハードウェ ア機能やシステム設定を検出するための Kubernetes アドオン) をオーケストレーションしてノードレベ ルの情報を公開する方法を説明します。

4.1. NODE FEATURE DISCOVERY OPERATOR について

Node Feature Discovery Operator (NFD) は、ハードウェア固有の情報でノードにラベルを付け、 OpenShift Container Platform クラスターのハードウェア機能と設定の検出を管理します。NFD は、 PCI カード、カーネル、オペレーティングシステムのバージョンなど、ノード固有の属性でホストにラ ベルを付けます。

NFD Operator は、Node Feature Discovery と検索して Operator Hub で確認できます。

4.2. NODE FEATURE DISCOVERY OPERATOR のインストール

Node Feature Discovery (NFD) Operator は、NFD デーモンセットの実行に必要なすべてのリソースを オーケストレーションします。クラスター管理者は、OpenShift Container Platform CLI または Web コ ンソールを使用して NFD Operator をインストールできます。

4.2.1. CLI を使用した NFD Operator のインストール

クラスター管理者は、CLIを使用して NFD Operator をインストールできます。

前提条件

- OpenShift Container Platform クラスター。
- OpenShift CLI (**oc**) をインストールしている。
- cluster-admin 権限を持つユーザーとしてログインしている。

手順

- 1. NFD Operator の namespace を作成します。
 - a. **openshift-nfd** namespace を定義する以下の **Namespace** カスタムリソース (CR) を作成 し、YAML を **nfd-namespace.yaml** ファイルに保存します。

apiVersion: v1 kind: Namespace metadata: name: openshift-nfd

b. 以下のコマンドを実行して namespace を作成します。

\$ oc create -f nfd-namespace.yaml

- 2. 以下のオブジェクトを作成して、直前の手順で作成した namespace に NFD Operator をインストールします。
 - a. 以下の **OperatorGroup** CR を作成し、YAML を **nfd-operatorgroup.yaml** ファイルに保存 します。

apiVersion: operators.coreos.com/v1 kind: OperatorGroup metadata: generateName: openshift-nfdname: openshift-nfd namespace: openshift-nfd spec: targetNamespaces: - openshift-nfd

b. 以下のコマンドを実行して Operator Group CR を作成します。

\$ oc create -f nfd-operatorgroup.yaml

c. 以下の Subscription CR を作成し、YAML を nfd-sub.yaml ファイルに保存します。

Subscription の例

apiVersion: operators.coreos.com/v1alpha1 kind: Subscription metadata: name: nfd namespace: openshift-nfd spec: channel: "stable" installPlanApproval: Automatic name: nfd source: redhat-operators sourceNamespace: openshift-marketplace

d. 以下のコマンドを実行して Subscription オブジェクトを作成します。

\$ oc create -f nfd-sub.yaml

e. openshift-nfd プロジェクトに切り替えます。

\$ oc project openshift-nfd

検証

• Operator のデプロイメントが正常に行われたことを確認するには、以下を実行します。

\$ oc get pods

出力例

NAMEREADYSTATUSRESTARTSAGEnfd-controller-manager-7f86ccfb58-vgr4x2/2Running010m

正常にデプロイされると、Running ステータスが表示されます。

4.2.2. Web コンソールでの NFD Operator のインストール

クラスター管理者は、Web コンソールを使用して NFD Operator をインストールできます。

手順

- 1. OpenShift Container Platform Web コンソールで、**Operators → OperatorHub** をクリックします。
- 2. 利用可能な Operator の一覧から Node Feature Discovery を選択してから Install をクリック します。
- 3. Install Operator ページで A specific namespace on the clusterを選択し、Install をクリック します。namespace が作成されるため、これを作成する必要はありません。

検証

以下のように、NFD Operator が正常にインストールされていることを確認します。

1. Operators → Installed Operators ページに移動します。

注記

2. Status が InstallSucceeded の Node Feature Discovery が openshift-nfd プロジェクトに一覧表示され ていることを確認します。



インストール時に、 Operator は Failed ステータスを表示する可能性がありま す。インストールが後に InstallSucceeded メッセージを出して正常に実行され る場合は、Failed メッセージを無視できます。

トラブルシューティング

Operator がインストール済みとして表示されない場合に、さらにトラブルシューティングを実行します。

- 1. Operators → Installed Operators ページに移動し、Operator Subscriptions および Install Plans タブで Status にエラーがあるかどうかを検査します。
- 2. Workloads → Pods ページに移動し、openshift-nfd プロジェクトで Pod のログを確認しま す。

4.3. NODE FEATURE DISCOVERY OPERATOR の使用

Node Feature Discovery (NFD) Operator は、**NodeFeatureDiscovery** CR を監視して Node-Feature-Discovery デーモンセットの実行に必要な全リソースをオーケストレーションしま す。**NodeFeatureDiscovery** CR に基づいて、Operator は任意の namespace にオペランド (NFD) コン ポーネントを作成します。CR を編集して、他にあるオプションの中から、別の **namespace、image、imagePullPolicy、**および **nfd-worker-conf** を選択できます。

クラスター管理者は、OpenShift Container Platform CLI または Web コンソールを使用して NodeFeatureDiscovery を作成できます。

4.3.1. CLI を使用した NodeFeatureDiscovery インスタンスの作成

クラスター管理者は、CLIを使用して NodeFeatureDiscovery CR インスタンスを作成できます。

前提条件

- OpenShift Container Platform クラスター。
- OpenShift CLI (**oc**) をインストールしている。
- cluster-admin 権限を持つユーザーとしてログインしている。
- NFD Operator をインストールしている。

手順

1. 以下の **NodeFeatureDiscovery** カスタムリソース (CR) を作成し、YAML を NodeFeatureDiscovery **.yaml** ファイルに保存します。

```
apiVersion: nfd.openshift.io/v1
kind: NodeFeatureDiscovery
metadata:
 name: nfd-instance
 namespace: openshift-nfd
spec:
 instance: "" # instance is empty by default
 topologyupdater: false # False by default
 operand:
  image: registry.redhat.io/openshift4/ose-node-feature-discovery:v4.10
  imagePullPolicy: Always
 workerConfig:
  configData: |
   core:
   # labelWhiteList:
   # noPublish: false
    sleepInterval: 60s
   # sources: [all]
   # klog:
   # addDirHeader: false
   # alsologtostderr: false
   # logBacktraceAt:
   # logtostderr: true
   # skipHeaders: false
   # stderrthreshold: 2
   # v:0
   # vmodule:
   ## NOTE: the following options are not dynamically run-time configurable
   ##
           and require a nfd-worker restart to take effect after being changed
   # logDir:
   # logFile:
   # logFileMaxSize: 1800
   # skipLogHeaders: false
   sources:
    cpu:
      cpuid:
      NOTE: whitelist has priority over blacklist
   #
       attributeBlacklist:
        - "BMI1"
        - "BMI2"
        - "CLMUL"
        - "CMOV"
        - "CX16"
```



- "ERMS" - "F16C"

NFD ワーカーをカスタマイズする方法は、nfd-worker の設定ファイルリファレンス を参照してください。

1. 以下のコマンドを実行し、NodeFeatureDiscovery CR インスタンスを作成します。

\$ oc create -f NodeFeatureDiscovery.yaml

検証

• インスタンスが作成されたことを確認するには、以下を実行します。

\$ oc get pods

出力例

NAME

READY STATUS RESTARTS AGE

nfd-controller-manager-7f86c	cfb58-vgr	4x 2/2 Runni	ng 0	11m
nfd-master-hcn64	1/1	Running 0	60s	
nfd-master-Innxx	1/1	Running 0	60s	
nfd-master-mp6hr	1/1	Running 0	60s	
nfd-worker-vgcz9	1/1	Running 0	60s	
nfd-worker-xqbws	1/1	Running 0	60s	

正常にデプロイされると、Running ステータスが表示されます。

4.3.2. Web コンソールを使用した NodeFeatureDiscovery CR の作成

手順

- 1. Operators → Installed Operators ページに移動します。
- 2. Node Feature Discovery を見つけ、Provided APIs でボックスを表示します。
- 3. Create instance をクリックします。
- 4. NodeFeatureDiscovery CR の値を編集します。
- 5. Create をクリックします。

4.4. NODE FEATURE DISCOVERY OPERATOR の設定

4.4.1. コア

core セクションには、共通の設定が含まれており、これは特定の機能ソースに固有のものではありません。

core.sleepInterval

core.sleepIntervalは、次に機能検出または再検出するまでの間隔を指定するので、ノードの再ラベル 付けの間隔も指定します。正の値以外は、無限のスリープ状態を意味するので、再検出や再ラベル付け は行われません。

この値は、指定されている場合は、非推奨の --sleep-interval コマンドラインフラグで上書きされます。

使用例

core: sleepInterval: 60s 1

デフォルト値は **60s** です。

core.sources

core.sources は、有効な機能ソースの一覧を指定します。特殊な値 all はすべての機能ソースを有効にします。

この値は、指定されている場合は非推奨の --sources コマンドラインフラグにより上書きされます。

デフォルト: [all]

使用例

core:

- sources:
 - system
 - custom

core.labelWhiteList

core.labelWhiteList は、正規表現を指定してラベル名に基づいて機能ラベルをフィルターします。一致しないラベルは公開されません。

正規表現は、ラベルのベース名 ('/' の後に名前の一部) だけを照合します。ラベルの接頭辞または namespace は省略されます。

この値は、指定されている場合は、非推奨の --label-whitelist コマンドラインフラグで上書きされます。

デフォルト: null

使用例

core: labelWhiteList: '^cpu-cpuid'

core.noPublish

core.noPublish を true に設定すると、nfd-master による全通信が無効になります。これは実質的に はドライランフラグです。nfd-worker は通常通り機能検出を実行しますが、ラベル付け要求は nfdmaster に送信されます。

この値は、指定されている場合には、--no-publishコマンドラインフラグにより上書きされます。

例:

使用例

core: noPublish: true 1

デフォルト値は false です。

core.klog

以下のオプションは、実行時にほとんどを動的に調整できるロガー設定を指定します。

ロガーオプションはコマンドラインフラグを使用して指定することもできますが、対応する設定ファイルオプションよりもこちらが優先されます。

core.klog.addDirHeader

true に設定すると、**core.klog.addDirHeader** がファイルディレクトリーをログメッセージのヘッダー に追加します。

デフォルト: false

ランタイム設定可能: yes

core.klog.alsologtostderr 標準エラーおよびファイルにロギングします。

デフォルト: false

ランタイム設定可能: yes

core.klog.logBacktraceAt file:N の行にロギングが到達すると、スタックストレースを出力します。

デフォルト: empty

ランタイム設定可能: yes

core.klog.logDir

空でない場合は、このディレクトリーにログファイルを書き込みます。

デフォルト: empty

ランタイム設定可能:no

core.klog.logFile

空でない場合は、このログファイルを使用します。

デフォルト: empty

ランタイム設定可能:no

core.klog.logFileMaxSize core.klog.logFileMaxSize は、ログファイルの最大サイズを定義します。単位はメガバイトです。値が 0の場合には、最大ファイルサイズは無制限になります。

デフォルト:**1800**

ランタイム設定可能:no

core.klog.logtostderr ファイルの代わりに標準エラーにログを記録します。

デフォルト: true

ランタイム設定可能: yes

core.klog.skipHeaders

core.klog.skipHeaders が **true** に設定されている場合には、ログメッセージでヘッダー接頭辞を使用 しません。

デフォルト: false

ランタイム設定可能: yes

core.klog.skipLogHeaders

core.klog.skipLogHeaders が **true** に設定されている場合は、ログファイルを表示する時にヘッダーは 使用されません。

デフォルト: false

ランタイム設定可能:no

core.klog.stderrthreshold このしきい値以上のログは stderr になります。 デフォルト:**2**

ランタイム設定可能: yes

core.klog.v core.klog.v はログレベルの詳細度の数値です。

デフォルト:0

ランタイム設定可能: yes

core.klog.vmodule core.klog.vmodule は、ファイルでフィルターされたロギングの pattern=N 設定 (コンマ区切りの一 覧) です。

デフォルト: empty

ランタイム設定可能: yes

4.4.2. ソース

sources セクションには、機能ソース固有の設定パラメーターが含まれます。

sources.cpu.cpuid.attributeBlacklist このオプションに記述されている **cpuid** 機能は公開されません。

この値は、指定されている場合は source.cpu.cpuid.attributeWhitelist によって上書きされます。

デフォルト: [BMI1, BMI2, CLMUL, CMOV, CX16, ERMS, F16C, HTT, LZCNT, MMX, MMXEXT, NX, POPCNT, RDRAND, RDSEED, RDTSCP, SGX, SGXLC, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSSE3]

使用例

sources: cpu: cpuid: attributeBlacklist: [MMX, MMXEXT]

sources.cpu.cpuid.attributeWhitelist このオプションに記述されている cpuid 機能のみを公開します。

sources.cpu.cpuid.attributeWhitelist は sources.cpu.cpuid.attributeBlacklist よりも優先されます。

デフォルト: empty

使用例

sources: cpu: cpuid: attributeWhitelist: [AVX512BW, AVX512CD, AVX512DQ, AVX512F, AVX512VL]

sources.kernel.kconfigFile sources.kernel.kconfigFile は、カーネル設定ファイルのパスです。空の場合には、NFD は一般的な標 準場所で検索を実行します。 デフォルト: empty

使用例

sources: kernel: kconfigFile: "/path/to/kconfig"

sources.kernel.configOpts sources.kernel.configOpts は、機能ラベルとして公開するカーネル設定オプションを表します。

デフォルト: [NO_HZ、NO_HZ_IDLE、NO_HZ_FULL、PREEMPT]

使用例

sources: kernel: configOpts: [NO_HZ, X86, DMI]

sources.pci.deviceClassWhitelist

sources.pci.deviceClassWhitelist は、ラベルを公開する PCI デバイスクラス ID の一覧です。メイン クラスとしてのみ (例: 03) か、完全なクラスサブクラスの組み合わせ (例: 0300) として指定できます。 前者は、すべてのサブクラスが許可されていることを意味します。ラベルの形式 は、deviceLabelFields でさらに設定できます。

```
デフォルト: ["03", "0b40", "12"]
```

使用例

```
sources:
pci:
deviceClassWhitelist: ["0200", "03"]
```

sources.pci.deviceLabelFields sources.pci.deviceLabelFields は、機能ラベルの名前を構築する時に使用する PCI ID フィールドの セットです。有効なフィールドは class、vendor、device、subsystem_vendor および subsystem_device です。

デフォルト: [class, vendor]

使用例

```
sources:
pci:
deviceLabelFields: [class, vendor, device]
```

上記の設定例では、NFD は feature.node.kubernetes.io/pci-<class-id>_<vendor-id>_<device-id>.present=true などのラベルを公開します。

sources.usb.deviceClassWhitelist sources.usb.deviceClassWhitelist は、機能ラベルを公開する USB デバイスクラス ID の一覧です。 ラベルの形式は、deviceLabelFields でさらに設定できます。

デフォルト: ["0e", "ef", "fe", "ff"]

使用例

```
sources:
usb:
deviceClassWhitelist: ["ef", "ff"]
```

sources.usb.deviceLabelFields sources.usb.deviceLabelFields は、機能ラベルの名前を作成する USB ID フィールドのセットです。 有効なフィールドは class、vendor、および device です。

デフォルト: [class, vendor, device]

使用例

sources: pci: deviceLabelFields: [class, vendor]

上記の設定例では、NFD は **feature.node.kubernetes.io**/**usb-<class-id>_<vendor-id>.present=true** などのラベルを公開します。

sources.custom sources.custom は、ユーザー固有のラベルを作成するためにカスタム機能ソースで処理するルールの 一覧です。

デフォルト: empty

使用例

source: custom: - name: "my.custom.feature" matchOn: - loadedKMod: ["e1000e"] - pcild: class: ["0200"] vendor: ["8086"]

4.5. NFD トポロジーアップデータの使用

Node Feature Discovery (NFD) Topology Updater は、ワーカーノードに割り当てられたリソースを調べるデーモンです。これは、ゾーンごとに新規 Pod に割り当てることができるリソースに対応し、 ゾーンを Non-Uniform Memory Access (NUMA) ノードにすることができます。NFD Topology Updater は、情報を nfd-master に伝達します。これにより、クラスター内のすべてのワーカーノードに対応す る**NodeResourceTopology**カスタムリソース (CR) が作成されます。NFD Topology Updater のインス タンスが1台、クラスターの各ノードで実行されます。

NFD で Topology Updater ワーカーを有効にするには Node Feature Discovery Operator の使用のセ クションで説明されているように、Node Feature Discovery CR で topologyupdater 変数を true に 設定します。

4.5.1. NodeResourceTopology CR

NFD Topology Updater を使用して実行すると、NFD は、次のようなノードリソースハードウェアトポロジーに対応するカスタムリソースインスタンスを作成します。

```
apiVersion: topology.node.k8s.io/v1alpha1
kind: NodeResourceTopology
metadata:
 name: node1
topologyPolicies: ["SingleNUMANodeContainerLevel"]
zones:
 - name: node-0
  type: Node
  resources:
   - name: cpu
    capacity: 20
     allocatable: 16
    available: 10
   - name: vendor/nic1
     capacity: 3
     allocatable: 3
     available: 3
 - name: node-1
  type: Node
  resources:
   - name: cpu
    capacity: 30
     allocatable: 30
     available: 15
   - name: vendor/nic2
     capacity: 6
     allocatable: 6
     available: 6
 - name: node-2
  type: Node
  resources:
   - name: cpu
    capacity: 30
    allocatable: 30
     available: 15
   - name: vendor/nic1
     capacity: 3
     allocatable: 3
     available: 3
```

4.5.2. NFD Topology Updater コマンドラインフラグ

使用可能なコマンドラインフラグを表示するには、**nfd-topology-updater-help** コマンドを実行しま す。たとえば、podman コンテナーで、次のコマンドを実行します。

\$ podman run gcr.io/k8s-staging-nfd/node-feature-discovery:master nfd-topology-updater -help

-ca-file

-ca-file フラグは、-cert-file フラグおよび `-key-file` フラグとともに、NFD トポロジーアップデータ で相互 TLS 認証を制御する 3 つのフラグの1つです。このフラグは、nfd-master の信頼性検証に使用 する TLS ルート証明書を指定します。

デフォルト: empty



重要

-ca-file フラグは、-cert-file と -key-file フラグと一緒に指定する必要があります。

例

\$ nfd-topology-updater -ca-file=/opt/nfd/ca.crt -cert-file=/opt/nfd/updater.crt -keyfile=/opt/nfd/updater.key

-cert-file

-cert-file フラグは、**-ca-file** と **-key-file flags** とともに、NFD トポロジーアップデータで相互 TLS 認 証を制御する 3 つのフラグの1つです。このフラグは、送信要求の認証時に提示する TLS 証明書を指定 します。

デフォルト: empty



重要

-cert-file フラグは、-ca-file と -key-file フラグと一緒に指定する必要があります。

例

\$ nfd-topology-updater -cert-file=/opt/nfd/updater.crt -key-file=/opt/nfd/updater.key -cafile=/opt/nfd/ca.crt

-h, -help 使用法を出力して終了します。

-key-file

-key-file フラグは、-ca-file と -cert-file フラグとともに、NFD Topology Updater で相互 TLS 認証を制 御する 3 つのフラグの1つです。このフラグは、指定の証明書ファイルまたは -cert-file に対応する秘 密鍵 (送信要求の認証に使用)を指定します。

デフォルト: empty



重要

-key-file フラグは、-ca-file と -cert-file フラグと一緒に指定する必要があります。

例

\$ nfd-topology-updater -key-file=/opt/nfd/updater.key -cert-file=/opt/nfd/updater.crt -cafile=/opt/nfd/ca.crt

-kubelet-config-file -kubelet-config-file は、Kubeletの設定ファイルへのパスを指定します。

デフォルト: /host-var/lib/kubelet/config.yaml

\$ nfd-topology-updater -kubelet-config-file=/var/lib/kubelet/config.yaml

-no-publish

-no-publish フラグは、nfd-master とのすべての通信を無効にし、nfd-topology-updater のドライラ ンフラグにします。NFD Topology Updater は、リソースハードウェアトポロジー検出を正常に実行し ますが、CR 要求は nfd-master に送信されません。

デフォルト: false

例

\$ nfd-topology-updater -no-publish

4.5.2.1. -oneshot

-oneshot フラグを使用すると、リソースハードウェアトポロジーの検出が1回行われた後も、NFD Topology Updater が終了します。

デフォルト: false

例

\$ nfd-topology-updater -oneshot -no-publish

-podresources-socket -podresources-socket フラグは、kubelet が gRPC サービスをエクスポートして使用中の CPU とデバ イスを検出できるようにし、それらのメタデータを提供する Unix ソケットへのパスを指定します。

デフォルト: /host-var/liblib/kubelet/pod-resources/kubelet.sock

例

\$ nfd-topology-updater -podresources-socket=/var/lib/kubelet/pod-resources/kubelet.sock

-server -server フラグは、接続する nfd-master エンドポイントのアドレスを指定します。

デフォルト: localhost:8080

例

\$ nfd-topology-updater -server=nfd-master.nfd.svc.cluster.local:443

-server-name-override

-server-name-override フラグは、nfd-master TLS 証明書から必要とされるコモンネーム (CN) を指定 します。このフラグは、主に開発とデバッグを目的としています。

デフォルト: empty

例

\$ nfd-topology-updater -server-name-override=localhost

-sleep-interval -sleep-interval フラグは、リソースハードウェアトポロジーの再検査とカスタムリソースの更新の間隔 を指定します。正でない値は、スリープ間隔が無限であることを意味し、再検出は行われません。

デフォルト:**60s**。

例

\$ nfd-topology-updater -sleep-interval=1h

-version

バージョンを出力して終了します。

-watch-namespace

-watch-namespace フラグは namespace を指定して、指定された namespace で実行されている Pod に対してのみリソースハードウェアトポロジーの検査が行われるようにします。指定された namespace で実行されていない Pod は、リソースアカウンティングでは考慮されません。これは、テ ストとデバッグの目的で特に役立ちます。* 値は、全 namespace に含まれるすべての Pod がアカウン ティングプロセス中に考慮されることを意味します。

デフォルト:*

例

\$ nfd-topology-updater -watch-namespace=rte