

# **OpenShift Container Platform 4.6**

# ネットワーク

クラスターネットワークの設定および管理

Last Updated: 2022-11-28

### クラスターネットワークの設定および管理

Enter your first name here. Enter your surname here. Enter your organisation's name here. Enter your organisational division here. Enter your email address here.

# 法律上の通知

Copyright © 2022 | You need to change the HOLDER entity in the en-US/Networking.ent file |.

The text of and illustrations in this document are licensed by Red Hat under a Creative Commons Attribution–Share Alike 3.0 Unported license ("CC-BY-SA"). An explanation of CC-BY-SA is available at

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

. In accordance with CC-BY-SA, if you distribute this document or an adaptation of it, you must provide the URL for the original version.

Red Hat, as the licensor of this document, waives the right to enforce, and agrees not to assert, Section 4d of CC-BY-SA to the fullest extent permitted by applicable law.

Red Hat, Red Hat Enterprise Linux, the Shadowman logo, the Red Hat logo, JBoss, OpenShift, Fedora, the Infinity logo, and RHCE are trademarks of Red Hat, Inc., registered in the United States and other countries.

Linux <sup>®</sup> is the registered trademark of Linus Torvalds in the United States and other countries.

Java <sup>®</sup> is a registered trademark of Oracle and/or its affiliates.

XFS <sup>®</sup> is a trademark of Silicon Graphics International Corp. or its subsidiaries in the United States and/or other countries.

MySQL <sup>®</sup> is a registered trademark of MySQL AB in the United States, the European Union and other countries.

Node.js <sup>®</sup> is an official trademark of Joyent. Red Hat is not formally related to or endorsed by the official Joyent Node.js open source or commercial project.

The OpenStack <sup>®</sup> Word Mark and OpenStack logo are either registered trademarks/service marks or trademarks/service marks of the OpenStack Foundation, in the United States and other countries and are used with the OpenStack Foundation's permission. We are not affiliated with, endorsed or sponsored by the OpenStack Foundation, or the OpenStack community.

All other trademarks are the property of their respective owners.

#### 概要

この文書では、DNS、ingress および Pod ネットワークを含む、OpenShift Container Platform の クラスターネットワークを設定し、管理する方法を説明します。

# 目次

第1章 ネットワークについて 1.1. OPENSHIFT CONTAINER PLATFORM DNS 1.2. OPENSHIFT CONTAINER PLATFORM INGRESS OPERATOR 1.21 ルートと Ingross の比較	<b>10</b> 10 10
	11
第2章 ホストへのアクセス 2.1. インストーラーでプロビジョニングされるインフラストラクチャークラスターでの AMAZON WEB SERVIC のホストへのアクセス	<b>12</b> ES 12
第3章 ネットワーキング OPERATOR の概要 3.1. CLUSTER NETWORK OPERATOR 3.2. DNS OPERATOR 3.3. INGRESS OPERATOR	<b>13</b> 13 13 13
<ul> <li>第4章 OPENSHIFT CONTAINER PLATFORM における CLUSTER NETWORK OPERATOR</li> <li>4.1. CLUSTER NETWORK OPERATOR</li> <li>4.2. クラスターネットワーク設定の表示</li> <li>4.3. CLUSTER NETWORK OPERATOR のステータス表示</li> <li>4.4. CLUSTER NETWORK OPERATOR ログの表示</li> <li>4.5. CLUSTER NETWORK OPERATOR (CNO) の設定</li> <li>4.5.1. Cluster Network Operator 設定オブジェクト</li> <li>defaultNetwork オブジェクト設定</li> <li>OpenShift SDN CNI クラスターネットワークプロバイダーの設定</li> <li>kubeProxyConfig オブジェクト設定</li> <li>4.5.2. Cluster Network Operator の設定例</li> <li>4.6. 関連情報</li> </ul>	14 14 15 15 16 16 17 17 18 19 19 20
<ul> <li>第5章 OPENSHIFT CONTAINER PLATFORMのDNS OPERATOR</li> <li>5.1. DNS OPERATOR</li> <li>5.2. デフォルト DNS の表示</li> <li>5.3. DNS 転送の使用</li> <li>5.4. DNS OPERATOR のステータス</li> <li>5.5. DNS OPERATOR ログ</li> </ul>	21 21 22 24 24
<ul> <li>第6章 OPENSHIFT CONTAINER PLATFORM Ø INGRESS OPERATOR <ol> <li>OPENSHIFT CONTAINER PLATFORM INGRESS OPERATOR</li> <li>INGRESS 設定アセット</li> <li>INGRESS 設定アセット</li> <li>Ingress コントローラー設定パラメーター</li> <li>Ingress コントローラーの TLS セキュリティープロファイル</li> <li>Ingress コントローラーの TLS セキュリティープロファイルの設定</li> <li>Ingress コントローラーの TLS セキュリティープロファイルの設定</li> <li>Ingress コントローラーの TLS セキュリティープロファイルの設定</li> <li>Ingress コントローラーの大-切ング</li> <li>Ingress コントローラーの 表示</li> <li>Ingress コントローラーの設定</li> <li>Ingress コントローラーのスケーリング</li> <li>Ingress コントローラーのシャード化</li> </ol> </li> </ul>	25 25 25 31 33 35 37 37 37 37 38 38 39 40 41 43

6.8.5.1. ルートラベルを使用した Ingress コントローラーのシャード化の設定	44
6.8.5.2. namespace ラベルを使用した Ingress コントローラーのシャード化の設定	44
6.8.6. 内部ロードバランサーを使用するように Ingress コントローラーを設定する	46
6.8.7. クラスターを内部に配置するようにのデフォルト Ingress コントローラーを設定する	48
6.8.8. ルートの受付ポリシーの設定	49
6.8.9. ワイルドカードルートの使用	50
6.8.10. X-Forwarded ヘッダーの使用	50
使用例	51
6.8.11. HTTP/2 Ingress 接続の有効化	51
6.9. 関連情報	52
第7章 ノードポートサービス範囲の設定	53
7.1. 前提条件	53
7.2. ノードのポート範囲の拡張	53
7.3. 関連情報	54
第8章 ベアメタルクラスターでの SCTP (STREAM CONTROL TRANSMISSION PROTOCOL) の使用	55
8.1. OPENSHIFT CONTAINER PLATFORM での SCTP (STREAM CONTROL TRANSMISSION PROTOCOL) ( ポート	のサ 55
811 SCTP プロトコルを使用した設定例	55
82 SCTP (STREAM CONTROL TRANSMISSION PROTOCOL)の有効化	56
8.3. SCTP (STREAM CONTROL TRANSMISSION PROTOCOL) が有効になっていることの確認	57
第9章 PTP ハードウェアの設定	60
9.1. PTP ハードウェアについて	60
9.2. PTP ネットワークデバイスの自動検出	60
9.3. PTP OPERATOR のインストール	61
9.3.1. CLI: PTP Operator のインストール	61
9.3.2. Web コンソール: PTP Operator のインストール	62
9.4. LINUXPTP サービスの設定	63
第10章 ネットワークポリシー	67
10.1. ネットワークポリシーについて	67
10.1.1. ネットワークポリシーについて	67
10.1.2. ネットワークポリシーの最適化	69
10.1.3. 次のステップ	70
10.1.4. 関連情報	70
10.2. ネットワークポリシーの作成	70
10.2.1. ネットワークポリシーの作成	70
10.2.2. サンプル NetworkPolicy オブジェクト	72
10.3. ネットワークポリシーの表示	72
10.3.1. ネットワークポリシーの表示	72
10.3.2. サンプル NetworkPolicy オブジェクト	73
10.4. ネットワークポリシーの編集	74
10.4.1. ネットワークポリシーの編集	74
10.4.2. サンプル NetworkPolicy オブジェクト	75
10.4.3. 関連情報	76
10.5. ネットワークポリシーの削除	76
10.5.1. ネットワークポリシーの削除	76
10.6. プロジェクトのデフォルトネットワークポリシーの定義	77
10.6.1. 新規プロジェクトのテンプレートの変更	77
10.6.2. 新規プロジェクトへのネットワークポリシーの追加	78
10.7. ネットワークポリシーを使用したマルチテナント分離の設定	80
10.7.1. ネットワークポリシーを使用したマルチテナント分離の設定	80

10.7.2. 次のステップ 82 10.7.3. 関連情報 82 83 11.1. 複数ネットワークについて 83 11.1.1. 追加ネットワークの使用シナリオ 83 11.1.2. OpenShift Container Platform の追加ネットワーク 83 11.2. 追加のネットワークの設定 84 11.2.1. 追加のネットワークを管理するためのアプローチ 84 11.2.2. ネットワーク追加割り当ての設定 84 11.2.2.1. Cluster Network Operator による追加ネットワークの設定 85 11.2.2.2. YAML マニフェストからの追加ネットワークの設定 85 11.2.3. 追加のネットワークタイプの設定 86 11.2.3.1. ブリッジネットワークの追加設定 86 11.2.3.1.1. ブリッジ設定の例 87 11.2.3.2. ホストデバイスの追加ネットワークの設定 87 11.2.3.2.1. ホストデバイス設定例 88 11.2.3.3. IPVLAN 追加ネットワークの設定 88 11.2.3.3.1. IPVLAN 設定例 89 11.2.3.4. MACVLAN 追加ネットワークの設定 89 11.2.3.4.1. macvlan 設定の例 90 11.2.4. 追加ネットワークの IP アドレス割り当ての設定 90 11.2.4.1. 静的 IP アドレス割り当ての設定 90 11.2.4.2. 動的 IP アドレス (DHCP) 割り当ての設定 92 11.2.4.3. Whereabouts を使用した動的 IP アドレス割り当ての設定 93 11.2.5. Cluster Network Operator による追加ネットワーク割り当ての作成 93 11.2.6. YAML マニフェストを適用した追加のネットワーク割り当ての作成 95 11.3. POD の追加のネットワークへの割り当て 96 11.3.1. Pod の追加ネットワークへの追加 96 11.3.1.1. Pod 固有のアドレスおよびルーティングオプションの指定 97 11.4. 追加ネットワークからの POD の削除 101 11.4.1. 追加ネットワークからの Pod の削除 101 11.5. 追加ネットワークの編集 102 11.5.1. 追加ネットワーク割り当て定義の変更 102 11.6. 追加ネットワークの削除 102 11.6.1. 追加ネットワーク割り当て定義の削除 102 第12章 ハードウェアネットワーク ...... 104 12.1. SINGLE ROOT I/O VIRTUALIZATION (SR-IOV) ハードウェアネットワークについて 104 12.1.1. SR-IOV ネットワークデバイスを管理するコンポーネント 104 12.1.1.1 サポートされるプラットフォーム 105 12.1.1.2. サポートされるデバイス 105 12.1.1.3. SR-IOV ネットワークデバイスの自動検出 105 12.1.1.3.1. SriovNetworkNodeState オブジェクトの例 106 12.1.1.4. Pod での Virtual Function (VF) の使用例 107 12.1.2. 次のステップ 108 12.2. SR-IOV NETWORK OPERATOR のインストール 109 12.2.1. SR-IOV Network Operator のインストール 109 12.2.1.1. CLI: SR-IOV Network Operator のインストール 109 12.2.1.2. Web コンソール: SR-IOV Network Operator のインストール 110 12.2.2. 次のステップ 111 12.3. SR-IOV NETWORK OPERATOR の設定 111 12.3.1. SR-IOV Network Operator の設定 111

12.2.11 Network Descentes his star (COL) Z	110
12.3.1.1. Network Resources Injector について	112
12.3.1.2. SR-IOV Operator Admission Controller Webhook COVC	112
12.3.1.3. 刀 人 ダムノートセレクターについて13.2.1.4. N トートワート・トーの知動化または左動化	113
IZ.3.I.4. Network Resources Injector の無効化よたは有効化	113
12.3.1.5. SR-IOV Operator Admission Controller Webnook の無効化または有効化	11.4
12.3.1.6. SRIOV Network Config Daemon のガスタム NodeSelector の設定	114
	114
12.4. SR-IOV ネットワークテハイ 人の設定	115
12.4.1. SR-IOV ネットワークノート設定オフシェクト	115
12.4.1.1. SR-IOV ネットワークノートの設定例	116
I2.4.I.2. SR-IOV テハ1 スの仮想機能 (VF) ハーティンヨン設定	110
12.4.2. SR-IOV ネットワークテハイスの設定	110
12.4.3. SR-IOV 設定のトラブルシューティング	119
	119
12.5. SR-IOV イーサネットネットワーク割り当ての設定	119
12.5.1. 1 ー サイットテハイ 人設定オフンェクト	120
	121
12.5.1.1.1. 静的 IP アドレス割り当ての設定	121
12.5.1.1.2. 動的 IP アドレス (DHCP) 割り当ての設定	123
12.5.1.1.3. Whereabouts を使用した動的 IP アドレス割り当ての設定	124
12.5.2. SR-IOV の追加ネットワークの設定	124
12.5.3. 次のステップ	125
12.5.4. 関連情報	125
12.6. SR-IOV INFINIBAND ネットワーク割り当ての設定	125
12.6.1. InfiniBand デバイス設定オフジェクト	126
12.6.1.1. 追加ネットワークの IP アドレス割り当ての設定	126
12.6.1.1.1. 静的 IP アドレス割り当ての設定	127
12.6.1.1.2. 動的 IP アドレス (DHCP) 割り当ての設定	128
12.6.1.1.3. Whereabouts を使用した動的 IP アドレス割り当ての設定	129
12.6.2. SR-IOV の追加ネットワークの設定	130
12.6.3. 次のステップ	131
12.6.4. 関連情報	131
12.7. POD の SR-IOV の追加ネットワークへの追加	131
12.7.1. ネットワーク割り当てのランタイム設定	131
12.7.1.1. イーサネットベースの SR-IOV 割り当てのランタイム設定	131
12.7.1.2. InfiniBand ベースの SR-IOV 割り当てのランタイム設定	132
12.7.2. Pod の追加ネットワークへの追加	133
12.7.3. Non-Uniform Memory Access (NUMA) で配置された SR-IOV Pod の作成	135
12.7.4. 関連情報	137
12.8. 高パフォーマンスのマルチキャストの使用	137
12.8.1. 高パフォーマンスのマルチキャスト	137
12.8.2. マルチキャストでの SR-IOV インターフェイスの設定	137
12.9. DPDK および RDMA モードでの仮想機能 (VF) の使用	139
12.9.1. DPDK および RDMA モードでの仮想機能 (VF) の使用例	139
12.9.2. 前提条件	139
12.9.3. Intel NIC を使用した DPDK モードでの仮想機能 (VF) の使用例	139
12.9.4. Mellanox NIC を使用した DPDK モードでの仮想機能 (VF) の使用例	142
12.9.5. Mellanox NIC を使った RDMA モードでの仮想機能 (VF) の例	145
12.10. SR-IOV NETWORK OPERATOR のインストール	148
12.10.1. SR-IOV Network Operator のインストール	148
第13章 OPENSHIFT SDN デフォルト CNI ネットワークプロバイダー	150
13.1. OPENSHIFT SDN デフォルト CNI ネットワークプロバイダーについて	150

13.1.1. OpenShift SDN ネットワーク分離モード	150
13.1.2. サポートされるデフォルトの CNI ネットワークプロバイダー機能マトリクス	150
13.2. プロジェクトの EGRESS IP の設定	151
13.2.1. プロジェクトの egress トラフィックについての egress IP アドレスの割り当て	151
13.2.1.1. 自動的に割り当てられた egress IP アドレスを使用する場合の考慮事項	152
13.2.1.2. 手動で割り当てられた egress IP アドレスを使用する場合の考慮事項	152
13.2.2. namespace の自動的に割り当てられた egress IP アドレスの有効化	153
13.2.3. namespace の手動で割り当てられた egress IP アドレスの設定	154
13.3. プロジェクトの EGRESS ファイアウォールの設定	155
13.3.1. egress ファイアウォールのプロジェクトでの機能	155
13.3.1.1. egress ファイアウォールの制限	157
13.3.1.2. egress ポリシールールのマッチング順序	157
13.3.1.3. DNS (Domain Name Server) 解決の仕組み	157
13.3.2. EgressNetworkPolicy カスタムリソース (CR) オブジェクト	158
13.3.2.1. EgressNetworkPolicy $J \nu - J \nu$	158
13.3.2.2. EgressNetworkPolicy CR オブジェクトの例	159
13.3.3. egress ファイアウォールポリシーオブジェクトの作成	159
13.4. プロジェクトの EGRESS ファイアウォールの編集	160
13.4.1. EgressNetworkPolicy オブジェクトの表示	160
13.5. プロジェクトの EGRESS ファイアウォールの編集	161
13.5.1. EgressNetworkPolicy オブジェクトの編集	161
13.6. プロジェクトからの EGRESS ファイアウォールの削除	162
13.6.1. EgressNetworkPolicy オブジェクトの削除	162
13.7. EGRESS ルーター POD の使用についての考慮事項	162
13.7.1. Egress ルーター Pod について	162
13.7.1.1. Egress ルーターモード	163
13.7.1.2. egress ルーター Pod の実装	163
13.7.1.3. デプロイメントに関する考慮事項	163
13.7.1.4. フェイルオーバー設定	164
13.7.2. 関連情報	165
13.8. リダイレクトモードでの EGRESS ルーター POD のデプロイ	165
13.8.1. リダイレクトモードの egress ルーター Pod 仕様	165
13.8.2. egress 宛先設定形式	166
13.8.3. リダイレクトモードでの egress ルーター Pod のデプロイ	167
13.8.4. 関連情報	168
13.9. HTTP プロキシーモードでの EGRESS ルーター POD のデプロイ	168
13.9.1. HTTP モードの egress ルーター Pod 仕様	168
13.9.2. egress 宛先設定形式	169
13.9.3. HTTP プロキシーモードでの egress ルーター Pod のデプロイ	169
13.9.4. 関連情報	170
13.10. DNS プロキシーモードでの EGRESS ルーター POD のデプロイ	170
13.10.1. DNS モードの egress ルーター Pod 仕様	171
13.10.2. egress 宛先設定形式	172
13.10.3. DNS プロキシーモードでの egress ルーター Pod のデプロイ	172
13.10.4. 関連情報	173
13.11. 設定マップからの EGRESS ルーター POD 宛先一覧の設定	173
13.11.1. 設定マップを使用した egress ルーター宛先マッピングの設定	173
13.11.2.	175
13.12. フロジェクトのマルチキャストの有効化	175
13.12.1. マルチキャストについて	175
I3.12.2. Pod 間のマルナキャストの有効化	175
I3.I3. ノロンエクトのマルナキャストの無効化	177
I3.I3.I. Pod 间のマルナキャストの無効化	177

13.14. OPENSHIFT SDN を使用したネットワーク分離の設定	178
13.14.1. 前提条件	178
13.14.2. プロジェクトの結合	178
13.14.3. プロジェクトの分離	179
13.14.4. プロジェクトのネットワーク分離の無効化	179
13.15. KUBE-PROXY の設定	179
13.15.1. iptables ルールの同期について	179
13.15.2. kube-proxy 設定パラメーター	180
13.15.3. kube-proxy 設定の変化	180
第14章 OVN-KUBERNETES デフォルト CNI ネットワークプロバイダー	183
14.1. OVN-KUBERNETES デフォルト CONTAINER NETWORK INTERFACE (CNI) ネットワークプロバ	イダーにつ
いて	183
14.1.1. OVN-Kubernetes の機能	183
14.1.2. サポートされるデフォルトの CNI ネットワークプロバイダー機能マトリクス	183
14.1.3. OVN-Kubernetes の制限	184
14.2. OPENSHIFT SDN クラスターネットワークプロバイダーからの移行	184
14.2.1. OVN-Kubernetes ネットワークプロバイダーへの移行	184
14.2.1.1. OVN-Kubernetes ネットワークプロバイダーへの移行についての考慮点	184
namespace の分離	185
Egress IP アドレス	185
Egress ネットワークポリシー	185
Egress ルーター Pod	186
マルチキャスト	186
ネットワークポリシー	186
14.2.1.2. 移行プロセスの仕組み	186
14.2.2. OVN-Kubernetes デフォルト CNI ネットワークプロバイダーへの移行	186
14.2.3. 関連情報	191
14.3. OPENSHIFT SDN ネットワークプロバイダーへのロールバック	191
14.3.1. デフォルトの CNI ネットワークプロバイダーの OpenShift SDN へのロールバック	191
14.4. プロジェクトの EGRESS ファイアウォールの設定	196
14.4.1. egress ファイアウォールのプロジェクトでの機能	196
14.4.1.1. egress ファイアウォールの制限	197
14.4.1.2. egress ポリシールールのマッチング順序	198
14.4.2. EgressFirewall カスタムリソース (CR) オブジェクト	198
14.4.2.1. EgressFirewall $\mathcal{W}-\mathcal{W}$	198
14.4.2.2. EgressFirewall CR オブジェクトの例	199
14.4.3. egress ファイアウォールポリシーオブジェクトの作成	199
14.5. プロジェクトの EGRESS ファイアウォールの表示	200
14.5.1. EgressFirewall オブジェクトの表示	200
14.6. プロジェクトの EGRESS ファイアウォールの編集	201
14.6.1. EgressFirewall オブジェクトの編集	201
14.7. プロジェクトからの EGRESS ファイアウォールの削除	202
14.7.1. EgressFirewall オブジェクトの削除	202
14.8. EGRESS IP アドレスの設定	202
14.8.1. Egress IP アドレスアーキテクチャーの設計および実装	202
14.8.1.1. プラットフォームサポート	203
14.8.1.2. egress IP の Pod への割り当て	203
14.8.1.3. egress IP のノードへの割り当て	204
14.8.1.4. egress IP アドレス設定のアーキテクチャー図	204
14.8.2. EgressIP オブジェクト	206
14.8.3. egress IP アドレスをホストするノードのラベル付け	207
14.8.4. 次のステップ	208

14.8.5. 関連情報	208
14.9. EGRESS IP アドレスの割り当て	208
14.9.1. egress IP アドレスの namespace への割り当て	208
14.9.2. 関連情報	209
14.10. プロジェクトのマルチキャストの有効化	209
14.10.1. マルチキャストについて	209
14.10.2. Pod 間のマルチキャストの有効化	209
14.11. プロジェクトのマルチキャストの無効化	211
14.11.1. Pod 間のマルチキャストの無効化	211
14.12. ハイブリッドネットワークの設定	212
14.12.1. OVN-Kubernetes を使用したハイブリッドネットワークの設定	212
14.12.2. 関連情報	213
第15章 ルートの作成	214
15.1. ルート設定	214
15.1.1. HTTP ベースのルートの作成	214
15.1.2. ルートのタイムアウトの設定	215
15.1.3. HTTP Strict Transport Security の有効化	215
15.1.4. スループット関連の問題のトラブルシューティング	216
15.1.5. Cookie に使用によるルートのステートフル性の維持	217
15.1.5.1. Cookie を使用したルートのアノテーション	217
15.1.6. パスベースのルート	218
15.1.7. ルート固有のアノテーション	219
15.1.8. ルートの受付ポリシーの設定	226
15.1.9. Ingress オブジェクトを使用したルートの作成	227
15.2. セキュリティー保護されたルート	229
15.2.1. カスタム証明書を使用した re-encrypt ルートの作成	229
15.2.2. カスタム証明書を使用した edge ルートの作成	231
」 15.2.3. passthrough ルートの作成	232
第16章 INGRESS クラスタートラフィックの設定	234
16.1. INGRESS クラスタートラフィックの設定の概要	234
16.2. サービスの EXTERNALIP の設定	234
16.2.1. 前提条件	234
16.2.2. ExternallP について	234
16.2.2.1. ExternalIP の設定	235
16.2.2.2. 外部 IP アドレスの割り当ての制限	236
16.2.2.3. ポリシーオブジェクトの例	237
16.2.3. ExternallP アドレスブロックの設定	238
外部 IP 設定の例	239
16.2.4. クラスターの外部 IP アドレスブロックの設定	240
16.2.5. 次のステップ	240
16.3. INGRESS コントローラーを使用した INGRESS クラスターの設定	241
16.3.1. Ingress コントローラーおよびルートの使用	241
16.3.2. 前提条件	241
16.3.3. プロジェクトおよびサービスの作成	242
16.3.4. ルートの作成によるサービスの公開	242
16.3.5. ルートラベルを使用した Ingress コントローラーのシャード化の設定	243
16.3.6. namespace ラベルを使用した Ingress コントローラーのシャード化の設定	244
16.3.7. 関連情報	245
16.4. ロードバランサーを使用した INGRESS クラスターの設定	245
16.4.1. ロードバランサーを使用したトラフィックのクラスターへの送信	245
16.4.2. 前提条件	245
	0

7

16.4.3. プロジェクトおよびサービスの作成	246
16.4.4. ルートの作成によるサービスの公開	246
16.4.5. ロードバランサーサービスの作成	247
16.5. ネットワークロードバランサーを使用した AWS での INGRESS クラスタートラフィックの設定	249
16.5.1. Ingress Controller Classic Load Balancer の Network Load Balancer への置き換え	249
16.5.2. 既存 AWS クラスターでの Ingress コントローラーネットワークロードバランサーの設定	250
16.5.3. 新規 AWS クラスターでの Ingress コントローラーネットワークロードバランサーの設定	252
16.5.4. 関連情報	253
16.6. サービスの外部 IP を使用した INGRESS クラスタートラフィックの設定	253
16.6.1. 前提条件	253
16.6.2. ExternalIP のサービスへの割り当て	253
16.6.3. 関連情報	254
16.7. NODEPORT を使用した INGRESS クラスタートラフィックの設定	254
16.7.1. NodePort を使用したトラフィックのクラスターへの送信	254
16.7.2. 前提条件	255
16.7.3. プロジェクトおよびサービスの作成	255
16.7.4. ルートの作成によるサービスの公開	256
16.7.5. 関連情報	257
第17章 クラスター全体のプロキシーの設定	258
17.1. 前提条件	258
17.2. クラスター全体のプロキシーの有効化	258
17.3. クラスター全体のプロキシーの削除	260
関連情報	261
第18章 カスタム PKI の設定	262
18.1. インストール時のクラスター全体のプロキシーの設定	262
18.2. クラスター全体のプロキシーの有効化	264
18.3. OPERATOR を使用した証明書の挿入	266
第19章 RHOSP での負荷分散	268
19.1. KURYR SDN を使用した OCTAVIA OVN ロードバランサープロバイダードライバーの使用	268
19.2. OCTAVIA を使用したアプリケーショントラフィック用のクラスターのスケーリング	269
19.2.1. Octavia を使用したクラスターのスケーリング	270
19.2.2. Octavia の使用による Kuryr を使用するクラスターのスケーリング	271
19.3. RHOSP OCTAVIA を使用した INGRESS トラフィックのスケーリング	271
第20章 セカンダリーインターフェイスメトリクスのネットワーク割り当てへの関連付け	274
20.1. セカンダリーインターフェイスメトリクスのネットワーク割り当てへの関連付け	274
20.1.1. Network Metrics Daemon	274
20.1.2. ネットワーク名を持つメトリクス	275

# 第1章 ネットワークについて

クラスター管理者は、クラスターで実行されるアプリケーションを外部トラフィックに公開し、ネット ワーク接続のセキュリティーを保護するための複数のオプションがあります。

- ノードポートやロードバランサーなどのサービスタイプ
- Ingress や Route などの API リソース

デフォルトで、Kubernetes は各 Pod に、Pod 内で実行しているアプリケーションの内部 IP アドレス を割り当てます。Pod とそのコンテナーはネットワークネットワーク接続が可能ですが、クラスター外 のクライアントにはネットワークアクセスがありません。アプリケーションを外部トラフィックに公開 する場合、各 Pod に IP アドレスを割り当てると、ポートの割り当て、ネットワーク、名前の指定、 サービス検出、負荷分散、アプリケーション設定、移行などの点で、Pod を物理ホストや仮想マシンの ように扱うことができます。

# 注記

ー部のクラウドプラットフォームでは、169.254.169.254 IP アドレスでリッスンするメタ データ API があります。これは、IPv4 **169.254.0.0**/16 CIDR ブロックのリンクローカル IP アドレスです。

この CIDR ブロックは Pod ネットワークから到達できません。これらの IP アドレスへの アクセスを必要とする Pod には、Pod 仕様の **spec.hostNetwork** フィールドを **true** に 設定して、ホストのネットワークアクセスが付与される必要があります。

Pod ホストのネットワークアクセスを許可する場合、Pod に基礎となるネットワークインフラストラクチャーへの特権アクセスを付与します。

# **1.1. OPENSHIFT CONTAINER PLATFORM DNS**

フロントエンドサービスやバックエンドサービスなど、複数のサービスを実行して複数の Pod で使用 している場合、フロントエンド Pod がバックエンドサービスと通信できるように、ユーザー名、サー ビス IP などの環境変数を作成します。サービスが削除され、再作成される場合には、新規の IP アドレ スがそのサービスに割り当てられるので、フロントエンド Pod がサービス IP の環境変数の更新された 値を取得するには、これを再作成する必要があります。さらに、バックエンドサービスは、フロントエ ンド Pod を作成する前に作成し、サービス IP が正しく生成され、フロントエンド Pod に環境変数とし て提供できるようにする必要があります。

そのため、OpenShift Container Platform には DNS が組み込まれており、これにより、サービスは、 サービス IP/ポートと共にサービス DNS によって到達可能になります。

# **1.2. OPENSHIFT CONTAINER PLATFORM INGRESS OPERATOR**

OpenShift Container Platform クラスターを作成すると、クラスターで実行している Pod およびサービ スにはそれぞれ独自の IP アドレスが割り当てられます。IP アドレスは、近くで実行されている他の Pod やサービスからアクセスできますが、外部クライアントの外部からはアクセスできません。Ingress Operator は **IngressController** API を実装し、OpenShift Container Platform クラスターサービスへの 外部アクセスを可能にするコンポーネントです。

Ingress Operator を使用すると、ルーティングを処理する1つ以上の HAProxy ベースの Ingress コント ローラー をデプロイおよび管理することにより、外部クライアントがサービスにアクセスできるように なります。OpenShift Container Platform **Route** および Kubernetes **Ingress** リソースを指定して、トラ フィックをルーティングするために Ingress Operator を使用します。**endpointPublishingStrategy** タ イプおよび内部負荷分散を定義する機能などの Ingress コントローラー内の設定は、Ingress コントロー ラーエンドポイントを公開する方法を提供します。

#### 1.2.1. ルートと Ingress の比較

OpenShift Container Platform の Kubernetes Ingress リソースは、クラスター内で Pod として実行され る共有ルーターサービスと共に Ingress コントローラーを実装します。Ingress トラフィックを管理する 最も一般的な方法は Ingress コントローラーを使用することです。他の通常の Pod と同様にこの Pod をスケーリングし、複製できます。このルーターサービスは、オープンソースのロードバランサーソ リューションである HAProxy をベースとしています。

OpenShift Container Platform ルートは、クラスターのサービスに Ingress トラフィックを提供しま す。ルートは、Blue-Green デプロイメント向けに TLS 再暗号化、TLS パススルー、分割トラフィック などの標準の Kubernetes Ingress コントローラーでサポートされない可能性のある高度な機能を提供し ます。

Ingress トラフィックは、ルートを介してクラスターのサービスにアクセスします。ルートおよび Ingress は、Ingress トラフィックを処理する主要なリソースです。Ingress は、外部要求を受け入れ、 ルートに基づいてそれらを委譲するなどのルートと同様の機能を提供します。ただし、Ingress では、 特定タイプの接続 (HTTP/2、HTTPS およびサーバー名 ID(SNI)、ならび証明書を使用した TLS のみを 許可できます。OpenShift Container Platform では、ルートは、Ingress リソースで指定される各種の条 件を満たすために生成されます。

# 第2章 ホストへのアクセス

OpenShift Container Platform インスタンスにアクセスして、セキュアなシェル (SSH) アクセスでコン トロールプレーンノード (別名マスターノード) にアクセスするために bastion ホストを作成する方法を 学びます。

# 2.1. インストーラーでプロビジョニングされるインフラストラクチャークラ スターでの AMAZON WEB SERVICES のホストへのアクセス

OpenShift Container Platform インストーラーは、OpenShift Container Platform クラスターにプロビ ジョニングされる Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスのパブリック IP アドレ スを作成しません。OpenShift Container Platform ホストに対して SSH を実行できるようにするには、 以下の手順を実行する必要があります。

#### 手順

- 1. **openshift-install** コマンドで作成される仮想プライベートクラウド (VPC) に対する SSH アク セスを可能にするセキュリティーグループを作成します。
- 2. インストーラーが作成したパブリックサブネットのいずれかに Amazon EC2 インスタンスを作成します。
- パブリック IP アドレスを、作成した Amazon EC2 インスタンスに関連付けます。
   OpenShift Container Platform のインストールとは異なり、作成した Amazon EC2 インスタン スを SSH キーペアに関連付ける必要があります。これにはインターネットを OpenShift Container Platform クラスターの VPC にブリッジ接続するための SSH bastion としてのみの単 純な機能しかないため、このインスタンスにどのオペレーティングシステムを選択しても問題 ありません。どの Amazon Machine Image (AMI)を使用するかについては、注意が必要です。 たとえば、Red Hat Enterprise Linux CoreOS (RHCOS) では、インストーラーと同様に、 Ignition でキーを指定することができます。
- Amazon EC2 インスタンスをプロビジョニングし、これに対して SSH を実行した後に、 OpenShift Container Platform インストールに関連付けた SSH キーを追加する必要がありま す。このキーは bastion インスタンスのキーとは異なる場合がありますが、異なるキーにしな ければならない訳ではありません。



#### 注記

直接の SSH アクセスは、障害復旧を目的とする場合にのみ推奨されます。 Kubernetes API が応答する場合、特権付き Pod を代わりに実行します。

- 5. oc get nodes を実行し、出力を検査し、マスターであるノードのいずれかを選択します。ホス ト名は ip-10-0-1-163.ec2.internal に類似したものになります。
- Amazon EC2 に手動でデプロイした bastion SSH ホストから、そのコントロールプレーンホスト (別名マスターホスト)に対して SSH を実行します。インストール時に指定したものと同じ SSH キーを使用するようにします。

\$ ssh -i <ssh-key-path> core@<master-hostname>

# 第3章 ネットワーキング OPERATOR の概要

OpenShift Container Platform は、複数のタイプのネットワーキング Operator をサポートします。これらのネットワーク Operator を使用して、クラスターネットワークを管理できます。

### **3.1. CLUSTER NETWORK OPERATOR**

Cluster Network Operator (CNO) は、OpenShift Container Platform クラスター内のクラスターネット ワークコンポーネントをデプロイおよび管理します。これには、インストール中にクラスター用に選択 された Container Network Interface (CNI) のデフォルトネットワークプロバイダープラグインのデプロ イメントが含まれます。詳細は、OpenShift Container Platform における Cluster Network Operator を 参照してください。

# **3.2. DNS OPERATOR**

DNS Operator は、CoreDNS をデプロイして管理し、Pod に名前解決サービスを提供します。これに より、OpenShift Container Platform で DNS ベースの Kubernetes サービス検出が可能になります。詳 細は、OpenShift Container Platform の DNS Operator を参照してください。

# **3.3. INGRESS OPERATOR**

OpenShift Container Platform クラスターを作成すると、クラスターで実行している Pod およびサービ スにはそれぞれの IP アドレスが割り当てられます。IP アドレスは、近くで実行されている他の Pod や サービスからアクセスできますが、外部クライアントの外部からはアクセスできません。Ingress Operator は IngressController API を実装し、OpenShift Container Platform クラスターサービスへの外 部アクセスを可能にします。詳細は、OpenShift Container Platform の Ingress Operator を参照してく ださい。

# 第4章 OPENSHIFT CONTAINER PLATFORM における CLUSTER NETWORK OPERATOR

Cluster Network Operator (CNO) は、インストール時にクラスター用に選択される Container Network Interface (CNI) デフォルトネットワークプロバイダープラグインを含む、OpenShift Container Platform クラスターの各種のクラスターネットワークコンポーネントをデプロイし、これらを管理しま す。

# **4.1. CLUSTER NETWORK OPERATOR**

Cluster Network Operator は、**operator.openshift.io** API グループから **network** API を実装します。 Operator は、デーモンセットを使用して OpenShift SDN デフォルト Container Network Interface (CNI) ネットワークプロバイダープラグイン、またはクラスターのインストール時に選択したデフォル トネットワークプロバイダープラグインをデプロイします。

#### 手順

Cluster Network Operator は、インストール時に Kubernetes **Deployment** としてデプロイされます。

1. 以下のコマンドを実行して Deployment のステータスを表示します。

\$ oc get -n openshift-network-operator deployment/network-operator

#### 出力例

NAME READY UP-TO-DATE AVAILABLE AGE network-operator 1/1 1 1 56m

2. 以下のコマンドを実行して、Cluster Network Operator の状態を表示します。

\$ oc get clusteroperator/network

#### 出力例

NAME VERSION AVAILABLE PROGRESSING DEGRADED SINCE network 4.5.4 True False False 50m

以下のフィールドは、Operator のステータス (**AVAILABLE、PROGRESSING**、および **DEGRADED**) についての情報を提供します。**AVAILABLE** フィールドは、Cluster Network Operator が Available ステータス条件を報告する場合に **True** になります。

# 4.2. クラスターネットワーク設定の表示

すべての新規 OpenShift Container Platform インストールには、**cluster** という名前の **network.config** オブジェクトがあります。

手順

• oc describe コマンドを使用して、クラスターネットワーク設定を表示します。

\$ oc describe network.config/cluster

#### 出力例

Name: cluster
Namespace:
Labels: <none></none>
Annotations: <none></none>
API Version: config.openshift.io/v1
Kind: Network
Metadata:
Self Link: /apis/config.openshift.io/v1/networks/cluster
Spec: 1
Cluster Network:
Cidr: 10.128.0.0/14
Host Prefix: 23
Network Type: OpenShiftSDN
Service Network:
172.30.0.0/16
Status: 2
Cluster Network:
Cidr: 10.128.0.0/14
Host Prefix: 23
Cluster Network MTU: 8951
Network Type: OpenShiftSDN
Service Network:
172.30.0.0/16
Events: <none></none>
<ol> <li>Spec フィールドは、クラスターネットワークの設定済みの状態を表示します。</li> </ol>
2 Status フィールドは、クラスターネットワークの現在の状態を表示します。

# 4.3. CLUSTER NETWORK OPERATOR のステータス表示

**oc describe** コマンドを使用して、Cluster Network Operator のステータスを検査し、その詳細を表示 することができます。

#### 手順

• 以下のコマンドを実行して、Cluster Network Operator のステータスを表示します。

\$ oc describe clusteroperators/network

# 4.4. CLUSTER NETWORK OPERATOR ログの表示

```
oc logs コマンドを使用して、Cluster Network Operator ログを表示できます。
```

### 手順

• 以下のコマンドを実行して、Cluster Network Operator のログを表示します。

\$ oc logs --namespace=openshift-network-operator deployment/network-operator

# 4.5. CLUSTER NETWORK OPERATOR (CNO)の設定

クラスターネットワークの設定は、Cluster Network Operator (CNO) 設定の一部として指定され、cluster という名前のカスタムリソース (CR) オブジェクトに保存されます。CR は operator.openshift.io API グループの Network API のフィールドを指定します。

CNO 設定は、**Network.config.openshift.io** API グループの **Network** API からクラスターのインストール時に以下のフィールドを継承し、これらのフィールドは変更できません。

#### clusterNetwork

Pod IP アドレスの割り当てに使用する IP アドレスプール。

#### serviceNetwork

サービスの IP アドレスプール。

#### defaultNetwork.type

OpenShift SDN または OVN-Kubernetes などのクラスターネットワークプロバイダー。



#### 注記

クラスターのインストール後に、直前のセクションで一覧表示されているフィールドを 変更することはできません。

**defaultNetwork** オブジェクトのフィールドを **cluster** という名前の CNO オブジェクトに設定すること により、クラスターのクラスターネットワークプロバイダー設定を指定できます。

#### 4.5.1. Cluster Network Operator 設定オブジェクト

Cluster Network Operator (CNO)のフィールドは以下の表で説明されています。

#### 表4.1 Cluster Network Operator 設定オブジェクト

フィールド	タイプ	説明
metadata.name	string	CNO オブジェクトの名前。この名前は常に <b>cluster</b> です。
spec.clusterNet work	array	Pod ID アドレスの割り当て、サブネット接頭辞の長さのクラス ター内の個別ノードへの割り当てに使用される IP アドレスのブ ロックを指定する一覧です。以下に例を示します。 spec: clusterNetwork: - cidr: 10.128.0.0/19 hostPrefix: 23 - cidr: 10.128.32.0/19 hostPrefix: 23
		クトから継承されます。

フィールド	タイプ	説明
spec.serviceNet work	array	サービスの IP アドレスのブロック。OpenShift SDN および OVN-Kubernetes Container Network Interface (CNI) ネットワー クプロバイダーは、サービスネットワークの単一 IP アドレスブ ロックのみをサポートします。以下に例を示します。 spec: serviceNetwork: - 172.30.0.0/14 Co値は読み取り専用であり、クラスターのインストール時に <b>cluster</b> という名前の <b>Network.config.openshift.io</b> オブジェ クトから継承されます。
spec.defaultNet work	object	クラスターネットワークの Container Network Interface (CNI) ネットワークプロバイダーを設定します。
spec.kubeProxy Config	object	このオブジェクトのフィールドは、kube-proxy 設定を指定しま す。OVN-Kubernetes クラスターネットワークプロバイダーを 使用している場合、kube-proxy 設定は機能しません。

defaultNetwork オブジェクト設定 defaultNetwork オブジェクトの値は、以下の表で定義されます。

#### 表4.2 defaultNetwork オブジェクト

••== • ••••

フィールド	タイプ	説明
type	string	OpenShiftSDN または OVNKubernetes のいずれ か。クラスターネットワークプロバイダーはインス トール時に選択されます。この値は、クラスターの インストール後は変更できません。注記OpenShift Container Platform はデ フォルトで、OpenShift SDN Container Network Interface (CNI) クラスターネットワークプロバイ ダーを使用します。
openshiftSDNConfig	object	このオブジェクトは OpenShift SDN クラスターネッ トワークプロバイダーにのみ有効です。
ovnKubernetesConfig	object	このオブジェクトは OVN-Kubernetes クラスター ネットワークプロバイダーにのみ有効です。

#### OpenShift SDN CNI クラスターネットワークプロバイダーの設定

17

. . . . . . . . . . . . .

· \_

以下の表は、OpenShift SDN Container Network Interface (CNI) クラスターネットワークプロバイダーの設定フィールドについて説明しています。

#### 表4.3 openshiftSDNConfig オブジェクト

フィールド	タイプ	説明
mode	string	OpenShiftSDN のネットワーク分離モード。
mtu	integer	VXLAN オーバーレイネットワークの最大転送単位 (MTU)。通 常、この値は自動的に設定されます。
vxlanPort	integer	すべての VXLAN パケットに使用するポート。デフォルト値は <b>4789</b> です。



#### 注記

クラスターのインストール時にのみクラスターネットワークプロバイダーの設定を変更 することができます。

#### OpenShift SDN 設定の例

defaultNetwork: type: OpenShiftSDN openshiftSDNConfig: mode: NetworkPolicy mtu: 1450 vxlanPort: 4789

#### OVN-Kubernetes CNI クラスターネットワークプロバイダーの設定

以下の表は OVN-Kubernetes CNI クラスターネットワークプロバイダーの設定フィールドについて説明 しています。

#### 表4.4 ovnKubernetesConfig object

フィールド	タイプ	説明
mtu	integer	Geneve (Generic Network Virtualization Encapsulation) オー バーレイネットワークの MTU (maximum transmission unit)。通 常、この値は自動的に設定されます。
genevePort	integer	Geneve オーバーレイネットワークの UDP ポート。



#### 注記

クラスターのインストール時にのみクラスターネットワークプロバイダーの設定を変更 することができます。

#### OVN-Kubernetes 設定の例

defaultNetwork: type: OVNKubernetes ovnKubernetesConfig: mtu: 1400 genevePort: 6081

kubeProxyConfig オブジェクト設定 kubeProxyConfig オブジェクトの値は以下の表で定義されます。

#### 表4.5 kubeProxyConfig オブジェクト

フィールド	タイプ	説明
iptablesSyncPeriod	string	iptables ルールの更新期間。デフォルト値は 30s です。有効な接尾辞には、s、m、およびh などが含まれ、これらについては、Go time パッケージドキュメントで説明されています。 注記 OpenShift Container Platform 4.3 以降で強化されたパフォーマンスの向上により、iptablesSyncPeriod パラメーターを調整する必要はなくなりました。
proxyArguments.iptables- min-sync-period	array	iptables ルールを更新する前の最小期間。この フィールドにより、更新の頻度が高くなり過ぎない ようにできます。有効な接尾辞には、 <b>s、m</b> 、および h などが含まれ、これらについては、Go time パッ ケージ で説明されています。デフォルト値: kubeProxyConfig: proxyArguments: iptables-min-sync-period: - Os

#### 4.5.2. Cluster Network Operator の設定例

以下の例では、詳細な CNO 設定が指定されています。

Cluster Network Operator オブジェクトのサンプル

apiVersion: operator.openshift.io/v1 kind: Network
metadata:
name: cluster
spec:
clusterNetwork: 1
- cidr: 10.128.0.0/14
hostPrefix: 23
serviceNetwork: 2

- 172.30.0.0/16 defaultNetwork: type: OpenShiftSDN openshiftSDNConfig: mode: NetworkPolicy mtu: 1450 vxlanPort: 4789 kubeProxyConfig: iptablesSyncPeriod: 30s proxyArguments: iptables-min-sync-period: - 0s

123 クラスターのインストール時にのみ設定されます。

4.6. 関連情報

• operator.openshift.io API グループの Network API

# 第5章 OPENSHIFT CONTAINER PLATFORM の DNS OPERATOR

DNS Operator は、Pod に対して名前解決サービスを提供するために CoreDNS をデプロイし、これを 管理し、OpenShift 内での DNS ベースの Kubernetes サービス検出を可能にします。

# **5.1. DNS OPERATOR**

DNS Operator は、**operator.openshift.io** API グループから **dns** API を実装します。この Operator は、デーモンセットを使用して CoreDNS をデプロイし、デーモンセットのサービスを作成し、 kubelet を Pod に対して名前解決に CoreDNS サービス IP を使用するように指示するように設定しま す。

### 手順

DNS Operator は、インストール時に **Deployment** オブジェクトを使用してデプロイされます。

1. oc get コマンドを使用してデプロイメントのステータスを表示します。

\$ oc get -n openshift-dns-operator deployment/dns-operator

#### 出力例

NAME READY UP-TO-DATE AVAILABLE AGE dns-operator 1/1 1 1 23h

2. oc get コマンドを使用して DNS Operator の状態を表示します。

\$ oc get clusteroperator/dns

#### 出力例

NAME VERSION AVAILABLE PROGRESSING DEGRADED SINCE dns 4.1.0-0.11 True False False 92m

**AVAILABLE、 PROGRESSING** および **DEGRADED** は、Operator のステータスについての情 報を提供します。**AVAILABLE** は、CoreDNS デーモンセットからの1つ以上の Pod が **Available** ステータス条件を報告する場合は **True** になります。

# 5.2. デフォルト DNS の表示

すべての新規 OpenShift Container Platform インストールには、**default** という名前の **dns.operator** が あります。

#### 手順

1. oc describe コマンドを使用してデフォルトの dns を表示します。



出力例

Name: default Namespace: Labels: <none> Annotations: <none> API Version: operator.openshift.io/v1 Kind: DNS ... Status: Cluster Domain: cluster.local 1 Cluster IP: 172.30.0.10 2



Cluster Domain フィールドは、完全修飾 Pod およびサービスドメイン名を作成するため に使用されるベース DNS ドメインです。



クラスター IP は、Pod が名前解決のためにクエリーするアドレスです。IP は、サービス CIDR 範囲の 10 番目のアドレスで定義されます。

2. クラスターのサービス CIDR を見つけるには、oc get コマンドを使用します。

\$ oc get networks.config/cluster -o jsonpath='{\$.status.serviceNetwork}'

#### 出力例

[172.30.0.0/16]

# 5.3. DNS 転送の使用

DNS 転送を使用すると、指定のゾーンにどのネームサーバーを使用するかを指定することで、ゾーン ごとに /**etc/resolv.conf** で特定される転送設定をオーバーライドできます。転送されるゾーンが OpenShift Container Platform によって管理される Ingress ドメインである場合、アップストリーム ネームサーバーがドメインについて認証される必要があります。

#### 手順

1. default という名前の DNS Operator オブジェクトを変更します。

\$ oc edit dns.operator/default

これにより、**Server** に基づく追加のサーバー設定ブロックを使用して **dns-default** という名前の ConfigMap を作成し、更新できます。クエリーに一致するゾーンを持つサーバーがない場合、名前解決は /**etc/resolv.conf** で指定されたネームサーバーにフォールバックします。

#### DNS の例

apiVersion: operator.openshift.io/v1 kind: DNS metadata: name: default spec: servers: - name: foo-server zones: 2 - example.com forwardPlugin: upstreams: 3 - 1.1.1.1 - 2.2.2.2:5353 - name: bar-server zones: - bar.com - example.com forwardPlugin: upstreams: - 3.3.3.3 - 4.4.4.4:5454

name は、rfc6335 サービス名の構文に準拠する必要があります。

**zones** は、**rfc1123**の **subdomain**の定義に準拠する必要があります。クラスタードメインの cluster.local は、 zones の無効な subdomain です。

3

forwardPlugin ごとに最大15の upstreams が許可されます。



#### 注記

**servers** が定義されていないか、または無効な場合、ConfigMap にはデフォルト サーバーのみが含まれます。

2. ConfigMap を表示します。

\$ oc get configmap/dns-default -n openshift-dns -o yaml

以前のサンプル DNS に基づく DNS ConfigMap の例

```
apiVersion: v1
data:
 Corefile: |
  example.com:5353 {
    forward . 1.1.1.1 2.2.2.2:5353
  }
  bar.com:5353 example.com:5353 {
    forward . 3.3.3.3 4.4.4.4:5454 1
  }
  .:5353 {
    errors
    health
    kubernetes cluster.local in-addr.arpa ip6.arpa {
       pods insecure
       upstream
       fallthrough in-addr.arpa ip6.arpa
     }
    prometheus :9153
    forward . /etc/resolv.conf {
       policy sequential
```

}
cache 30
reload
}
kind: ConfigMap
metadata:
labels:
dns.operator.openshift.io/owning-dns: default
name: dns-default
namespace: openshift-dns



**forwardPlugin** への変更により、CoreDNS デーモンセットのローリング更新がトリガー されます。

#### 関連情報

• DNS 転送の詳細は、CoreDNS forward のドキュメント を参照してください。

# 5.4. DNS OPERATOR のステータス

**oc describe** コマンドを使用して、DNS Operator のステータスを検査し、その詳細を表示することができます。

#### 手順

DNS Operator のステータスを表示します。

\$ oc describe clusteroperators/dns

# 5.5. DNS OPERATOR ログ

oc logs コマンドを使用して、DNS Operator ログを表示できます。

#### 手順

DNS Operator のログを表示します。

\$ oc logs -n openshift-dns-operator deployment/dns-operator -c dns-operator

# 第6章 OPENSHIFT CONTAINER PLATFORM の INGRESS OPERATOR

# 6.1. OPENSHIFT CONTAINER PLATFORM INGRESS OPERATOR

OpenShift Container Platform クラスターを作成すると、クラスターで実行している Pod およびサービ スにはそれぞれ独自の IP アドレスが割り当てられます。IP アドレスは、近くで実行されている他の Pod やサービスからアクセスできますが、外部クライアントの外部からはアクセスできません。Ingress Operator は **IngressController** API を実装し、OpenShift Container Platform クラスターサービスへの 外部アクセスを可能にするコンポーネントです。

Ingress Operator を使用すると、ルーティングを処理する1つ以上の HAProxy ベースの Ingress コント ローラー をデプロイおよび管理することにより、外部クライアントがサービスにアクセスできるように なります。OpenShift Container Platform **Route** および Kubernetes **Ingress** リソースを指定して、トラ フィックをルーティングするために Ingress Operator を使用します。**endpointPublishingStrategy** タ イプおよび内部負荷分散を定義する機能などの Ingress コントローラー内の設定は、Ingress コントロー ラーエンドポイントを公開する方法を提供します。

### 6.2. INGRESS 設定アセット

インストールプログラムでは、**config.openshift.io** API グループの **Ingress** リソースでアセットを生成 します (**cluster-ingress-02-config.yml**)。

#### Ingress リソースの YAML 定義

apiVersion: config.openshift.io/v1 kind: Ingress metadata: name: cluster spec: domain: apps.openshiftdemos.com

インストールプログラムは、このアセットを manifests/ディレクトリーの cluster-ingress-02config.yml ファイルに保存します。この Ingress リソースは、Ingress のクラスター全体の設定を定義 します。この Ingress 設定は、以下のように使用されます。

- Ingress Operator は、クラスター Ingress 設定のドメインを、デフォルト Ingress コントロー ラーのドメインとして使用します。
- OpenShift API Server Operator は、クラスター Ingress 設定からのドメインを使用します。このドメインは、明示的なホストを指定しない Route リソースのデフォルトホストを生成する際にも使用されます。

# 6.3. イメージコントローラー設定パラメーター

ingresscontrollers.operator.openshift.io リソースは以下の設定パラメーターを提供します。

パラメーター 説明

パラメーター	説明
domain	<b>domain</b> は Ingress コントローラーによって提供される DNS 名で、複数の機能 を設定するために使用されます。
	<ul> <li>LoadBalancerService エンドポイント公開ストラテジーの場合、domain は DNS レコードを設定するために使用されます。endpointPublishingStrategy を参照してください。</li> </ul>
	<ul> <li>生成されるデフォルト証明書を使用する場合、証明書は domain およびその subdomains で有効です。defaultCertificate を参照してください。</li> </ul>
	● この値は個別の Route ステータスに公開され、ユーザーは外部 DNS レコードのターゲット先を認識できるようにします。
	<b>domain</b> 値はすべての Ingress コントローラーの中でも固有の値であり、更新 できません。
	空の場合、デフォルト値は ingress.config.openshift.io/cluster .spec.domain です。
replicas	<b>replicas</b> は Ingress コントローラーレプリカの必要な数です。設定されていな い場合、デフォルト値は <b>2</b> になります。
endpointPublishingStr ategy	<b>endpointPublishingStrategy</b> は Ingress コントローラーエンドポイントを 他のネットワークに公開し、ロードバランサーの統合を有効にし、他のシステ ムへのアクセスを提供するために使用されます。
	設定されていない場合、デフォルト値は infrastructure.config.openshift.io/cluster .status.platform をベースと します。
	● AWS: LoadBalancerService (外部スコープあり)
	● Azure: LoadBalancerService (外部スコープあり)
	● GCP: LoadBalancerService (外部スコープあり)
	Bare metal: NodePortService
	● その他: HostNetwork
	endpointPublishingStrategy 値は更新できません。

パラメーター	説明
defaultCertificate	<b>defaultCertificate</b> 値は、Ingress コントローラーによって提供されるデフォ ルト証明書が含まれるシークレットの参照です。ルートが独自の証明書を指定 しない場合、 <b>defaultCertificate</b> が使用されます。
	シークレットには以下のキーおよびデータが含まれる必要があります: * <b>tls.crt</b> : 証明書ファイルコンテンツ * <b>tls.key</b> : キーファイルコンテンツ
	設定されていない場合、ワイルドカード証明書は自動的に生成され、使用され ます。証明書は Ingress コントーラーの <b>domain</b> および <b>subdomains</b> で有効 であり、生成された証明書 CA はクラスターの信頼ストアに自動的に統合され ます。
	使用中の証明書 (生成されるか、ユーザー指定の場合かを問わない) は OpenShift Container Platform のビルトイン OAuth サーバーに自動的に統合さ れます。
namespaceSelector	<b>namespaceSelector</b> は、Ingress コントローラーによってサービスされる namespace セットをフィルターするために使用されます。これはシャードの実 装に役立ちます。
routeSelector	<b>routeSelector</b> は、Ingress コントローラーによって提供される Routes のセッ トをフィルターするために使用されます。これはシャードの実装に役立ちま す。
nodePlacement	nodePlacement は、Ingress コントローラーのスケジュールに対する明示的な制御を有効にします。         設定されていない場合は、デフォルト値が使用されます。         注記         nodePlacement パラメーターには、nodeSelector とtolerations の 2 つの部分が含まれます。以下に例を示します。         nodePlacement:         nodePlacement:         nodeSelector:         matchLabels:         kubernetes.io/os: linux         tolerations:         - effect: NoSchedule         operator: Exists

パラメーター	。 説明
tlsSecurityProfile	<ul> <li>tlsSecurityProfileは、IngressコントローラーのTLS接続の設定を指定します。</li> <li>これが設定されていない場合、デフォルト値は</li> <li>apiservers.config.openshift.io/clusterリソースをベースとして設定されます。</li> <li>Old、Intermediate、および Modernのプロファイルタイプを使用する場合、有効なプロファイル設定はリリース間で変更される可能性があります。たとえば、リリースX.Y.Z にデプロイされたIntermediate プロファイルを使用する仕様がある場合、リリースX.Y.Z+1へのアップグレードにより、新規のプロファイル設定がIngressコントローラーに適用され、ロールアウトが生じる可能性があります。</li> <li>Ingressコントローラーの最小のTLSバージョンは 1.1 で、最大のTLSバージョンは 1.2 です。</li> </ul>
	重要           HAProxy Ingress コントローラーイメージはTLS1.3 が必要であることから、これはサポートされません。Ingress Operator は Modern プロファイルを Intermediate に変換します。           また、Ingress Operator はTLS1.0 の Old または Custom プロファイルを Intermediate に変換します。           OpenShift Container Platform ルーターは、 TLS_CHACHA20_POLYI305_SHA256、 TLS_CHACHA20_POLYI305_SHA256、 TLS_AES_128_GCM_SHA256 を使用する TLS1.3 暗号スイー トの Red Hat 分散 OpenSSL デフォルトセットを有効にしま す。OpenShift Container Platform 4.6、4.7、および 4.8 では TLS1.3 がサポートされていなくても、クラスターはTLS1.3 接続と暗号スイートを受け入れる場合があります。

パラメーター	説明
routeAdmission	<b>routeAdmission</b> は、複数の namespace での要求の許可または拒否など、新 規ルート要求を処理するためのポリシーを定義します。
	<b>namespaceOwnership</b> は、namespace 間でホスト名の要求を処理する方法 を記述します。デフォルトは <b>Strict</b> です。
	<ul> <li>Strict: ルートが複数の namespace 間で同じホスト名を要求すること を許可しません。</li> </ul>
	<ul> <li>InterNamespaceAllowed: ルートが複数の namespace 間で同じホ スト名の異なるパスを要求することを許可します。</li> </ul>
	<b>wildcardPolicy</b> は、ワイルドカードポリシーを使用するルートが Ingress コ ントローラーによって処理される方法を記述します。
	<ul> <li>WildcardsAllowed: ワイルドカードポリシーと共にルートが Ingress コントローラーによって許可されていることを示します。</li> </ul>
	<ul> <li>WildcardsDisallowed: ワイルドカードポリシーの None を持つ ルートのみが Ingress コントローラーによって許可されることを示し ます。wildcardPolicy を WildcardsAllowed から WildcardsDisallowed に更新すると、ワイルドカードポリシーの Subdomain を持つ許可されたルートが機能を停止します。これらの ルートは、Ingress コントローラーによって許可されるように None のワイルドカードポリシーに対して再作成される必要がありま す。WildcardsDisallowed はデフォルト設定です。</li> </ul>

パラメーター	説明
IngressControllerLoggi ng	logging はログに記録される内容および場所のパラメーターを定義します。このフィールドが空の場合、操作ログは有効になりますが、アクセスログは無効になります。
	<ul> <li>accessは、クライアント要求をログに記録する方法を記述します。</li> <li>このフィールドが空の場合、アクセスロギングは無効になります。</li> </ul>
	<ul> <li>destination はログメッセージの宛先を記述します。</li> </ul>
	■ type はログの宛先のタイプです。
	<ul> <li>Containerは、ログがサイドカーコンテナーに移動する ことを指定します。Ingress OperatorはIngressコント ローラー Podでlogsという名前のコンテナーを設定 し、Ingressコントローラーがログをコンテナーに書き 込むように設定します。管理者がこのコンテナーに書き 込むように設定します。ご理者がこのコンテナーからロ グを読み取るカスタムロギングソリューションを設定す ることが予想されます。コンテナーログを使用すると、 ログの割合がコンテナーランタイムの容量やカスタムロ ギングソリューションの容量を超えるとログがドロップ されることがあります。</li> </ul>
	<ul> <li>Syslog は、ログが Syslog エンドポイントに送信される ことを指定します。管理者は、Syslog メッセージを受信 できるエンドポイントを指定する必要があります。管理 者がカスタム Syslog インスタンスを設定していること が予想されます。</li> </ul>
	<ul> <li>containerは Container ロギング宛先タイプのパラメー ターを記述します。現在、コンテナーロギングのパラメー ターはないため、このフィールドは空である必要がありま す。</li> </ul>
	■ syslog は、Syslog ロギング宛先タイプのパラメーターを 記述します。
	<ul> <li>address は、ログメッセージを受信する syslog エンド ポイントの IP アドレスです。</li> </ul>
	● <b>port</b> は、ログメッセージを受信する syslog エンドポイ ントの UDP ポート番号です。
	<ul> <li>facility はログメッセージの syslog ファシリティーを指定します。このフィールドが空の場合、ファシリティーは local1 になります。それ以外の場合、有効な syslog ファシリティー(</li> </ul>
	kern、user、mail、daemon、auth、 syslog、lpr、news、uucp、cron、auth2、ftp、 ntp、audit、alert、cron2、local0、local1、 local2、local3)を指定する必要がありま す。local4、local5、local6、またはlocal7。
	<ul> <li>httpLogFormatは、HTTP要求のログメッセージの形式を指定します。このフィールドが空の場合、ログメッセージは実装のデフォルト HTTP ログ形式を使用します。HAProxyのデフォルトのHTTP ログ形式については、HAProxyドキュメントを参照してください。</li> </ul>

パラメーター	説明
httpHeaders	<b>httpHeaders</b> は HTTP ヘッダーのポリシーを定義します。
	<b>IngressControllerHTTPHeaders</b> のforwardedHeaderPolicyを設定する ことで、Ingressコントローラーが Forwarded、X-Forwarded-For、X- Forwarded-Host、X-Forwarded-Port、X-Forwarded-Proto、および X- Forwarded-Proto-Version HTTP ヘッダーをいつどのように設定するか指定 します。
	デフォルトでは、ポリシーは <b>Append</b> に設定されます。
	<ul> <li>Append は、Ingress コントローラーがヘッダーを追加するように指定し、既存のヘッダーを保持します。</li> </ul>
	● <b>Replace</b> は、Ingress コントローラーがヘッダーを設定するように指定し、既存のヘッダーを削除します。
	<ul> <li>IfNone は、ヘッダーがまだ設定されていない場合に、Ingress コント ローラーがヘッダーを設定するように指定します。</li> </ul>
	● <b>Never</b> は、Ingress コントローラーがヘッダーを設定しないように指 定し、既存のヘッダーを保持します。

注記

すべてのパラメーターはオプションです。

#### 6.3.1. Ingress コントローラーの TLS セキュリティープロファイル

TLS セキュリティープロファイルは、サーバーに接続する際に接続クライアントが使用できる暗号を規 制する方法をサーバーに提供します。

#### 6.3.1.1. TLS セキュリティープロファイルについて

TLS (Transport Layer Security) セキュリティープロファイルを使用して、さまざまな OpenShift Container Platform コンポーネントに必要な TLS 暗号を定義できます。OpenShift Container Platform の TLS セキュリティープロファイルは、Mozilla が推奨する設定 に基づいています。

コンポーネントごとに、以下の TLS セキュリティープロファイルのいずれかを指定できます。

#### 表6.1 TLS セキュリティープロファイル

プロファイル 説明

プロファイル	説明
Old	このプロファイルは、レガシークライアントまたはライブラリーでの使 用を目的としています。このプロファイルは、Old 後方互換性 の推奨設 定に基づいています。
	<b>Old</b> プロファイルには、最小 TLS バージョン 1.0 が必要です。
	<b>注記</b> Ingress コントローラーの場合、TLS の最小バージョン は 1.0 から 1.1 に変換されます。
Intermediate	このプロファイルは、大多数のクライアントに推奨される設定です。これは、Ingress コントローラーおよびコントロールプレーンのデフォルトの TLS セキュリティープロファイルです。このプロファイルは、Intermediate 互換性の推奨設定に基づいています。
	す。
Modern	このプロファイルは、後方互換性を必要としない Modern のクライアン トでの使用を目的としています。このプロファイルは、Modern 互換性 の推奨設定に基づいています。
	Modern プロファイルには、最小 TLS バージョン 1.3 が必要です。
	注記 注記
	OpenShift Container Platform 4.6、4.7、および 4.8 で は、 <b>Modern</b> プロファイルはサポートされていませ ん。選択すると、 <b>Intermediate</b> プロファイルが有効に なります。
	<b>重要</b> Modern プロファイルは現在サポートされていません。
プロファイル	説明
--------	--
カスタム	このプロファイルを使用すると、使用する TLS バージョンと暗号を定義 できます。
	<ul> <li>警告</li> <li>無効な設定により問題が発生する可能性があるため、Custom プロファイルを使用する際には注意してください。</li> </ul>
	<b>注記</b> OpenShift Container Platform ルーターは、Red Hat 分 散の OpenSSL デフォルトセットの TLS <b>1.3</b> 暗号スイー トを有効にします。OpenShift Container Platform 4.6、4.7、および 4.8 では TLS <b>1.3</b> がサポートされてい なくても、クラスターは TLS <b>1.3</b> 接続と暗号スイートを 受け入れる場合があります。

#### 注記

事前定義されたプロファイルタイプのいずれかを使用する場合、有効なプロファイル設定はリリース間で変更される可能性があります。たとえば、リリース X.Y.Z にデプロイ された Intermediate プロファイルを使用する仕様がある場合、リリース X.Y.Z+1への アップグレードにより、新規のプロファイル設定が適用され、ロールアウトが生じる可能性があります。

#### 6.3.1.2. Ingress コントローラーの TLS セキュリティープロファイルの設定

Ingress コントローラーの TLS セキュリティープロファイルを設定するには、**IngressController** カス タムリソース (CR) を編集して、事前定義済みまたはカスタムの TLS セキュリティープロファイルを指 定します。TLS セキュリティープロファイルが設定されていない場合、デフォルト値は API サーバーに 設定された TLS セキュリティープロファイルに基づいています。

#### Old TLS のセキュリティープロファイルを設定するサンプル IngressController CR

```
apiVersion: operator.openshift.io/v1
kind: IngressController
...
spec:
tlsSecurityProfile:
old: {}
type: Old
...
```

TLS セキュリティープロファイルは、Ingress コントローラーの TLS 接続の最小 TLS バージョンと TLS 暗号を定義します。 設定された TLS セキュリティープロファイルの暗号と最小 TLS バージョンは、Status.Tls Profile 配下 の IngressController カスタムリソース (CR) と Spec.Tls Security Profile 配下の設定された TLS セ キュリティープロファイルで確認できます。Custom TLS セキュリティープロファイルの場合、特定の 暗号と最小 TLS バージョンは両方のパラメーターの下に一覧表示されます。



#### 重要

HAProxy Ingress コントローラーイメージは TLS **1.3** をサポートしません。**Modern** プロ ファイルには TLS **1.3** が必要であることから、これはサポートされません。Ingress Operator は **Modern** プロファイルを **Intermediate** に変換します。また、Ingress Operator は TLS **1.0** の **Old** または **Custom** プロファイルを **1.1** に変換し、TLS **1.3** の **Custom** プロファイルを **1.2** に変換します。

#### 前提条件

• cluster-admin ロールを持つユーザーとしてクラスターにアクセスできる。

#### 手順

1. **openshift-ingress-operator** プロジェクトの **IngressController** CR を編集して、TLS セキュリティープロファイルを設定します。

\$ oc edit IngressController default -n openshift-ingress-operator

2. spec.tlsSecurityProfile フィールドを追加します。

#### Custom プロファイルのサンプル IngressController CR

	apiVersion: operator.openshift.io/v1 kind: IngressController
	spec: tlsSecurityProfile: type: Custom 1 custom: 2 ciphers: 3 - ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305 - ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305 - ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 - ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 minTLSVersion: VersionTLS11 
G	TLS セキュリティープロファイルタイプ (Old、Intermediate、または Custom) を指定します。デフォルトは Intermediate です。
	選択したタイプに適切なフィールドを指定します。
	• old: {}
	• intermediate: {}
	• custom:

custom タイプには、TLS 暗号の一覧と最小許容 TLS バージョンを指定します。

3. 変更を適用するためにファイルを保存します。

#### 検証

• IngressController CR にプロファイルが設定されていることを確認します。

\$ oc describe IngressController default -n openshift-ingress-operator

#### 出力例

3

```
Name:
          default
Namespace: openshift-ingress-operator
Labels:
          <none>
Annotations: <none>
API Version: operator.openshift.io/v1
         IngressController
Kind:
Spec:
...
TIs Security Profile:
  Custom:
   Ciphers:
    ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305
    ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305
    ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256
    ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256
   Min TLS Version: VersionTLS11
               Custom
  Type:
```

6.3.2. Ingress コントローラーエンドポイントの公開ストラテジー

#### NodePortService エンドポイントの公開ストラテジー

**NodePortService** エンドポイントの公開ストラテジーは、Kubernetes NodePort サービスを使用して Ingress コントローラーを公開します。

この設定では、Ingress コントローラーのデプロイメントはコンテナーのネットワークを使用しま す。NodePortService はデプロイメントを公開するために作成されます。特定のノードポートは OpenShift Container Platform によって動的に割り当てられますが、静的ポートの割り当てをサポート するために、管理される NodePortService のノードポートフィールドへの変更が保持されます。

#### 図6.1 NodePortServiceの図



202\_OpenShift\_0222

前述の図では、OpenShift Container Platform Ingress NodePort エンドポイントの公開戦略に関する以下のような概念を示しています。

- クラスターで利用可能なノードにはすべて、外部からアクセス可能な独自の IP アドレスが割り 当てられています。クラスター内で動作するサービスは、全ノードに固有の NodePort にバイ ンドされます。
- たとえば、クライアントが図中の IP アドレス 10.0.128.4 に接続してダウンしているノードに 接続した場合に、ノードポートは、サービスを実行中で利用可能なノードにクライアントを直 接接続します。このシナリオでは、ロードバランシングは必要ありません。イメージが示すよ うに、10.0.128.4 アドレスがダウンしており、代わりに別の IP アドレスを使用する必要があり ます。

#### 注記

Ingress Operator は、サービスの **.spec.ports[].nodePort** フィールドへの更新を無視します。

デフォルトで、ポートは自動的に割り当てられ、各種の統合用のポート割り当てにアク セスできます。ただし、既存のインフラストラクチャーと統合するために静的ポートの 割り当てが必要になることがありますが、これは動的ポートに対応して簡単に再設定で きない場合があります。静的ノードポートとの統合を実行するには、管理対象のサービ スリソースを直接更新できます。 詳細は、NodePort についての Kubernetes サービスについてのドキュメント を参照してください。

#### HostNetwork エンドポイントの公開ストラテジー

**HostNetwork** エンドポイントの公開ストラテジーは、Ingress コントローラーがデプロイされるノード ポートで Ingress コントローラーを公開します。

HostNetwork エンドポイント公開ストラテジーを持つ Ingress コントローラーには、ノードごとに単一の Pod レプリカのみを設定できます。nのレプリカを使用する場合、それらのレプリカをスケジュール できる n以上のノードを使用する必要があります。各 Pod はスケジュールされるノードホストでポート 80 および 443 を要求するので、同じノードで別の Pod がそれらのポートを使用している場合、レプリカをノードにスケジュールすることはできません。

## 6.4. デフォルト INGRESS コントローラーの表示

Ingress Operator は、OpenShift Container Platform の中核となる機能であり、追加の設定なしに有効 にできます。

すべての新規 OpenShift Container Platform インストールには、**ingresscontroller** の名前付きのデフォルトがあります。これは、追加の Ingress コントローラーで補足できます。デフォルトの **ingresscontroller** が削除される場合、Ingress Operator は1分以内にこれを自動的に再作成します。

#### 手順

デフォルト Ingress コントローラーを表示します。

\$ oc describe --namespace=openshift-ingress-operator ingresscontroller/default

## 6.5. INGRESS OPERATOR ステータスの表示

Ingress Operator のステータスを表示し、検査することができます。

#### 手順

Ingress Operator ステータスを表示します。

\$ oc describe clusteroperators/ingress

## 6.6. INGRESS コントローラーログの表示

Ingress コントローラーログを表示できます。

#### 手順

● Ingress コントローラーログを表示します。

\$ oc logs --namespace=openshift-ingress-operator deployments/ingress-operator

## 6.7. INGRESS コントローラーステータスの表示

特定の Ingress コントローラーのステータスを表示できます。

#### 手順

• Ingress コントローラーのステータスを表示します。

\$ oc describe --namespace=openshift-ingress-operator ingresscontroller/<name>

## 6.8. INGRESS コントローラーの設定

#### 6.8.1. カスタムデフォルト証明書の設定

管理者として、 Secret リソースを作成し、**IngressController** カスタムリソース (CR) を編集して Ingress コントローラーがカスタム証明書を使用するように設定できます。

#### 前提条件

- PEM エンコードされたファイルに証明書/キーのペアがなければなりません。ここで、証明書は信頼される認証局またはカスタム PKI で設定されたプライベートの信頼される認証局で署名されます。
- 証明書が以下の要件を満たしている必要があります。
  - 証明書が Ingress ドメインに対して有効化されている必要があります。
  - 証明書は拡張を使用して、subjectAltName 拡張を使用して、\*.apps.ocp4.example.com などのワイルドカードドメインを指定します。
- IngressController CR がなければなりません。デフォルトの CR を使用できます。

\$ oc --namespace openshift-ingress-operator get ingresscontrollers

#### 出力例

NAME AGE default 10m



#### 注記

Intermediate 証明書がある場合、それらはカスタムデフォルト証明書が含まれるシーク レットの **tls.crt** ファイルに組み込まれる必要があります。証明書を指定する際の順序は 重要になります。サーバー証明書の後に Intermediate 証明書を一覧表示します。

#### 手順

以下では、カスタム証明書とキーのペアが、現在の作業ディレクトリーの **tls.crt** および **tls.key** ファイ ルにあることを前提とします。**tls.crt** および **tls.key** を実際のパス名に置き換えます。さらに、 Secret リソースを作成し、これを IngressController CR で参照する際に、**custom-certs-default** を別の名前に 置き換えます。



#### 注記

このアクションにより、Ingress コントローラーはデプロイメントストラテジーを使用し て再デプロイされます。 1. **tls.crt** および **tls.key** ファイルを使用して、カスタム証明書を含む Secret リソースを **openshift-ingress** namespace に作成します。

\$ oc --namespace openshift-ingress create secret tls custom-certs-default --cert=tls.crt -- key=tls.key

2. IngressController CR を、新規証明書シークレットを参照するように更新します。

\$ oc patch --type=merge --namespace openshift-ingress-operator ingresscontrollers/default \ --patch '{"spec":{"defaultCertificate":{"name":"custom-certs-default"}}}'

3. 更新が正常に行われていることを確認します。

\$ echo Q |\
openssl s\_client -connect console-openshift-console.apps.<domain>:443 -showcerts
2>/dev/null |\
openssl x509 -noout -subject -issuer -enddate

ここでは、以下のようになります。

#### <domain>

クラスターのベースドメイン名を指定します。

#### 出力例

subject=C = US, ST = NC, L = Raleigh, O = RH, OU = OCP4, CN = \*.apps.example.com issuer=C = US, ST = NC, L = Raleigh, O = RH, OU = OCP4, CN = example.com notAfter=May 10 08:32:45 2022 GM

証明書シークレットの名前は、CR を更新するために使用された値に一致する必要があります。

IngressController CR が変更された後に、Ingress Operator はカスタム証明書を使用できるように Ingress コントローラーのデプロイメントを更新します。

#### 6.8.2. カスタムデフォルト証明書の削除

管理者は、使用する Ingress Controller を設定したカスタム証明書を削除できます。

#### 前提条件

- cluster-admin ロールを持つユーザーとしてクラスターにアクセスできる。
- OpenShift CLI (**oc**) がインストールされている。
- Ingress Controller のカスタムデフォルト証明書を設定している。

#### 手順

 カスタム証明書を削除し、OpenShift Container Platform に同梱されている証明書を復元する には、以下のコマンドを入力します。

\$ oc patch -n openshift-ingress-operator ingresscontrollers/default \
 --type json -p \$'- op: remove\n path: /spec/defaultCertificate'

クラスターが新しい証明書設定を調整している間、遅延が発生する可能性があります。

#### 検証

元のクラスター証明書が復元されたことを確認するには、次のコマンドを入力します。

\$ echo Q | \
 openssl s\_client -connect console-openshift-console.apps.<domain>:443 -showcerts
2>/dev/null | \
 openssl x509 -noout -subject -issuer -enddate

.

ここでは、以下のようになります。

#### <domain>

クラスターのベースドメイン名を指定します。

#### 出力例

subject=CN = \*.apps.<domain> issuer=CN = ingress-operator@1620633373 notAfter=May 10 10:44:36 2023 GMT

#### 6.8.3. Ingress コントローラーのスケーリング

Ingress コントローラーは、スループットを増大させるための要件を含む、ルーティングのパフォーマンスや可用性に関する各種要件に対応するために手動でスケーリングできます。oc コマンドは、IngressController リソースのスケーリングに使用されます。以下の手順では、デフォルトのIngressController をスケールアップする例を示します。

#### 手順

1. デフォルト IngressController の現在の利用可能なレプリカ数を表示します。

\$ oc get -n openshift-ingress-operator ingresscontrollers/default -o jsonpath='{\$.status.availableReplicas}'

出力例

2

 oc patch コマンドを使用して、デフォルトの IngressController を必要なレプリカ数にスケー リングします。以下の例では、デフォルトの IngressController を3つのレプリカにスケーリ ングしています。

\$ oc patch -n openshift-ingress-operator ingresscontroller/default --patch '{"spec":{"replicas":
3}}' --type=merge

#### 出力例

ingresscontroller.operator.openshift.io/default patched

3. デフォルトの **IngressController** が指定したレブリカ数にスケーリングされていることを確認 します。

\$ oc get -n openshift-ingress-operator ingresscontrollers/default -o jsonpath='{\$.status.availableReplicas}'

出力例

3



#### 注記

スケーリングは、必要な数のレプリカを作成するのに時間がかかるため、すぐに実行で きるアクションではありません。

#### 6.8.4. Ingress アクセスロギングの設定

アクセスログを有効にするように Ingress コントローラーを設定できます。大量のトラフィックを受信 しないクラスターがある場合、サイドカーにログインできます。クラスターのトラフィックが多い場 合、ロギングスタックの容量を超えないようにしたり、OpenShift Container Platform 外のロギングイ ンフラストラクチャーと統合したりするために、ログをカスタム syslog エンドポイントに転送すること ができます。アクセスログの形式を指定することもできます。

コンテナーロギングは、既存の Syslog ロギングインフラストラクチャーがない場合や、Ingress コント ローラーで問題を診断する際に短期間使用する場合に、低トラフィックのクラスターのアクセスログを 有効にするのに役立ちます。

アクセスログがクラスターロギングスタックの容量を超える可能性があるトラフィックの多いクラス ターや、ロギングソリューションが既存の Syslog ロギングインフラストラクチャーと統合する必要の ある環境では、syslog が必要です。Syslog のユースケースは重複する可能性があります。

#### 前提条件

• cluster-admin 権限を持つユーザーとしてログインしている。

#### 手順

サイドカーへの Ingress アクセスロギングを設定します。

 Ingress アクセスロギングを設定するには、spec.logging.access.destination を使用して宛先 を指定する必要があります。サイドカーコンテナーへのロギングを指定するには、Container spec.logging.access.destination.type を指定する必要があります。以下の例は、コンテナー Container の宛先に対してログ記録する Ingress コントローラー定義です。

```
apiVersion: operator.openshift.io/v1
kind: IngressController
metadata:
name: default
namespace: openshift-ingress-operator
spec:
replicas: 2
endpointPublishingStrategy:
type: NodePortService 1
logging:
```

access: destination: type: Container

サイドカーへの Ingress アクセスロギングの設定では、NodePortService は必要ありません。Ingress ロギングは、すべての endpointPublishingStrategy と互換性があります。

 Ingress コントローラーをサイドカーに対してログを記録するように設定すると、Operator は Ingress コントローラー Pod 内に logs という名前のコンテナーを作成します。

\$ oc -n openshift-ingress logs deployment.apps/router-default -c logs

#### 出力例

2020-05-11T19:11:50.135710+00:00 router-default-57dfc6cd95-bpmk6 router-default-57dfc6cd95-bpmk6 haproxy[108]: 174.19.21.82:39654 [11/May/2020:19:11:50.133] public be\_http:hello-openshift:hello-openshift/pod:hello-openshift:hello-openshift:10.128.2.12:8080 0/0/1/0/1 200 142 - - --NI 1/1/0/00 0/0 "GET / HTTP/1.1"

Syslog エンドポイントへの Ingress アクセスロギングを設定します。

 Ingress アクセスロギングを設定するには、spec.logging.access.destination を使用して宛先 を指定する必要があります。Syslog エンドポイント宛先へのロギングを指定するに は、spec.logging.access.destination.type に Syslog を指定する必要があります。宛先タイ プが Syslog の場合、spec.logging.access.destination.syslog.endpoint を使用して宛先エン ドポイントも指定する必要があります。ま

た、**spec.logging.access.destination.syslog.facility** を使用してファシリティーを指定できま す。以下の例は、**Syslog** 宛先に対してログを記録する Ingress コントローラーの定義です。

apiVersion: operator.openshift.io/v1 kind: IngressController metadata: name: default namespace: openshift-ingress-operator spec: replicas: 2 endpointPublishingStrategy: type: NodePortService logging: access: destination: type: Syslog syslog: address: 1.2.3.4 port: 10514



注記

syslog 宛先ポートは UDP である必要があります。

. .. .

. . . . .

特定のログ形式で Ingress アクセスロギングを設定します。

 spec.logging.access.httpLogFormat を指定して、ログ形式をカスタマイズできます。以下の 例は、IP アドレスが 1.2.3.4 およびポート 10514 の syslog エンドポイントに対してログを記録 する Ingress コントローラーの定義です。

```
apiVersion: operator.openshift.io/v1
kind: IngressController
metadata:
 name: default
 namespace: openshift-ingress-operator
spec:
 replicas: 2
 endpointPublishingStrategy:
  type: NodePortService
 logging:
  access:
   destination:
    type: Syslog
    syslog:
      address: 1.2.3.4
      port: 10514
   httpLogFormat: '%ci:%cp [%t] %ft %b/%s %B %bg %HM %HU %HV'
```

Ingress アクセスロギングを無効にします。

Ingress アクセスロギングを無効にするには、spec.logging または spec.logging.access を空のままにします。

apiVersion: operator.openshift.io/v1 kind: IngressController metadata: name: default namespace: openshift-ingress-operator spec: replicas: 2 endpointPublishingStrategy: type: NodePortService logging: access: null

#### 6.8.5. Ingress コントローラーのシャード化

トラフィックがクラスターに送信される主要なメカニズムとして、Ingress コントローラーまたはルー ターへの要求が大きくなる可能性があります。クラスター管理者は、以下を実行するためにルートを シャード化できます。

- Ingress コントローラーまたはルーターを複数のルートに分散し、変更に対する応答を加速します。
- 特定のルートを他のルートとは異なる信頼性の保証を持つように割り当てます。
- 特定の Ingress コントローラーに異なるポリシーを定義することを許可します。
- 特定のルートのみが追加機能を使用することを許可します。

たとえば、異なるアドレスで異なるルートを公開し、内部ユーザーおよび外部ユーザーが異なるルートを認識できるようにします。

Ingress コントローラーは、ルートラベルまたは namespace ラベルのいずれかをシャード化の方法とし て使用できます。

#### 6.8.5.1. ルートラベルを使用した Ingress コントローラーのシャード化の設定

ルートラベルを使用した Ingress コントローラーのシャード化とは、Ingress コントローラーがルートセレクターによって選択される任意 namespace の任意のルートを提供することを意味します。

Ingress コントローラーのシャード化は、一連の Ingress コントローラー間で着信トラフィックの負荷を 分散し、トラフィックを特定の Ingress コントローラーに分離する際に役立ちます。たとえば、 Company A のトラフィックをある Ingress コントローラーに指定し、Company B を別の Ingress コン トローラーに指定できます。

#### 手順

1. router-internal.yaml ファイルを編集します。

```
# cat router-internal.yaml
apiVersion: v1
items:
- apiVersion: operator.openshift.io/v1
 kind: IngressController
 metadata:
  name: sharded
  namespace: openshift-ingress-operator
 spec:
  domain: <apps-sharded.basedomain.example.net>
  nodePlacement:
   nodeSelector:
    matchLabels:
      node-role.kubernetes.io/worker: ""
  routeSelector:
   matchLabels:
    type: sharded
 status: {}
kind: List
metadata:
 resourceVersion: ""
 selfLink: ""
```

2. Ingress コントローラーの router-internal.yaml ファイルを適用します。

# oc apply -f router-internal.yaml

Ingress コントローラーは、**type: sharded** というラベルのある namespace のルートを選択します。

#### 6.8.5.2. namespace ラベルを使用した Ingress コントローラーのシャード化の設定

namespace ラベルを使用した Ingress コントローラーのシャード化とは、Ingress コントローラーが namespace セレクターによって選択される任意の namespace の任意のルートを提供することを意味し ます。 Ingress コントローラーのシャード化は、一連の Ingress コントローラー間で着信トラフィックの負荷を 分散し、トラフィックを特定の Ingress コントローラーに分離する際に役立ちます。たとえば、 Company A のトラフィックをある Ingress コントローラーに指定し、Company B を別の Ingress コン トローラーに指定できます。



## 警告

Keepalived Ingress VIP をデプロイする場合は、**endpoint Publishing Strategy** パ ラメーターに **Host Network** の値が割り当てられた、デフォルト以外の Ingress Controller をデプロイしないでください。デプロイしてしまうと、問題が発生する 可能性があります。**endpoint Publishing Strategy** に **Host Network** ではな く、**Node Port** という値を使用してください。

#### 手順

1. router-internal.yaml ファイルを編集します。



## 出力例

```
apiVersion: v1
items:
- apiVersion: operator.openshift.io/v1
 kind: IngressController
 metadata:
  name: sharded
  namespace: openshift-ingress-operator
 spec:
  domain: <apps-sharded.basedomain.example.net>
  nodePlacement:
   nodeSelector:
    matchLabels:
      node-role.kubernetes.io/worker: ""
  namespaceSelector:
   matchLabels:
    type: sharded
 status: {}
kind: List
metadata:
 resourceVersion: ""
 selfLink: ""
```

2. Ingress コントローラーの router-internal.yaml ファイルを適用します。

# oc apply -f router-internal.yaml

Ingress コントローラーは、**type: sharded** というラベルのある namespace セレクターによっ て選択される namespace のルートを選択します。

### 6.8.6. 内部ロードバランサーを使用するように Ingress コントローラーを設定する

クラウドプラットフォームで Ingress コントローラーを作成する場合、Ingress コントローラーはデフォ ルトでパブリッククラウドロードバランサーによって公開されます。管理者は、内部クラウドロードバ ランサーを使用する Ingress コントローラーを作成できます。



## 警告

クラウドプロバイダーが Microsoft Azure の場合、ノードを参照するパブリック ロードバランサーが少なくとも1つ必要です。これがない場合、すべてのノードが インターネットへの egress 接続を失います。



## 重要

**IngressController** オブジェクトの スコープ を変更する必要がある場合、**IngressController** オブジェクトを削除してから、これを再作成する必要があります。カスタムリソース (CR) の作成後に

**.spec.endpointPublishingStrategy.loadBalancer.scope** パラメーターを変更すること はできません。



202\_OpenShift\_0222

前述の図では、OpenShift Container Platform Ingress LoadBalancerService エンドポイントの公開戦略 に関する以下のような概念を示しています。

- 負荷は、外部からクラウドプロバイダーのロードバランサーを使用するか、内部から OpenShift Ingress Controller Load Balancer を使用して、分散できます。
- ロードバランサーのシングル IP アドレスと、図にあるクラスターのように、8080 や 4200 といった馴染みのあるポートを使用することができます。
- 外部のロードバランサーからのトラフィックは、ダウンしたノードのインスタンスで記載されているように、Podの方向に進められ、ロードバランサーが管理します。実装の詳細については、Kubernetesサービスドキュメントを参照してください。

#### 前提条件

- OpenShift CLI (**oc**) をインストールしている。
- cluster-admin 権限を持つユーザーとしてログインしている。

#### 手順

1. 以下の例のように、<**name>-ingress-controller.yaml** という名前のファイルに **IngressController** カスタムリソース (CR) を作成します。

	apiVersion: operator.openshift.io/v1 kind: IngressController metadata: namespace: openshift-ingress-operator name: <name> 1 spec: domain: <domain> 2 endpointPublishingStrategy: type: LoadBalancerService loadBalancer: scope: Internal 3</domain></name>
	1 <name> を IngressController オブジェクトの名前に置き換えます。</name>
	2 コントローラーによって公開されるアプリケーションのドメインを指定します。
(	3 内部ロードバランサーを使用するために Internal の値を指定します。
2.	以下のコマンドを実行して、直前の手順で定義された Ingress コントローラーを作成します。
	\$ oc create -f <name>-ingress-controller.yaml</name>
(	1 <name> を IngressController オブジェクトの名前に置き換えます。</name>
3.	オプション: 以下のコマンドを実行して Ingress コントローラーが作成されていることを確認し ます。
	\$ ocall-namespaces=true get ingresscontrollers

6.8.7. クラスターを内部に配置するようにのデフォルト Ingress コントローラーを設定 する

削除や再作成を実行して、クラスターを内部に配置するように **default** Ingress コントローラーを設定で きます。



警告

クラウドプロバイダーが Microsoft Azure の場合、ノードを参照するパブリック ロードバランサーが少なくとも1つ必要です。これがない場合、すべてのノードが インターネットへの egress 接続を失います。



#### 重要

**IngressController** オブジェクトの スコープ を変更する必要がある場 合、**IngressController** オブジェクトを削除してから、これを再作成する必要がありま す。カスタムリソース (CR) の作成後に **.spec.endpointPublishingStrategy.loadBalancer.scope** パラメーターを変更すること はできません。

#### 前提条件

- OpenShift CLI (oc) をインストールしている。
- cluster-admin 権限を持つユーザーとしてログインしている。

#### 手順

1. 削除や再作成を実行して、クラスターを内部に配置するように **default** Ingress コントローラーを設定します。

\$ oc replaceforcewaitfilename - < <eof< th=""></eof<>
apiVersion: operator.openshift.io/v1
kind: IngressController
metadata:
namespace: openshift-ingress-operator
name: default
spec:
endpointPublishingStrategy:
type: LoadBalancerService
loadBalancer:
scope: Internal
EOF

6.8.8. ルートの受付ポリシーの設定

管理者およびアプリケーション開発者は、同じドメイン名を持つ複数の namespace でアプリケーショ ンを実行できます。これは、複数のチームが同じホスト名で公開されるマイクロサービスを開発する組 織を対象としています。



警告

複数の namespace での要求の許可は、namespace 間の信頼のあるクラスターに対してのみ有効にする必要があります。有効にしないと、悪意のあるユーザーがホスト名を乗っ取る可能性があります。このため、デフォルトの受付ポリシーは複数の namespace 間でのホスト名の要求を許可しません。

前提条件

• クラスター管理者の権限。

 以下のコマンドを使用して、ingresscontroller リソース変数の .spec.routeAdmission フィー ルドを編集します。

\$ oc -n openshift-ingress-operator patch ingresscontroller/default --patch '{"spec": {"routeAdmission":{"namespaceOwnership":"InterNamespaceAllowed"}}}' --type=merge

#### イメージコントローラー設定例

spec: routeAdmission: namespaceOwnership: InterNamespaceAllowed

#### 6.8.9. ワイルドカードルートの使用

HAProxy Ingress コントローラーにはワイルドカードルートのサポートがあります。Ingress Operator は wildcardPolicy を使用して、Ingress コントローラーの ROUTER\_ALLOW\_WILDCARD\_ROUTES 環境変数を設定します。

Ingress コントローラーのデフォルトの動作では、ワイルドカードポリシーの None (既存の IngressController リソースとの後方互換性がある)を持つルートを許可します。

#### 手順

- 1. ワイルドカードポリシーを設定します。
  - a. 以下のコマンドを使用して IngressController リソースを編集します。

\$ oc edit IngressController

b. spec の下で、wildcardPolicy フィールドを WildcardsDisallowed または WildcardsAllowed に設定します。

spec:
routeAdmission:
wildcardPolicy: WildcardsDisallowed # or WildcardsAllowed

#### 6.8.10. X-Forwarded ヘッダーの使用

**Forwarded** および **X-Forwarded-For** を含む HTTP ヘッダーの処理方法についてのポリシーを指定する ように HAProxy Ingress コントローラーを設定します。Ingress Operator は **HTTPHeaders** フィールド を使用して、Ingress コントローラーの **ROUTER\_SET\_FORWARDED\_HEADERS** 環境変数を設定し ます。

#### 手順

- 1. Ingress コントローラー用に HTTPHeaders フィールドを設定します。
  - a. 以下のコマンドを使用して IngressController リソースを編集します。

....

. . . .

\$ oc edit IngressController

- b. spec の下で、HTTPHeaders ボリシーフィールドを Append、Replace、IfNone、または Never に設定します。
  - apiVersion: operator.openshift.io/v1 kind: IngressController metadata: name: default namespace: openshift-ingress-operator spec: httpHeaders: forwardedHeaderPolicy: Append

#### 使用例

#### クラスター管理者として、以下を実行できます。

- Ingress コントローラーに転送する前に、X-Forwarded-For ヘッダーを各リクエストに挿入す る外部プロキシーを設定します。
   ヘッダーを変更せずに渡すように Ingress コントローラーを設定するには、never ポリシーを指 定します。これにより、Ingress コントローラーはヘッダーを設定しなくなり、アプリケーショ ンは外部プロキシーが提供するヘッダーのみを受信します。
- 外部プロキシーが外部クラスター要求を設定する X-Forwarded-For ヘッダーを変更せずに渡す ように Ingress コントローラーを設定します。
   外部プロキシーを通過しない内部クラスター要求に X-Forwarded-For ヘッダーを設定するよう に Ingress コントローラーを設定するには、if-none ポリシーを指定します。外部プロキシー経 由で HTTP 要求にヘッダーがすでに設定されている場合、Ingress コントローラーはこれを保持 します。要求がプロキシーを通過していないためにヘッダーがない場合、Ingress コントロー ラーはヘッダーを追加します。

#### アプリケーション開発者として、以下を実行できます。

 X-Forwarded-For ヘッダーを挿入するアプリケーション固有の外部プロキシーを設定します。 他の Route のポリシーに影響を与えずに、アプリケーションの Route 用にヘッダーを変更せず に渡すように Ingress コントローラーを設定するには、アプリケーションの Route に アノテー ション haproxy.router.openshift.io/set-forwarded-headers: if-none または haproxy.router.openshift.io/set-forwarded-headers: never を追加します。



#### 注記

Ingress コントローラーのグローバルに設定された値とは別 に、**haproxy.router.openshift.io/set-forwarded-headers** アノテーションを ルートごとに設定できます。

#### 6.8.11. HTTP/2 Ingress 接続の有効化

HAProxy で透過的なエンドツーエンド HTTP/2 接続を有効にすることができます。これにより、アプリケーションの所有者は、単一接続、ヘッダー圧縮、バイナリーストリームなど、HTTP/2 プロトコル 機能を使用できます。

個別の Ingress コントローラーまたはクラスター全体について、HTTP/2 接続を有効にすることができます。

クライアントから HAProxy への接続について HTTP/2 の使用を有効にするために、ルートはカスタム 証明書を指定する必要があります。デフォルトの証明書を使用するルートは HTTP/2 を使用することが できません。この制限は、クライアントが同じ証明書を使用する複数の異なるルートに接続を再使用す るなどの、接続の結合 (coalescing)の問題を回避するために必要です。

HAProxy からアプリケーション Pod への接続は、re-encrypt ルートのみに HTTP/2 を使用でき、edge termination ルートまたは非セキュアなルートには使用しません。この制限は、HAProxy が TLS 拡張で ある Application-Level Protocol Negotiation (ALPN) を使用してバックエンドで HTTP/2 の使用をネゴ シエートするためにあります。そのため、エンドツーエンドの HTTP/2 はパススルーおよび re-encrypt 使用できますが、非セキュアなルートまたは edge termination ルートでは使用できません。



## 警告

再暗号化ルートで WebSocket を使用し、Ingress Controller で HTTP/2 を有効にす るには、HTTP/2 を介した WebSocket のサポートが必要です。HTTP/2 上の WebSockets は HAProxy 2.4 の機能であり、現時点では OpenShift Container Platform ではサポートされていません。



#### 重要

パススルー以外のルートの場合、Ingress コントローラーはクライアントからの接続とは 独立してアプリケーションへの接続をネゴシエートします。つまり、クライアントが Ingress コントローラーに接続して HTTP/1.1をネゴシエートし、Ingress コントローラー は次にアプリケーションに接続して HTTP/2 をネゴシエートし、アプリケーションへの HTTP/2 接続を使用してクライアント HTTP/1.1 接続からの要求の転送を実行できます。 Ingress コントローラーは WebSocket を HTTP/2 に転送できず、その HTTP/2 接続を WebSocket に対してアップグレードできないため、クライアントが後に HTTP/1.1 から WebSocket プロトコルに接続をアップグレードしようとすると問題が発生します。その ため、WebSocket 接続を受け入れることが意図されたアプリケーションがある場合、こ れは HTTP/2 プロトコルのネゴシエートを許可できないようにする必要があります。そ うしないと、クライアントは WebSocket プロトコルへのアップグレードに失敗します。

### 手順

単一 Ingress コントローラーで HTTP/2 を有効にします。

• Ingress コントローラーで HTTP/2 を有効にするには、oc annotate コマンドを入力します。

\$ oc -n openshift-ingress-operator annotate ingresscontrollers/<ingresscontroller\_name> ingress.operator.openshift.io/default-enable-http2=true

<ingresscontroller\_name> をアノテーションを付ける Ingress コントローラーの名前に置き換えます。

#### クラスター全体で HTTP/2 を有効にします。

● クラスター全体で HTTP/2 を有効にするには、oc annotate コマンドを入力します。

\$ oc annotate ingresses.config/cluster ingress.operator.openshift.io/default-enable-http2=true

### 6.9. 関連情報

• カスタム PKI の設定

## 第7章 ノードポートサービス範囲の設定

クラスター管理者は、利用可能なノードのポート範囲を拡張できます。クラスターで多数のノードポー トが使用される場合、利用可能なポートの数を増やす必要がある場合があります。

デフォルトのポート範囲は **30000-32767** です。最初にデフォルト範囲を超えて拡張した場合でも、 ポート範囲を縮小することはできません。

#### 7.1. 前提条件

クラスターインフラストラクチャーは、拡張された範囲内で指定するポートへのアクセスを許可する必要があります。たとえば、ノードのポート範囲を 30000-32900 に拡張する場合、ファイアウォールまたはパケットフィルターリングの設定によりこれに含まれるポート範囲 32768-32900 を許可する必要があります。

7.2. ノードのポート範囲の拡張

クラスターのノードポート範囲を拡張できます。

#### 前提条件

- OpenShift CLI (oc) をインストールしている。
- cluster-admin 権限を持つユーザーとしてクラスターにログインすること。

#### 手順

1. ノードのポート範囲を拡張するには、以下のコマンドを入力します。<port> を、新規の範囲内 で最大のポート番号に置き換えます。

```
$ oc patch network.config.openshift.io cluster --type=merge -p \
'{
    "spec":
    { "serviceNodePortRange": "30000-<port>" }
}'
```

#### 出力例

network.config.openshift.io/cluster patched

2. 設定がアクティブであることを確認するには、以下のコマンドを入力します。更新が適用され るまでに数分の時間がかかることがあります。

\$ oc get configmaps -n openshift-kube-apiserver config \
 -o jsonpath="{.data['config\.yaml']}" | \
 grep -Eo '"service-node-port-range":["[[:digit:]]+-[[:digit:]]+"]'

#### 出力例

"service-node-port-range":["30000-33000"]

## 7.3. 関連情報

- NodePortを使用した ingress クラスタートラフィックの設定
- Network [config.openshift.io/v1]
- Service [core/v1]

## 第8章 ベアメタルクラスターでの SCTP (STREAM CONTROL TRANSMISSION PROTOCOL) の使用

クラスター管理者は、クラスターで SCTP (Stream Control Transmission Protocol) を使用できます。

# 8.1. OPENSHIFT CONTAINER PLATFORM での SCTP (STREAM CONTROL TRANSMISSION PROTOCOL) のサポート

クラスター管理者は、クラスターのホストで SCTP を有効にできます。Red Hat Enterprise Linux CoreOS (RHCOS) で、SCTP モジュールはデフォルトで無効にされています。

SCTP は、IP ネットワークの上部で実行される信頼できるメッセージベースのプロトコルです。

これを有効にすると、SCTP を Pod、サービス、およびネットワークポリシーでプロトコルとして使用 できます。Service オブジェクトは、type パラメーターを ClusterIP または NodePort のいずれかの値 に設定して定義する必要があります。

8.1.1. SCTP プロトコルを使用した設定例

**protocol** パラメーターを Pod またはサービスリソース定義の **SCTP** 値に設定して、Pod またはサービスを SCTP を使用するように設定できます。

以下の例では、Pod は SCTP を使用するように設定されています。

apiVersion: v1 kind: Pod metadata: namespace: project1 name: example-pod spec: containers: - name: example-pod ... ports: - containerPort: 30100 name: sctpserver protocol: SCTP

以下の例では、サービスは SCTP を使用するように設定されています。

```
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
namespace: project1
name: sctpserver
spec:
...
ports:
- name: sctpserver
protocol: SCTP
port: 30100
targetPort: 30100
type: ClusterIP
```

以下の例では、**NetworkPolicy** オブジェクトは、特定のラベルの付いた Pod からポート **80** の SCTP ネットワークトラフィックに適用するように設定されます。

```
kind: NetworkPolicy
apiVersion: networking.k8s.io/v1
metadata:
name: allow-sctp-on-http
spec:
podSelector:
matchLabels:
role: web
ingress:
- ports:
- protocol: SCTP
port: 80
```

## 8.2. SCTP (STREAM CONTROL TRANSMISSION PROTOCOL) の有効化

クラスター管理者は、クラスターのワーカーノードでブラックリストに指定した SCTP カーネルモ ジュールを読み込み、有効にできます。

#### 前提条件

- OpenShift CLI (oc) をインストールしている。
- cluster-admin ロールを持つユーザーとしてクラスターにアクセスできる。

#### 手順

1. 以下の YAML 定義が含まれる load-sctp-module.yaml という名前のファイルを作成します。

```
apiVersion: machineconfiguration.openshift.io/v1
kind: MachineConfig
metadata:
 name: load-sctp-module
 labels:
  machineconfiguration.openshift.io/role: worker
spec:
 config:
  ignition:
   version: 3.1.0
  storage:
   files:
     - path: /etc/modprobe.d/sctp-blacklist.conf
      mode: 0644
      overwrite: true
      contents:
       source: data:,
     - path: /etc/modules-load.d/sctp-load.conf
      mode: 0644
      overwrite: true
      contents:
       source: data:,sctp
```

2. MachineConfig オブジェクトを作成するには、以下のコマンドを入力します。

\$ oc create -f load-sctp-module.yaml

オプション: MachineConfig Operator が設定変更を適用している間にノードのステータスを確認するには、以下のコマンドを入力します。ノードのステータスが Ready に移行すると、設定の更新が適用されます。

\$ oc get nodes

## 8.3. SCTP (STREAM CONTROL TRANSMISSION PROTOCOL) が有効に なっていることの確認

SCTP がクラスターで機能することを確認するには、SCTP トラフィックをリッスンするアプリケー ションで Pod を作成し、これをサービスに関連付け、公開されたサービスに接続します。

#### 前提条件

- クラスターからインターネットにアクセスし、nc パッケージをインストールすること。
- OpenShift CLI (oc) をインストールします。
- cluster-admin ロールを持つユーザーとしてクラスターにアクセスできる。

#### 手順

- 1. SCTP リスナーを起動する Pod を作成します。
  - a. 以下の YAML で Pod を定義する sctp-server.yaml という名前のファイルを作成します。

apiVersion: v1	
kind: Pod	
metadata:	
name: sctpserver	
labels:	
app: sctpserver	
spec:	
containers:	
- name: sctpserver	
image: registry.access.redhat.com/ubi8/	ubi
command: ["/bin/sh", "-c"]	
args:	
["dnf install -y nc && sleep inf"]	
ports:	
- containerPort: 30102	
name: sctpserver	
protocol: SCTP	

b. 以下のコマンドを入力して Pod を作成します。

\$ oc create -f sctp-server.yaml

2. SCTP リスナー Pod のサービスを作成します。

a. 以下の YAML でサービスを定義する **sctp-service.yaml** という名前のファイルを作成しま す。

```
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
name: sctpservice
labels:
app: sctpserver
spec:
type: NodePort
selector:
app: sctpserver
ports:
- name: sctpserver
protocol: SCTP
port: 30102
targetPort: 30102
```

b. サービスを作成するには、以下のコマンドを入力します。

\$ oc create -f sctp-service.yaml

- 3. SCTP クライアントの Pod を作成します。
  - a. 以下の YAML で sctp-client.yaml という名前のファイルを作成します。

apiVersion: v1 kind: Pod metadata: name: sctpclient labels: app: sctpclient spec: containers: - name: sctpclient image: registry.access.redhat.com/ubi8/ubi command: ["/bin/sh", "-c"] args: ["dnf install -y nc && sleep inf"]

b. **Pod** オブジェクトを作成するには、以下のコマンドを入力します。

\$ oc apply -f sctp-client.yaml

- 4. サーバーで SCTP リスナーを実行します。
  - a. サーバー Pod に接続するには、以下のコマンドを入力します。

\$ oc rsh sctpserver

b. SCTP リスナーを起動するには、以下のコマンドを入力します。

\$ nc -I 30102 --sctp

- 5. サーバーの SCTP リスナーに接続します。
  - a. ターミナルプログラムで新規のターミナルウィンドウまたはタブを開きます。
  - b. sctpservice サービスの IP アドレスを取得します。以下のコマンドを入力します。

\$ oc get services sctpservice -o go-template='{{.spec.clusterIP}}{{"\n"}}'

c. クライアント Pod に接続するには、以下のコマンドを入力します。

\$ oc rsh sctpclient

d. SCTP クライアントを起動するには、以下のコマンドを入力します。<cluster\_IP> を sctpservice サービスのクラスター IP アドレスに置き換えます。

# nc <cluster\_IP> 30102 --sctp

## 第9章 PTP ハードウェアの設定



#### 重要

Precision Time Protocol (PTP) ハードウェアはテクノロジープレビュー機能です。テク ノロジープレビュー機能は Red Hat の実稼働環境でのサービスレベルアグリーメント (SLA) ではサポートされていないため、Red Hat では実稼働環境での使用を推奨してい ません。Red Hat は実稼働環境でこれらを使用することを推奨していません。テクノロ ジープレビューの機能は、最新の製品機能をいち早く提供して、開発段階で機能のテス トを行いフィードバックを提供していただくことを目的としています。

Red Hat のテクノロジープレビュー機能のサポート範囲に関する詳細は、テクノロジー プレビュー機能のサポート範囲 を参照してください。

## 9.1. PTP ハードウェアについて

OpenShift Container Platform には、ノード上で Precision Time Protocol (PTP) ハードウェアを使用す る機能が含まれます。linuxptp サービスは、PTP 対応ハードウェアを搭載したクラスターで設定できま す。



#### 注記

PTP Operator は、ベアメタルインフラストラクチャーでのみプロビジョニングされるク ラスターの PTP 対応デバイスと連携します。

PTP Operator をデプロイし、OpenShift Container Platform コンソールを使用して PTP をインストー ルできます。PTP Operator は、linuxptp サービスを作成し、管理します。Operator は以下の機能を提 供します。

- クラスター内の PTP 対応デバイスの検出。
- linuxptp サービスの設定の管理。

## 9.2. PTP ネットワークデバイスの自動検出

PTP Operator は **NodePtpDevice.ptp.openshift.io** カスタムリソース定義 (CRD) を OpenShift Container Platform に追加します。PTP Operator はクラスターで、各ノードの PTP 対応ネットワーク デバイスを検索します。Operator は、互換性のある PTP デバイスを提供する各ノードの **NodePtpDevice** カスタムリソース (CR) オブジェクトを作成し、更新します。

1つの CR がノードごとに作成され、ノードと同じ名前を共有します。**.status.devices** 一覧は、ノード 上の PTP デバイスについての情報を提供します。

以下は、PTP Operator によって作成される NodePtpDevice CR の例です。

apiVersion: ptp.openshift.io/v1 kind: NodePtpDevice metadata: creationTimestamp: "2019-11-15T08:57:11Z" generation: 1 name: dev-worker-0 1 namespace: openshift-ptp 2 resourceVersion: "487462"



## 9.3. PTP OPERATOR のインストール

クラスター管理者は、OpenShift Container Platform CLI または Web コンソールを使用して PTP Operator をインストールできます。

9.3.1. CLI: PTP Operator のインストール

クラスター管理者は、CLIを使用して Operator をインストールできます。

### 前提条件

- PTP に対応するハードウェアを持つノードでベアメタルハードウェアにインストールされたクラスター。
- OpenShift CLI (**oc**) をインストールしている。
- cluster-admin 権限を持つユーザーとしてログインしている。

### 手順

1. PTP Operator の namespace を作成するには、以下のコマンドを入力します。

```
$ cat << EOF| oc create -f -
apiVersion: v1
kind: Namespace
metadata:
    name: openshift-ptp
    labels:
        name: openshift-ptp
        openshift.io/cluster-monitoring: "true"
EOF</pre>
```

2. Operator の Operator グループを作成するには、以下のコマンドを入力します。

```
$ cat << EOF| oc create -f -
apiVersion: operators.coreos.com/v1
kind: OperatorGroup
metadata:
    name: ptp-operators
    namespace: openshift-ptp
spec:
    targetNamespaces:
    - openshift-ptp
EOF</pre>
```

- 3. PTP Operator にサブスクライブします。
  - a. 以下のコマンドを実行して、OpenShift Container Platform のメジャーおよびマイナーバー ジョンを環境変数として設定します。これは次の手順で **channel** の値として使用されま す。

\$ OC\_VERSION=\$(oc version -o yaml | grep openshiftVersion | \
grep -o '[0-9]\*[.][0-9]\*' | head -1)

b. PTP Operator のサブスクリプションを作成するには、以下のコマンドを入力します。

```
$ cat << EOF| oc create -f -
apiVersion: operators.coreos.com/v1alpha1
kind: Subscription
metadata:
    name: ptp-operator-subscription
    namespace: openshift-ptp
spec:
    channel: "${OC_VERSION}"
    name: ptp-operator
    source: redhat-operators
    sourceNamespace: openshift-marketplace
EOF</pre>
```

4. Operator がインストールされていることを確認するには、以下のコマンドを入力します。

\$ oc get csv -n openshift-ptp \ -o custom-columns=Name:.metadata.name,Phase:.status.phase

```
出力例
```

Name Phase ptp-operator.4.4.0-202006160135 Succeeded

#### 9.3.2. Web コンソール: PTP Operator のインストール

クラスター管理者は、Web コンソールを使用して Operator をインストールできます。



#### 注記

先のセクションで説明されているように namespace および Operator グループを作成す る必要があります。

#### 手順

- 1. OpenShift Container Platform Web コンソールを使用して PTP Operator をインストールします。
  - a. OpenShift Container Platform Web コンソールで、**Operators → OperatorHub** をクリック します。
  - b. 利用可能な Operator の一覧から PTP Operator を選択してから Install をクリックしま す。
  - c. Install Operator ページの A specific namespace on the clusterの下で openshift-ptp を 選択します。次に、Install をクリックします。
- 2. オプション: PTP Operator が正常にインストールされていることを確認します。
  - a. Operators → Installed Operators ページに切り替えます。
  - b. **PTP Operator** が **Status** が **InstallSucceeded** の状態で **openshift-ptp** プロジェクトに一覧表示されていることを確認します。



注記

インストール時に、 Operator は Failed ステータスを表示する可能性があり ます。インストールが後に InstallSucceeded メッセージを出して正常に実 行される場合は、Failed メッセージを無視できます。

Operator がインストール済みとして表示されない場合に、さらにトラブルシューティング を実行します。

- Operators → Installed Operators ページに移動し、Operator Subscriptions および Install Plans タブで Status にエラーがあるかどうかを検査します。
- Workloads → Pods ページに移動し、openshift-ptp プロジェクトで Pod のログを確認 します。

## 9.4. LINUXPTP サービスの設定

PTP Operator は **PtpConfig.ptp.openshift.io** カスタムリソース定義 (CRD) を OpenShift Container Platform に追加します。**PtpConfig** カスタムリソース (CR) オブジェクトを作成して、Linuxptp サービ ス (ptp4l、phc2sys) を設定できます。

#### 前提条件

- OpenShift CLI (**oc**) をインストールしている。
- cluster-admin 権限を持つユーザーとしてログインしている。
- PTP Operator がインストールされていること。

#### 手順

1. 以下の **PtpConfig** CR を作成してから、YAML を **<name>-ptp-config.yaml** ファイルに保存し ます。**<name>** をこの設定の名前に置き換えます。

	apiVersion: ptp.openshift.io/v1 kind: PtpConfig
	metadata:
	name: <name> 1</name>
	namespace: openshift-ptp 2
	spec:
	profile: 3
	- name: "profile1" 4
	interface: "ens787f1" 5
	ptp4lOpts: "-s -2" 6
	phc2sysOpts: "-a -r"
	recommend: 8
	- profile: "profile1" 9
	priority: 10 10
	match: 11
	- nodeLabel: "node-role.kubernetes.io/worker" 12
	nodeName: "dev-worker-0" 13
1	<b>PtpConfig</b> CR の名前を指定します。
2	PTP Operator がインストールされている namespace を指定します。
3	1つ以上の <b>profile</b> オブジェクトの配列を指定します。
4	プロファイルオブジェクトを一意に識別するために使用されるプロファイルオブジェクト の名前を指定します。
5	<b>ptp4l</b> サービスで使用するネットワークインターフェイス名を指定します (例: <b>ens787f1</b> )。
6	ptp4l サービスのシステム設定オプション (例: <b>-s -2</b> ) を指定します。これには、インター フェイス名 -i <interface> およびサービス設定ファイル -f /etc/ptp4l.conf を含めないでく ださい。これらは自動的に追加されます。</interface>
7	<b>phc2sys</b> サービスのシステム設定オプション (例: <b>-a -r</b> ) を指定します。
8	<b>profile</b> がノードに適用される方法を定義する1つ以上の <b>recommend</b> オブジェクトの配列 を指定します。
9	<b>profile</b> セクションに定義される <b>profile</b> オブジェクト名を指定します。
0	0 から 99 までの整数値で priority を指定します。数値が大きいほど優先度が低くなるため、99 の優先度は 10 よりも低くなります。ノードが match フィールドで定義される ルールに基づいて複数のプロファイルに一致する場合、優先順位の高い プロファイルがそ のノードに適用されます。
11	match ルールを、nodeLabel または nodeName で指定します。
2	nodeLabel を、ノードオブジェクトの node.Labels の key で指定します。
3	nodeName をノードオブジェクトの node.Name で指定します。

2. 以下のコマンドを実行して CR を作成します。

\$ oc create -f <filename> 1

<filename> を、先の手順で作成したファイルの名前に置き換えます。

3. オプション: **PtpConfig** プロファイルが、 **nodeLabel** または **nodeName** に一致するノードに 適用されることを確認します。

\$ oc get pods -n openshift-ptp -o wide

#### 出力例





**phc2sysOpts** は、**profile1** phc2sysOpts フィールドで指定される phc2sys sysconfig オプ ションです。

## 第10章 ネットワークポリシー

## 10.1. ネットワークポリシーについて

クラスター管理者は、トラフィックをクラスター内の Pod に制限するネットワークポリシーを定義できます。

10.1.1. ネットワークポリシーについて

Kubernetes ネットワークポリシーをサポートする Kubernetes Container Network Interface (CNI) プラ グインを使用するクラスターでは、ネットワークの分離は **NetworkPolicy** オブジェクトによって完全 に制御されます。OpenShift Container Platform 4.6 では、OpenShift SDN はデフォルトのネットワー ク分離モードでのネットワークポリシーの使用をサポートしています。



#### 注記

OpenShift SDN クラスターネットワークプロバイダーを使用する場合、ネットワークポリシーについて、以下の制限が適用されます。

- egress フィールドで指定される egress ネットワークポリシーはサポートされて いません。
- IPBlock はネットワークポリシーでサポートされますが、except 句はサポートしません。except 句を含む IPBlock セクションのあるポリシーを作成する場合、SDN Pod は警告をログに記録し、そのポリシーの IPBlock セクション全体は無視されます。



## 警告

ネットワークポリシーは、ホストのネットワーク namespace には適用されません。ホストネットワークが有効にされている Pod はネットワークポリシールール による影響を受けません。

デフォルトで、プロジェクトのすべての Pod は他の Pod およびネットワークのエンドポイントからア クセスできます。プロジェクトで1つ以上の Pod を分離するには、そのプロジェクトで NetworkPolicy オブジェクトを作成し、許可する着信接続を指定します。プロジェクト管理者は独自の プロジェクト内で NetworkPolicy オブジェクトの作成および削除を実行できます。

Pod が1つ以上の **NetworkPolicy** オブジェクトのセレクターで一致する場合、Pod はそれらの1つ以上の **NetworkPolicy** オブジェクトで許可される接続のみを受け入れます。**NetworkPolicy** オブジェクト によって選択されていない Pod は完全にアクセス可能です。

以下のサンプル **NetworkPolicy** オブジェクトは、複数の異なるシナリオをサポートすることを示して います。

 すべてのトラフィックを拒否します。 プロジェクトに deny by default (デフォルトで拒否) を実行させるには、すべての Pod に一致 するが、トラフィックを一切許可しない NetworkPolicy オブジェクトを追加します。 kind: NetworkPolicy apiVersion: networking.k8s.io/v1 metadata: name: deny-by-default spec: podSelector: {} ingress: []

 OpenShift Container Platform Ingress コントローラーからの接続のみを許可します。 プロジェクトで OpenShift Container Platform Ingress コントローラーからの接続のみを許可す るには、以下の NetworkPolicy オブジェクトを追加します。

```
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: NetworkPolicy
metadata:
    name: allow-from-openshift-ingress
spec:
    ingress:
    - from:
    - namespaceSelector:
        matchLabels:
            network.openshift.io/policy-group: ingress
podSelector: {}
    policyTypes:
        - Ingress
```

- プロジェクト内の Pod からの接続のみを受け入れます。
   Pod が同じプロジェクト内の他の Pod からの接続を受け入れるが、他のこ
  - Pod が同じプロジェクト内の他の Pod からの接続を受け入れるが、他のプロジェクトの Pod からの接続を拒否するように設定するには、以下の **NetworkPolicy** オブジェクトを追加しま す。

```
kind: NetworkPolicy
apiVersion: networking.k8s.io/v1
metadata:
name: allow-same-namespace
spec:
podSelector: {}
ingress:
- from:
- podSelector: {}
```

 Pod ラベルに基づいて HTTP および HTTPS トラフィックのみを許可します。
 特定のラベル (以下の例の role=frontend) の付いた Pod への HTTP および HTTPS アクセスの みを有効にするには、以下と同様の NetworkPolicy オブジェクトを追加します。

kind: NetworkPolicy apiVersion: networking.k8s.io/v1 metadata: name: allow-http-and-https spec: podSelector: matchLabels: role: frontend ingress:
- ports:
  protocol: TCP
  port: 80
  protocol: TCP
  port: 443
- namespace および Pod セレクターの両方を使用して接続を受け入れます。
   namespace と Pod セレクターを組み合わせてネットワークトラフィックのマッチングをする
   には、以下と同様の NetworkPolicy オブジェクトを使用できます。

kind: NetworkPolicy apiVersion: networking.k8s.io/v1 metadata: name: allow-pod-and-namespace-both spec: podSelector: matchLabels: name: test-pods ingress: - from: - namespaceSelector: matchLabels: project: project\_name podSelector: matchLabels: name: test-pods

NetworkPolicy オブジェクトは加算されるものです。 つまり、複数の NetworkPolicy オブジェクトを 組み合わせて複雑なネットワーク要件を満すことができます。

たとえば、先の例で定義された NetworkPolicy オブジェクトの場合、同じプロジェト内に allowsame-namespace と allow-http-and-https ポリシーの両方を定義することができます。これにより、 ラベル role=frontend の付いた Pod は各ポリシーで許可されるすべての接続を受け入れます。つま り、同じ namespace の Pod からのすべてのポート、およびすべての namespace の Pod からのポート 80 および 443 での接続を受け入れます。

10.1.2. ネットワークポリシーの最適化

ネットワークポリシーを使用して、namespace内でラベルで相互に区別される Pod を分離します。



### 注記

ネットワークポリシールールを効果的に使用するためのガイドラインは、OpenShift SDN クラスターネットワークプロバイダーのみに適用されます。

NetworkPolicy オブジェクトを単一 namespace 内の多数の個別 Pod に適用することは効率的ではあり ません。Pod ラベルは IP レベルには存在しないため、ネットワークポリシーは、podSelector で選択 されるすべての Pod 間のすべてのリンクについての別個の Open vSwitch (OVS) フロールールを生成し ます。

たとえば、仕様の **podSelector** および **NetworkPolicy** オブジェクト内の ingress **podSelector** のそれ ぞれが 200 Pod に一致する場合、40,000 (200\*200) OVS フロールールが生成されます。これによ り、ノードの速度が低下する可能性があります。

ネットワークポリシーを設計する場合は、以下のガイドラインを参照してください。

- namespace を使用して分離する必要のある Pod のグループを組み込み、OVS フロールールの 数を減らします。
   namespace 全体を選択する NetworkPolicy オブジェクトは、namespaceSelectors または空の podSelectors を使用して、namespaceの VXLAN 仮想ネットワーク ID に一致する単一の OVS フロールールのみを生成します。
- 分離する必要のない Pod は元の namespace に維持し、分離する必要のある Pod は1つ以上の 異なる namespace に移します。
- 追加のターゲット設定された namespace 間のネットワークポリシーを作成し、分離された Pod から許可する必要のある特定のトラフィックを可能にします。

10.1.3. 次のステップ

- ネットワークポリシーの作成
- オプション: デフォルトネットワークポリシーの定義

## 10.1.4. 関連情報

- プロジェクトおよび namespace
- マルチテナントネットワークポリシーの設定
- NetworkPolicy API

# 10.2. ネットワークポリシーの作成

**admin** ロールを持つユーザーは、namespace のネットワークポリシーを作成できます。

10.2.1. ネットワークポリシーの作成

クラスターの namespace に許可される Ingress または egress ネットワークトラフィックを記述する詳 細なルールを定義するには、ネットワークポリシーを作成できます。



## 注記

**cluster-admin** ロールを持つユーザーでログインしている場合、クラスター内の namespace でネットワークポリシーを作成できます。

### 前提条件

- クラスターは、NetworkPolicy オブジェクトをサポートするクラスターネットワークプロバイ ダーを使用する (例: OVN-Kubernetes ネットワークプロバイダー、または mode: NetworkPolicy が設定された OpenShift SDN ネットワークプロバイダー)。このモードは OpenShiftSDN のデフォルトです。
- OpenShift CLI (oc) がインストールされている。
- admin 権限を持つユーザーとしてクラスターにログインしている。
- ネットワークポリシーが適用される namespace で作業している。

#### 手順

- 1. ポリシールールを作成します。
  - a. <policy\_name>.yaml ファイルを作成します。

\$ touch <policy\_name>.yaml

ここでは、以下のようになります。

#### <policy\_name>

ネットワークポリシーファイル名を指定します。

b. 作成したばかりのファイルで、以下の例のようなネットワークポリシーを定義します。

#### すべての namespace のすべての Pod から ingress を拒否します。

kind: NetworkPolicy apiVersion: networking.k8s.io/v1 metadata: name: deny-by-default spec: podSelector: ingress: []

同じ namespace のすべての Pod から ingress を許可します。

```
kind: NetworkPolicy
apiVersion: networking.k8s.io/v1
metadata:
name: allow-same-namespace
spec:
podSelector:
ingress:
- from:
- podSelector: {}
```

2. ネットワークポリシーオブジェクトを作成するには、以下のコマンドを入力します。

\$ oc apply -f <policy\_name>.yaml -n <namespace>

ここでは、以下のようになります。

#### <policy\_name>

ネットワークポリシーファイル名を指定します。

#### <namespace>

オプション: オブジェクトが現在の namespace 以外の namespace に定義されている場合は namespace を指定します。

## 出力例

networkpolicy "default-deny" created

# 10.2.2. サンプル NetworkPolicy オブジェクト

以下は、サンプル NetworkPolicy オブジェクトにアノテーションを付けます。

kind: NetworkPolicy apiVersion: networking.k8s.io/v1 metadata: name: allow-27107 spec: podSelector: 2 matchLabels: app: mongodb ingress: - from: - podSelector: 3 matchLabels: app: app ports: 4 - protocol: TCP port: 27017

- NetworkPolicy オブジェクトの名前。
- 2 ポリシーが適用される Pod を説明するセレクター。ポリシーオブジェクトは NetworkPolicy オブ ジェクトが定義されるプロジェクトの Pod のみを選択できます。
- 3 ポリシーオブジェクトが入力トラフィックを許可する Pod に一致するセレクター。セレクター は、NetworkPolicy と同じ namaspace にある Pod を照合して検索します。

4 トラフィックを受け入れる1つ以上の宛先ポートのリスト。

# 10.3. ネットワークポリシーの表示

admin ロールを持つユーザーは、namespace のネットワークポリシーを表示できます。

10.3.1. ネットワークポリシーの表示

namespace のネットワークポリシーを検査できます。



### 注記

**cluster-admin** ロールを持つユーザーでログインしている場合、クラスター内のネット ワークポリシーを表示できます。

## 前提条件

- OpenShift CLI (oc) がインストールされている。
- admin 権限を持つユーザーとしてクラスターにログインしている。
- ネットワークポリシーが存在する namespace で作業している。

### 手順

- namespaceのネットワークポリシーを一覧表示します。
  - namespace で定義された NetworkPolicy オブジェクトを表示するには、以下のコマンドを 実行します。

\$ oc get networkpolicy

○ オプション:特定のネットワークポリシーを検査するには、以下のコマンドを入力します。

\$ oc describe networkpolicy <policy\_name> -n <namespace>

ここでは、以下のようになります。

#### <policy\_name>

```
検査するネットワークポリシーの名前を指定します。
```

#### <namespace>

オプション: オブジェクトが現在の namespace 以外の namespace に定義されている場合は namespace を指定します。

以下に例を示します。

\$ oc describe networkpolicy allow-same-namespace

#### oc describe コマンドの出力

Name: allow-same-namespace Namespace: ns1 Created on: 2021-05-24 22:28:56 -0400 EDT Labels: <none> Annotations: <none> Spec: PodSelector: <none> (Allowing the specific traffic to all pods in this namespace) Allowing ingress traffic: To Port: <any> (traffic allowed to all ports) From: PodSelector: <none> Not affecting egress traffic Policy Types: Ingress

## 10.3.2. サンプル NetworkPolicy オブジェクト

以下は、サンプル NetworkPolicy オブジェクトにアノテーションを付けます。

kind: NetworkPolicy apiVersion: networking.k8s.io/v1 metadata: name: allow-27107 **1** spec: podSelector: **2** matchLabels: app: mongodb ingress: from:
podSelector: 3
matchLabels:
app: app
ports: 4
protocol: TCP
port: 27017

- NetworkPolicy オブジェクトの名前。
- ポリシーが適用される Pod を説明するセレクター。ポリシーオブジェクトは NetworkPolicy オブ ジェクトが定義されるプロジェクトの Pod のみを選択できます。
- 3 ポリシーオブジェクトが入力トラフィックを許可する Pod に一致するセレクター。セレクター は、NetworkPolicy と同じ namaspace にある Pod を照合して検索します。
- 4 トラフィックを受け入れる1つ以上の宛先ポートのリスト。

10.4. ネットワークポリシーの編集

admin ロールを持つユーザーは、namespace の既存のネットワークポリシーを編集できます。

10.4.1. ネットワークポリシーの編集

namespace のネットワークポリシーを編集できます。



## 注記

**cluster-admin** ロールを持つユーザーでログインしている場合、クラスター内の namespace でネットワークポリシーを編集できます。

## 前提条件

- クラスターは、NetworkPolicy オブジェクトをサポートするクラスターネットワークプロバイ ダーを使用する (例: OVN-Kubernetes ネットワークプロバイダー、または mode: NetworkPolicy が設定された OpenShift SDN ネットワークプロバイダー)。このモードは OpenShiftSDN のデフォルトです。
- OpenShift CLI (**oc**) がインストールされている。
- admin 権限を持つユーザーとしてクラスターにログインしている。
- ネットワークポリシーが存在する namespace で作業している。

### 手順

1. オプション: namespace のネットワークポリシーオブジェクトを一覧表示するには、以下のコ マンドを入力します。

\$ oc get networkpolicy -n <namespace>

ここでは、以下のようになります。

#### <namespace>

オプション: オブジェクトが現在の namespace 以外の namespace に定義されている場合は namespace を指定します。

- 2. NetworkPolicy オブジェクトを編集します。
  - ネットワークポリシーの定義をファイルに保存した場合は、ファイルを編集して必要な変 更を加えてから、以下のコマンドを入力します。

\$ oc apply -n <namespace> -f <policy\_file>.yaml

ここでは、以下のようになります。

#### <namespace>

オプション: オブジェクトが現在の namespace 以外の namespace に定義されている場合は namespace を指定します。

#### <policy\_file>

ネットワークポリシーを含むファイルの名前を指定します。

NetworkPolicy オブジェクトを直接更新する必要がある場合、以下のコマンドを入力できます。

\$ oc edit networkpolicy <policy\_name> -n <namespace>

ここでは、以下のようになります。

#### <policy\_name>

ネットワークポリシーの名前を指定します。

#### <namespace>

オプション: オブジェクトが現在の namespace 以外の namespace に定義されている場合は namespace を指定します。

3. NetworkPolicy オブジェクトが更新されていることを確認します。

\$ oc describe networkpolicy <policy\_name> -n <namespace>

ここでは、以下のようになります。

#### <policy\_name>

ネットワークポリシーの名前を指定します。

#### <namespace>

オプション: オブジェクトが現在の namespace 以外の namespace に定義されている場合は namespace を指定します。

### 10.4.2. サンプル NetworkPolicy オブジェクト

以下は、サンプル NetworkPolicy オブジェクトにアノテーションを付けます。

kind: NetworkPolicy apiVersion: networking.k8s.io/v1 metadata: name: allow-27107

spec:
podSelector: 2
matchLabels:
app: mongodb
ingress:
- from:
- podSelector: 3
matchLabels:
app: app
ports: 4
- protocol: TCP
port: 27017
•

- 🚹 NetworkPolicy オブジェクトの名前。
- 2 ポリシーが適用される Pod を説明するセレクター。ポリシーオブジェクトは NetworkPolicy オブ ジェクトが定義されるプロジェクトの Pod のみを選択できます。
- 3 ポリシーオブジェクトが入力トラフィックを許可する Pod に一致するセレクター。セレクターは、NetworkPolicy と同じ namaspace にある Pod を照合して検索します。
- 4 トラフィックを受け入れる1つ以上の宛先ポートのリスト。

## 10.4.3. 関連情報

• ネットワークポリシーの作成

## 10.5. ネットワークポリシーの削除

admin ロールを持つユーザーは、namespace からネットワークポリシーを削除できます。

10.5.1. ネットワークポリシーの削除

namespace のネットワークポリシーを削除できます。



## 注記

**cluster-admin** ロールを持つユーザーでログインしている場合、クラスター内のネット ワークポリシーを削除できます。

## 前提条件

- クラスターは、NetworkPolicy オブジェクトをサポートするクラスターネットワークプロバイ ダーを使用する (例: OVN-Kubernetes ネットワークプロバイダー、または mode: NetworkPolicy が設定された OpenShift SDN ネットワークプロバイダー)。このモードは OpenShiftSDN のデフォルトです。
- OpenShift CLI (oc) がインストールされている。
- admin 権限を持つユーザーとしてクラスターにログインしている。
- ネットワークポリシーが存在する namespace で作業している。

手順

• NetworkPolicy オブジェクトを削除するには、以下のコマンドを入力します。

\$ oc delete networkpolicy <policy\_name> -n <namespace>

ここでは、以下のようになります。

#### <policy\_name>

ネットワークポリシーの名前を指定します。

#### <namespace>

オプション: オブジェクトが現在の namespace 以外の namespace に定義されている場合は namespace を指定します。

#### 出力例

networkpolicy.networking.k8s.io/allow-same-namespace deleted

## 10.6. プロジェクトのデフォルトネットワークポリシーの定義

クラスター管理者は、新規プロジェクトの作成時にネットワークポリシーを自動的に含めるように新規 プロジェクトテンプレートを変更できます。新規プロジェクトのカスタマイズされたテンプレートがま だない場合には、まずテンプレートを作成する必要があります。

10.6.1. 新規プロジェクトのテンプレートの変更

クラスター管理者は、デフォルトのプロジェクトテンプレートを変更し、新規プロジェクトをカスタム 要件に基づいて作成することができます。

独自のカスタムプロジェクトテンプレートを作成するには、以下を実行します。

#### 手順

- 1. cluster-admin 権限を持つユーザーとしてログインしている。
- 2. デフォルトのプロジェクトテンプレートを生成します。

\$ oc adm create-bootstrap-project-template -o yaml > template.yaml

- 3. オブジェクトを追加するか、または既存オブジェクトを変更することにより、テキストエディ ターで生成される template.yaml ファイルを変更します。
- プロジェクトテンプレートは、openshift-config namespace に作成される必要があります。変更したテンプレートを読み込みます。

\$ oc create -f template.yaml -n openshift-config

- 5. Web コンソールまたは CLI を使用し、プロジェクト設定リソースを編集します。
  - Web コンソールの使用
    - i. Administration → Cluster Settings ページに移動します。

- ii. Global Configuration をクリックし、すべての設定リソースを表示します。
- iii. Project のエントリーを見つけ、Edit YAML をクリックします。
- CLIの使用
  - i. project.config.openshift.io/cluster リソースを編集します。

\$ oc edit project.config.openshift.io/cluster

spec セクションを、projectRequestTemplate および name パラメーターを組み込むように更新し、アップロードされたプロジェクトテンプレートの名前を設定します。デフォルト名はproject-request です。

カスタムプロジェクトテンプレートを含むプロジェクト設定リソース

apiVersion: config.openshift.io/v1 kind: Project metadata:
 spec: projectRequestTemplate: name: <template_name></template_name>

7. 変更を保存した後、変更が正常に適用されたことを確認するために、新しいプロジェクトを作 成します。

10.6.2. 新規プロジェクトへのネットワークポリシーの追加

クラスター管理者は、ネットワークポリシーを新規プロジェクトのデフォルトテンプレートに追加でき ます。OpenShift Container Platform は、プロジェクトのテンプレートに指定されたすべての **NetworkPolicy** オブジェクトを自動的に作成します。

## 前提条件

- クラスターは、NetworkPolicy オブジェクトをサポートするデフォルトの CNI ネットワークプロバイダーを使用する (例: mode: NetworkPolicy が設定された OpenShift SDN ネットワークプロバイダー)。このモードは OpenShiftSDN のデフォルトです。
- OpenShift CLI (oc) がインストールされている。
- cluster-admin 権限を持つユーザーとしてクラスターにログインすること。
- 新規プロジェクトのカスタムデフォルトプロジェクトテンプレートを作成していること。

#### 手順

1. 以下のコマンドを実行して、新規プロジェクトのデフォルトテンプレートを編集します。

\$ oc edit template <project\_template> -n openshift-config

<project\_template> を、クラスターに設定したデフォルトテンプレートの名前に置き換えます。デフォルトのテンプレート名は project-request です。

 テンプレートでは、各 NetworkPolicy オブジェクトを要素として objects パラメーターに追加 します。objects パラメーターは、1つ以上のオブジェクトのコレクションを受け入れます。 以下の例では、objects パラメーターのコレクションにいくつかの NetworkPolicy オブジェク トが含まれます。



## 重要

OVN-Kubernetes ネットワークプロバイダープラグインの場合、Ingress コント ローラーが **HostNetwork** エンドポイント公開ストラテジーを使用するように設 定されている場合、Ingress トラフィックが許可され、他のすべてのトラフィッ クが拒否されるようにネットワークポリシーを適用するための方法はサポートさ れていません。

objects: - apiVersion: networking.k8s.io/v1 kind: NetworkPolicy metadata: name: allow-from-same-namespace spec: podSelector: {} ingress: - from: - podSelector: {} - apiVersion: networking.k8s.io/v1 kind: NetworkPolicy metadata:
name: allow-from-openshift-ingress
spec:
ingress:
- from:
- namespaceSelector:
network openshift in/policy-group ingress
podSelector: {}
policyTypes:
- Ingress

- 3. オプション:以下のコマンドを実行して、新規プロジェクトを作成し、ネットワークポリシーオ ブジェクトが正常に作成されることを確認します。
  - a. 新規プロジェクトを作成します。

\$ oc new-project <project> 1



 b. 新規プロジェクトテンプレートのネットワークポリシーオブジェクトが新規プロジェクト に存在することを確認します。

\$ oc get networkpolicy NAME POD-SELECTOR AGE allow-from-openshift-ingress <none> 7s allow-from-same-namespace <none> 7s 10.7. ネットワークポリシーを使用したマルチテナント分離の設定

クラスター管理者は、マルチテナントネットワークの分離を実行するようにネットワークポリシーを設 定できます。



## 注記

OpenShift SDN クラスターネットワークプロバイダーを使用している場合、本セクションで説明されているようにネットワークポリシーを設定すると、マルチテナントモードと同様のネットワーク分離が行われますが、ネットワークポリシーモードが設定されます。

10.7.1. ネットワークポリシーを使用したマルチテナント分離の設定

他のプロジェクト namespace の Pod およびサービスから分離できるようにプロジェクトを設定できます。

### 前提条件

- クラスターは、NetworkPolicy オブジェクトをサポートするクラスターネットワークプロバイ ダーを使用する (例: OVN-Kubernetes ネットワークプロバイダー、または mode: NetworkPolicy が設定された OpenShift SDN ネットワークプロバイダー)。このモードは OpenShiftSDN のデフォルトです。
- OpenShift CLI (oc) がインストールされている。
- admin 権限を持つユーザーとしてクラスターにログインしている。

#### 手順

- 1. 以下の NetworkPolicy オブジェクトを作成します。
  - a. allow-from-openshift-ingress という名前のポリシー:

```
$ cat << EOF| oc create -f -
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: NetworkPolicy
metadata:
    name: allow-from-openshift-ingress
spec:
    ingress:
    - from:
        - namespaceSelector:
        matchLabels:
        policy-group.network.openshift.io/ingress: ""
podSelector: {}
policyTypes:
        - Ingress
EOF</pre>
```

b. allow-from-openshift-monitoring という名前のポリシー。

\$ cat << EOF| oc create -f -

apiVersion: networking.k8s.io/v1 kind: NetworkPolicy metadata: name: allow-from-openshift-monitoring spec: ingress: - from: - namespaceSelector: matchLabels: network.openshift.io/policy-group: monitoring podSelector: {} policyTypes: - Ingress EOF

c. allow-same-namespace という名前のポリシー:

\$ cat << EOF| oc create -f kind: NetworkPolicy
apiVersion: networking.k8s.io/v1
metadata:
 name: allow-same-namespace
spec:
 podSelector:
 ingress:
 - from:
 - podSelector: {}
EOF</pre>

2. オプション:以下のコマンドを実行し、ネットワークポリシーオブジェクトが現在のプロジェクトに存在することを確認します。

\$ oc describe networkpolicy

## 出力例

Name: allow-from-openshift-ingress Namespace: example1 Created on: 2020-06-09 00:28:17 -0400 EDT Labels: <none> Annotations: <none> Spec: PodSelector: <none> (Allowing the specific traffic to all pods in this namespace) Allowing ingress traffic: To Port: <any> (traffic allowed to all ports) From: NamespaceSelector: network.openshift.io/policy-group: ingress Not affecting egress traffic Policy Types: Ingress Name: allow-from-openshift-monitoring Namespace: example1 Created on: 2020-06-09 00:29:57 -0400 EDT Labels: <none>

Annotations: <none> Spec: PodSelector: <none> (Allowing the specific traffic to all pods in this namespace) Allowing ingress traffic: To Port: <any> (traffic allowed to all ports) From: NamespaceSelector: network.openshift.io/policy-group: monitoring Not affecting egress traffic Policy Types: Ingress

# 10.7.2. 次のステップ

デフォルトのネットワークポリシーの定義

# 10.7.3. 関連情報

• OpenShift SDN ネットワーク分離モード

# 第11章 複数ネットワーク

## 11.1. 複数ネットワークについて

Kubernetes では、コンテナーネットワークは Container Network Interface (CNI) を実装するネット ワークプラグインに委任されます。

OpenShift Container Platform は、Multus CNI プラグインを使用して CNI プラグインのチェーンを許可 します。クラスターのインストール時に、デフォルト の Pod ネットワークを設定します。デフォルト のネットワークは、クラスターのすべての通常のネットワークトラフィックを処理します。利用可能な CNI プラグインに基づいて 追加のネットワーク を定義し、1つまたは複数のネットワークを Pod に割 り当てることができます。必要に応じて、クラスターの複数のネットワークを追加で定義することがで きます。これは、スイッチまたはルーティングなどのネットワーク機能を提供する Pod を設定する場 合に柔軟性を実現します。

11.1.1. 追加ネットワークの使用シナリオ

データプレーンとコントロールプレーンの分離など、ネットワークの分離が必要な状況で追加のネット ワークを使用することができます。トラフィックの分離は、以下のようなパフォーマンスおよびセキュ リティー関連の理由で必要になります。

#### パフォーマンス

各プレーンのトラフィック量を管理するために、2つの異なるプレーンにトラフィックを送信できます。

#### セキュリティー

機密トラフィックは、セキュリティー上の考慮に基づいて管理されているネットワークに送信で き、テナントまたはカスタマー間で共有できないプライベートを分離することができます。

クラスターのすべての Pod はクラスター全体のデフォルトネットワークを依然として使用し、クラス ター全体での接続性を維持します。すべての Pod には、クラスター全体の Pod ネットワークに割り当 てられる eth0 インターフェイスがあります。Pod のインターフェイスは、oc exec -it <pod\_name> -ip a コマンドを使用して表示できます。Multus CNI を使用するネットワークを追加する場合、それらの 名前は net1、net2、…、 netN になります。

追加のネットワークを Pod に割り当てるには、インターフェイスの割り当て方法を定義する設定を作成する必要があります。それぞれのインターフェイスは、NetworkAttachmentDefinition カスタムリソース (CR)を使用して指定します。これらの CR のそれぞれにある CNI 設定は、インターフェイスの作成方法を定義します。

#### 11.1.2. OpenShift Container Platform の追加ネットワーク

OpenShift Container Platform は、クラスターに追加のネットワークを作成するために使用する以下の CNI プラグインを提供します。

- bridge: ブリッジベースの追加ネットワークを設定することで、同じホストにある Pod が相互に、かつホストと通信できます。
- host-device:ホストデバイスの追加ネットワークを設定することで、Pod がホストシステム上の物理イーサネットネットワークデバイスにアクセスすることができます。
- ipvlan: ipvlan ベースの追加ネットワークを設定する ことで、macvlan ベースの追加ネットワー クと同様に、ホスト上の Pod が他のホストやそれらのホストの Pod と通信できます。macvlan ベースの追加のネットワークとは異なり、各 Pod は親の物理ネットワークインターフェイスと 同じ MAC アドレスを共有します。

- macvlan: macvlan ベースの追加ネットワークを作成 することで、ホスト上の Pod が物理ネットワークインターフェイスを使用して他のホストやそれらのホストの Pod と通信できます。 macvlan ベースの追加ネットワークに割り当てられる各 Pod には固有の MAC アドレスが割り 当てられます。
- SR-IOV: SR-IOV ベースの追加ネットワークを設定することで、Podをホストシステム上の SR-IOV 対応ハードウェアの Virtual Function (VF) インターフェイスに割り当てることができます。

11.2. 追加のネットワークの設定

クラスター管理者は、クラスターの追加のネットワークを設定できます。以下のネットワークタイプに 対応しています。

- ブリッジ
- ホストデバイス
- IPVLAN
- MACVLAN

11.2.1. 追加のネットワークを管理するためのアプローチ

追加したネットワークのライフサイクルを管理するには、2 つのアプローチがあります。各アプローチ は同時に使用できず、追加のネットワークを管理する場合に1つのアプローチしか使用できません。い ずれの方法でも、追加のネットワークは、お客様が設定した Container Network Interface (CNI) プラグ インで管理します。

追加ネットワークの場合には、IP アドレスは、追加ネットワークの一部として設定する IPAM(IP Address Management)CNI プラグインでプロビジョニングされます。IPAM プラグインは、DHCP や静 的割り当てなど、さまざまな IP アドレス割り当ての方法をサポートしています。

- Cluster Network Operator (CNO)の設定を変更する: CNO は自動的に Network Attachment Definition オブジェクトを作成し、管理します。CNO は、オブジェクトのライフサイクル管理 に加えて、DHCP で割り当てられた IP アドレスを使用する追加のネットワークで確実に DHCP が利用できるようにします。
- YAML マニフェストを適用する: Network Attachment Definition オブジェクトを作成することで、追加のネットワークを直接管理できます。この方法では、CNI プラグインを連鎖させることができます。

## 11.2.2. ネットワーク追加割り当ての設定

追加のネットワークは、**k8s.cni.cncf.io**API グループの **Network Attachment Definition**API で設定されます。API の設定については、以下の表で説明されています。

表11.1 NetworkAttachmentDefinition AP	フ	1	ール	ド
--------------------------------------	---	---	----	---

フィールド	タイプ	説明
metadata.name	string	追加のネットワークの名前です。
metadata.namespace	string	オブジェクトが関連付けられる namespace。

フィールド	タイプ	説明
spec.config	string	JSON 形式の CNI プラグイン設定です。

## 11.2.2.1. Cluster Network Operator による追加ネットワークの設定

追加のネットワーク割り当ての設定は、Cluster Network Operator (CNO)の設定の一部として指定します。

以下の YAML は、CNO で追加のネットワークを管理するための設定パラメーターを記述しています。

## Cluster Network Operator (CNO)の設定

```
apiVersion: operator.openshift.io/v1
kind: Network
metadata:
    name: cluster
spec:
    # ...
    additionalNetworks: 1
        - name: <name> 2
        namespace: <namespace> 3
        rawCNIConfig: |- 4
        {
            ...
        }
        type: Raw
```

- 1つまたは複数の追加ネットワーク設定の配列。
- 2 作成している追加ネットワーク割り当ての名前。名前は指定された namespace 内で一意である必要があります。
- 3 ネットワークの割り当てを作成する namespace。値を指定しない場合、default の namespace が 使用されます。
- \_\_\_\_ JSON 形式の CNI プラグインの設定です。

# 11.2.2.2. YAML マニフェストからの追加ネットワークの設定

追加ネットワークの設定は、以下の例のように YAML 設定ファイルから指定します。

apiVersion: k8s.cni.cncf.io/v1 kind: NetworkAttachmentDefinition metadata: name: <name> 1 spec: config: |- 2 { ... }

- 1 作成している追加ネットワーク割り当ての名前。
- 2 JSON 形式の CNI プラグインの設定です。

## 11.2.3. 追加のネットワークタイプの設定

次のセクションでは、追加のネットワークの具体的な設定フィールドについて説明します。

## 11.2.3.1. ブリッジネットワークの追加設定

以下のオブジェクトは、ブリッジ CNI プラグインの設定パラメーターについて説明しています。

## 表11.2 ブリッジ CNI プラグイン JSON 設定オブジェクト

フィールド	タイプ	説明
cniVersion	string	CNI 仕様のバージョン。値 <b>0.3.1</b> が必要です。
name	string	CNO 設定に以前に指定した <b>name</b> パラメーターの値。
type	string	
bridge	string	使用する仮想ブリッジの名前を指定します。ブリッジインター フェイスがホストに存在しない場合は、これが作成されます。 デフォルト値は <b>cni0</b> です。
ipam	object	IPAM CNI プラグインの設定オブジェクト。プラグインは、割り 当て定義についての IP アドレスの割り当てを管理します。
ipMasq	boolean	仮想ネットワークから外すトラフィックについて IP マスカレー ドを有効にするには、 <b>true</b> に設定します。すべてのトラフィッ クのソース IP アドレスは、ブリッジの IP アドレスに書き換えら れます。ブリッジに IP アドレスがない場合は、この設定は影響 を与えません。デフォルト値は <b>false</b> です。
isGateway	boolean	IP アドレスをブリッジに割り当てるには <b>true</b> に設定します。デ フォルト値は <b>false</b> です。
isDefaultGatewa y	boolean	ブリッジを仮想ネットワークのデフォルトゲートウェイとして 設定するには、true に設定します。デフォルト値は false で す。isDefaultGateway が true に設定される場 合、isGateway も自動的に true に設定されます。
forceAddress	boolean	仮想ブリッジの事前に割り当てられた IP アドレスの割り当てを 許可するには、 <b>true</b> に設定します。 <b>false</b> に設定される場合、 重複サブセットの IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレスが仮想ブ リッジに割り当てられるとエラーが発生します。デフォルト値 は <b>false</b> です。

フィールド	タイプ	説明
hairpinMode	boolean	仮想ブリッジが受信時に使用した仮想ポートでイーサネットフ レームを送信できるようにするには、 <b>true</b> に設定します。この モードは、Reflective Relay (リフレクティブリレー) としても 知られています。デフォルト値は <b>false</b> です。
promiscMode	boolean	ブリッジで無作為検出モード (Promiscuous Mode) を有効にす るには、 <b>true</b> に設定します。デフォルト値は <b>false</b> です。
vlan	string	仮想 LAN (VLAN) タグを整数値として指定します。デフォルト で、VLAN タグは割り当てません。
mtu	string	最大転送単位 (MTU) を指定された値に設定します。デフォルト 値はカーネルによって自動的に設定されます。

#### 11.2.3.1.1. ブリッジ設定の例

以下の例では、bridge-net という名前の追加のネットワークを設定します。



## 11.2.3.2. ホストデバイスの追加ネットワークの設定



# 注記

**device、hwaddr、 kernelpath、**または **pciBusID** のいずれかのパラメーターを設定してネットワークデバイスを指定します。

以下のオブジェクトは、ホストデバイス CNI プラグインの設定パラメーターについて説明しています。

## 表11.3 ホストデバイス CNI プラグイン JSON 設定オブジェクト

フィールド	タイプ	説明
cniVersion	string	CNI 仕様のバージョン。値 <b>0.3.1</b> が必要です。
name	string	CNO 設定に以前に指定した <b>name</b> パラメーターの値。

フィールド	タイプ	説明
type	string	設定する CNI プラグインの名前: <b>host-device</b>
device	string	オプション: <b>eth0</b> などのデバイスの名前。
hwaddr	string	オプション: デバイスハードウェアの MAC アドレス。
kernelpath	string	オプション: / <b>sys/devices/pci0000:00/0000:00:1f.6</b> などの Linux カーネルデバイス。
pciBusID	string	オプション: <b>0000:00:1f.6</b> などのネットワークデバイスの PCI アドレスを指定します。
ipam	object	IPAM CNI プラグインの設定オブジェクト。プラグインは、割り 当て定義についての IP アドレスの割り当てを管理します。

## 11.2.3.2.1. ホストデバイス設定例

以下の例では、hostdev-net という名前の追加のネットワークを設定します。

```
{
    "cniVersion": "0.3.1",
    "name": "work-network",
    "type": "host-device",
    "device": "eth1",
    "ipam": {
        "type": "dhcp"
    }
}
```

## 11.2.3.3. IPVLAN 追加ネットワークの設定

以下のオブジェクトは、IPVLAN CNI プラグインの設定パラメーターについて説明しています。

フィールド	タイプ	説明
cniVersion	string	CNI 仕様のバージョン。値 <b>0.3.1</b> が必要です。
name	string	CNO 設定に以前に指定した <b>name</b> パラメーターの値。
type	string	設定する CNI プラグインの名前: <b>ipvlan</b> 。
mode	string	仮想ネットワークの操作モード。この値は、 <b>I2、I3、</b> または <b>I3s</b> である必要があります。デフォルト値は <b>I2</b> です。

表11.4 IPVLAN CNI プラグイン JSON 設定オブジェクト

フィールド	タイプ	説明
master	string	ネットワーク割り当てに関連付けるイーサネットインターフェ イス。 <b>master</b> が指定されない場合、デフォルトのネットワー クルートのインターフェイスが使用されます。
mtu	integer	最大転送単位 (MTU) を指定された値に設定します。デフォルト 値はカーネルによって自動的に設定されます。
ipam	object	IPAM CNI プラグインの設定オブジェクト。プラグインは、割り 当て定義についての IP アドレスの割り当てを管理します。 <b>dhcp</b> は指定しないでください。IPVLAN インターフェイスは MAC アドレスをホストインターフェイスと共有するため、 IPVLAN の DHCP 設定はサポートされていません。

## 11.2.3.3.1. IPVLAN 設定例

以下の例では、ipvlan-net という名前の追加のネットワークを設定します。

I
{ "eni\/ereien": "0.0.1"
chiversion : 0.3.1,
"name": "work-network",
"type": "ipvlan",
"master": "eth1",
"mode": "I3",
"ipam": {
"type": "static",
"addresses": [
{
"address": "192.168.10.10/24"
}
]
}
}

# 11.2.3.4. MACVLAN 追加ネットワークの設定

以下のオブジェクトは、macvlan CNI プラグインの設定パラメーターについて説明しています。

## 表11.5 MACVLAN CNI プラグイン JSON 設定オブジェクト

フィールド	タイプ	説明
cniVersion	string	CNI 仕様のバージョン。値 <b>0.3.1</b> が必要です。
name	string	CNO 設定に以前に指定した <b>name</b> パラメーターの値。
type	string	設定する CNI プラグインの名前: <b>macvlan</b> 。

フィールド	タイプ	説明	

mode	string	仮想ネットワークのトラフィックの可視性を設定しま す。 <b>bridge、passthru、private、</b> または <b>vepa</b> のいずれかで ある必要があります。値が指定されない場合、デフォルト値は <b>bridge</b> になります。
master	string	仮想インターフェイスに関連付けるイーサネット、ボンディン グ、または VLAN インターフェイス。値が指定されない場合、 ホストシステムのプライマリーイーサネットインターフェイス が使用されます。
mtu	string	最大転送単位 (MTU) を指定された値。デフォルト値はカーネル によって自動的に設定されます。
ipam	object	IPAM CNI プラグインの設定オブジェクト。プラグインは、割り 当て定義についての IP アドレスの割り当てを管理します。

### 11.2.3.4.1. macvlan 設定の例

以下の例では、macvlan-net という名前の追加のネットワークを設定します。

```
{
    "cniVersion": "0.3.1",
    "name": "macvlan-net",
    "type": "macvlan",
    "master": "eth1",
    "mode": "bridge",
    "ipam": {
        "type": "dhcp"
        }
}
```

11.2.4. 追加ネットワークの IP アドレス割り当ての設定

IPAM (IP アドレス管理) Container Network Interface (CNI) プラグインは、他の CNI プラグインの IP ア ドレスを提供します。

以下の IP アドレスの割り当てタイプを使用できます。

- 静的割り当て。
- DHCP サーバーを使用した動的割り当て。指定する DHCP サーバーは、追加のネットワークか ら到達可能である必要があります。
- Whereabouts IPAM CNI プラグインを使用した動的割り当て。

#### 11.2.4.1. 静的 IP アドレス割り当ての設定

以下の表は、静的 IP アドレスの割り当ての設定について説明しています。

# 表11.6 ipam 静的設定オブジェクト

フィールド	タイプ	説明
type	string	IPAM のアドレスタイプ。値 <b>static</b> が必要です。
addresses	array	仮想インターフェイスに割り当てる IP アドレスを指定するオブ ジェクトの配列。IPv4 と IPv6 の IP アドレスの両方がサポート されます。
routes	array	Pod 内で設定するルートを指定するオブジェクトの配列です。
dns	array	オプション: DNS の設定を指定するオブジェクトの配列です。

addressesの配列には、以下のフィールドのあるオブジェクトが必要です。

# 表11.7 ipam.addresses[] 配列

フィールド	タイプ	説明
address	string	指定する IP アドレスおよびネットワーク接頭辞。たとえ ば、10.10.21.10/24 を指定すると、追加のネットワークに IP アドレスの 10.10.21.10 が割り当てられ、ネットマスクは 255.255.255.0 になります。
gateway	string	egress ネットワークトラフィックをルーティングするデフォル トのゲートウェイ。

# 表11.8 ipam.routes[] 配列

フィールド	タイプ	説明
dst	string	CIDR 形式の IP アドレス範囲 ( <b>192.168.17.0/24</b> 、またはデフォ ルトルートの <b>0.0.0.0/0</b> )。
gw	string	ネットワークトラフィックがルーティングされるゲートウェ イ。

# 表11.9 **ipam.dns** オブジェクト

フィールド	タイプ	
nameservers	array	DNS クエリーの送信先となる1つ以上の IP アドレスの配列。
domain	array	ホスト名に追加するデフォルトのドメイン。たとえば、ドメイ ンが <b>example.com</b> に設定されている場合、 <b>example-host</b> の DNS ルックアップクエリーは <b>example-host.example.com</b> として書き換えられます。

フィールド	タイプ	説明
search	array	DNS ルックアップのクエリー時に非修飾ホスト名に追加される ドメイン名の配列 (例: <b>example-host</b> )。

# 静的 IP アドレス割り当ての設定例

```
{
    "ipam": {
        "type": "static",
        "addresses": [
            {
            "addresses": "191.168.1.7/24"
            }
        ]
        }
}
```

# 11.2.4.2.動的 IP アドレス (DHCP) 割り当ての設定

以下の JSON は、DHCP を使用した動的 IP アドレスの割り当ての設定について説明しています。



# DHCP リースの更新

Pod は、作成時に元の DHCP リースを取得します。リースは、クラスターで実行している最小限の DHCP サーバーデプロイメントで定期的に更新する必要があります。

DHCP サーバーのデプロイメントをトリガーするには、以下の例にあるように Cluster Network Operator 設定を編集して shim ネットワーク割り当てを作成する必要があります。

## shim ネットワーク割り当ての定義例

```
apiVersion: operator.openshift.io/v1
kind: Network
metadata:
 name: cluster
spec:
 additionalNetworks:
 - name: dhcp-shim
  namespace: default
  type: Raw
  rawCNIConfig: |-
   {
     "name": "dhcp-shim",
     "cniVersion": "0.3.1",
     "type": "bridge",
     "ipam": {
      "type": "dhcp"
   }
 # ...
```

表11.10 ipam DHCP 設定オブジェクト

フィールド	タイプ	説明
type	string	IPAM のアドレスタイプ。値 <b>dhcp</b> が必要です。

## 動的 IP アドレス (DHCP) 割り当ての設定例

```
{
"ipam": {
"type": "dhcp"
}
}
```

## 11.2.4.3. Whereabouts を使用した動的 IP アドレス割り当ての設定

Whereabouts CNI プラグインにより、DHCP サーバーを使用せずに IP アドレスを追加のネットワーク に動的に割り当てることができます。

以下の表は、Whereabouts を使用した動的 IP アドレス割り当ての設定について説明しています。

#### 表11.11 ipam whereabouts 設定オブジェクト

フィールド	タイプ	説明
type	string	IPAM のアドレスタイプ。値 <b>whereabouts</b> が必要です。
range	string	IP アドレスと範囲を CIDR 表記。IP アドレスは、この範囲内の アドレスから割り当てられます。
exclude	array	オプション: CIDR 表記の IP アドレスと範囲 (0 個以上) の一覧。 除外されたアドレス範囲内の IP アドレスは割り当てられませ ん。

Whereabouts を使用する動的 IP アドレス割り当ての設定例

{ "ipam": { "type": "whereabouts", "range": "192.0.2.192/27", "exclude": [ "192.0.2.192/30", "192.0.2.196/32" ] } }

11.2.5. Cluster Network Operator による追加ネットワーク割り当ての作成

. .. . . .

Cluster Network Operator (CNO) は追加ネットワークの定義を管理します。作成する追加ネットワーク を指定する場合、CNO は **NetworkAttachmentDefinition** オブジェクトを自動的に作成します。



# 重要

Cluster Network Operator が管理する **NetworkAttachmentDefinition** オブジェクトは編 集しないでください。これを実行すると、追加ネットワークのネットワークトラフィッ クが中断する可能性があります。

## 前提条件

- OpenShift CLI (oc) をインストールしている。
- cluster-admin 権限を持つユーザーとしてログインしている。

## 手順

1. CNO 設定を編集するには、以下のコマンドを入力します。

\$ oc edit networks.operator.openshift.io cluster

2. 以下のサンプル CR のように、作成される追加ネットワークの設定を追加して、作成している CR を変更します。

```
apiVersion: operator.openshift.io/v1
kind: Network
metadata:
 name: cluster
spec:
 # ...
 additionalNetworks:
 - name: tertiary-net
  namespace: project2
  type: Raw
  rawCNIConfig: |-
    ł
     "cniVersion": "0.3.1",
     "name": "tertiary-net",
     "type": "ipvlan",
     "master": "eth1",
     "mode": "l2",
     "ipam": {
      "type": "static",
      "addresses": [
         "address": "192.168.1.23/24"
       }
      ]
     }
   }
```

3. 変更を保存し、テキストエディターを終了して、変更をコミットします。

検証

以下のコマンドを実行して、CNO が NetworkAttachmentDefinition オブジェクトを作成していることを確認します。CNO がオブジェクトを作成するまでに遅延が生じる可能性があります。

\$ oc get network-attachment-definitions -n <namespace>

ここでは、以下のようになります。

#### <namespace>

CNO の設定に追加したネットワーク割り当ての namespace を指定します。

出力例

NAME AGE test-network-1 14m

11.2.6. YAML マニフェストを適用した追加のネットワーク割り当ての作成

## 前提条件

- OpenShift CLI (oc) をインストールしている。
- cluster-admin 権限を持つユーザーとしてログインしている。

## 手順

1. 以下の例のように、追加のネットワーク設定を含む YAML ファイルを作成します。

```
apiVersion: k8s.cni.cncf.io/v1
kind: NetworkAttachmentDefinition
metadata:
    name: next-net
spec:
    config: |-
    {
        "cniVersion": "0.3.1",
        "name": "work-network",
        "type": "host-device",
        "device": "eth1",
        "ipam": {
            "type": "dhcp"
        }
    }
}
```

2. 追加のネットワークを作成するには、次のコマンドを入力します。

\$ oc apply -f <file>.yaml

ここでは、以下のようになります。

<file>

YAML マニフェストを含むファイルの名前を指定します。

# 11.3. POD の追加のネットワークへの割り当て

クラスターユーザーとして、Pod を追加のネットワークに割り当てることができます。

#### 11.3.1. Pod の追加ネットワークへの追加

Pod を追加のネットワークに追加できます。Pod は、デフォルトネットワークで通常のクラスター関連のネットワークトラフィックを継続的に送信します。

Pod が作成されると、追加のネットワークが割り当てられます。ただし、Pod がすでに存在する場合は、追加のネットワークをこれに割り当てることはできません。

Pod が追加ネットワークと同じ namespace にあること。

#### 前提条件

- OpenShift CLI (oc) をインストールしている。
- クラスターにログインする。

#### 手順

- アノテーションを Pod オブジェクトに追加します。以下のアノテーション形式のいずれかのみ を使用できます。
  - a. カスタマイズせずに追加ネットワークを割り当てるには、以下の形式でアノテーションを 追加します。<network> を、Pod に関連付ける追加ネットワークの名前に置き換えます。

metadata: annotations: k8s.v1.cni.cncf.io/networks: <network>[,<network>,...]

- 複数の追加ネットワークを指定するには、各ネットワークをコンマで区切ります。コ ンマの間にはスペースを入れないでください。同じ追加ネットワークを複数回指定し た場合、Pod は複数のネットワークインターフェイスをそのネットワークに割り当て ます。
- b. カスタマイズして追加のネットワークを割り当てるには、以下の形式でアノテーションを 追加します。

metadata:
annotations:
k8s.v1.cni.cncf.io/networks:  -
[
{
"name": " <network>", 1</network>
"namespace": " <namespace>", 2</namespace>
"default-route": [" <default-route>"] 3</default-route>
}
]
Notwork Attachment Definition $\pm \vec{z} \vec{x} = 1$

**NetworkAttachmentDefinition** オブジェクトによって定義される追加のネットワークの名前を指定します。

2

NetworkAttachmentDefinition オブジェクトが定義される namespace を指定します。

オプション: 192.168.17.1 などのデフォルトルートのオーバーライドを指定します。

2. Pod を作成するには、以下のコマンドを入力します。<name> を Pod の名前に置き換えます。

\$ oc create -f <name>.yaml

3. オプション: アノテーションが **Pod** CR に存在することを確認するには、**<name>** を Pod の名 前に置き換えて、以下のコマンドを入力します。

\$ oc get pod <name> -o yaml

以下の例では、example-pod Pod が追加ネットワークの net1 に割り当てられています。

```
$ oc get pod example-pod -o yaml
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
 annotations:
  k8s.v1.cni.cncf.io/networks: macvlan-bridge
  k8s.v1.cni.cncf.io/networks-status: |-
   [{
      "name": "openshift-sdn",
      "interface": "eth0",
      "ips": [
         "10.128.2.14"
      ],
      "default": true,
      "dns": {}
   },{
      "name": "macvlan-bridge",
      "interface": "net1",
      "ips": [
         "20.2.2.100"
      ],
      "mac": "22:2f:60:a5:f8:00",
      "dns": {}
   }]
 name: example-pod
 namespace: default
spec:
 . . .
status:
 . . .
```

**k8s.v1.cni.cncf.io/networks-status** パラメーターは、オブジェクトの JSON 配列です。 各オブジェクトは、Pod に割り当てられる追加のネットワークのステータスについて説明 します。アノテーションの値はプレーンテキストの値として保存されます。

11.3.1.1. Pod 固有のアドレスおよびルーティングオプションの指定

Pod を追加のネットワークに割り当てる場合、特定の Pod でそのネットワークに関するその他のプロ パティーを指定する必要がある場合があります。これにより、ルーティングの一部を変更することがで き、静的 IP アドレスおよび MAC アドレスを指定できます。これを実行するには、JSON 形式のアノ テーションを使用できます。

### 前提条件

- Pod が追加ネットワークと同じ namespace にあること。
- OpenShift コマンドラインインターフェイス (oc) のインストール。
- クラスターにログインすること。

### 手順

アドレスおよび/またはルーティングオプションを指定する間に Pod を追加のネットワークに追加する には、以下の手順を実行します。

1. Pod リソース定義を編集します。既存の Pod リソースを編集する場合は、以下のコマンドを実行してデフォルトエディターでその定義を編集します。<name> を、編集する Pod リソースの 名前に置き換えます。

\$ oc edit pod <name>

 Pod リソース定義で、k8s.v1.cni.cncf.io/networks パラメーターを Pod の metadata マッピン グに追加します。k8s.v1.cni.cncf.io/networks は、追加のプロパティーを指定するだけでな く、NetworkAttachmentDefinition カスタムリソース (CR) 名を参照するオブジェクト一覧の JSON 文字列を受け入れます。

metadata: annotations: k8s.v1.cni.cncf.io/networks: '[<network>[,<network>,...]]'



<network> を、以下の例にあるように JSON オブジェクトに置き換えます。一重引用符 が必要です。

3. 以下の例では、アノテーションで default-route パラメーターを使用して、デフォルトルートを 持つネットワーク割り当てを指定します。

apiVersion: v1 kind: Pod metadata: name: example-pod annotations: k8s.v1.cni.cncf.io/networks: ' "name": "net1" }, "name": "net2", 1 "default-route": ["192.0.2.1"] 2 }' spec: containers:

 name: example-pod command: ["/bin/bash", "-c", "sleep 2000000000000"] image: centos/tools

name キーは、Pod に関連付ける追加ネットワークの名前です。

default-route キーは、ルーティングテーブルに他のルーティングテーブルがない場合に、 ルーティングされるトラフィックに使用されるゲートウェイ値を指定します。複数の default-route キーを指定すると、Pod がアクティブでなくなります。

デフォルトのルートにより、他のルートに指定されていないトラフィックがゲートウェイにルーティン グされます。



#### 重要

OpenShift Container Platform のデフォルトのネットワークインターフェイス以外のイン ターフェイスへのデフォルトのルートを設定すると、Pod 間のトラフィックについて予 想されるトラフィックが別のインターフェイスでルーティングされる可能性がありま す。

Pod のルーティングプロパティーを確認する場合、oc コマンドを Pod 内で ip コマンドを実行するために使用できます。

\$ oc exec -it <pod\_name> -- ip route



### 注記

また、Pod の **k8s.v1.cni.cncf.io/networks-status** を参照して、JSON 形式の一覧のオ ブジェクトで **default-route** キーの有無を確認し、デフォルトルートが割り当てられてい る追加ネットワークを確認することができます。

Pod に静的 IP アドレスまたは MAC アドレスを設定するには、JSON 形式のアノテーションを使用でき ます。これには、この機能をとくに許可するネットワークを作成する必要があります。これは、CNO の rawCNIConfig で指定できます。

1. 以下のコマンドを実行して CNO CR を編集します。

\$ oc edit networks.operator.openshift.io cluster

以下の YAML は、CNO の設定パラメーターについて説明しています。

#### Cluster Network Operator YAML の設定

name: <name> 1</name>	
namespace: <namespace></namespace>	2
rawCNIConfig: '{ 3	
 }' type: Raw	

作成している追加ネットワーク割り当ての名前を指定します。名前は指定された namespace 内で 一意である必要があります。 2

ネットワークの割り当てを作成する namespace を指定します。値を指定しない場合、**default** の namespace が使用されます。

3 以下のテンプレートに基づく CNI プラグイン設定を JSON 形式で指定します。

以下のオブジェクトは、macvlan CNI プラグインを使用して静的 MAC アドレスと IP アドレスを使用するための設定パラメーターについて説明しています。

静的 IP および MAC アドレスを使用した macvlan CNI プラグイン JSON 設定オブジェクト

{ "cniVersion": "0.3.1". "name": "<name>", 1 "plugins": [{ 2 "type": "macvlan", "capabilities": { "ips": true }, 3 "master": "eth0", 4 "mode": "bridge", "ipam": { "type": "static" } }, { "capabilities": { "mac": true }, 5 "type": "tuning" }]

- 1 作成する追加のネットワーク割り当ての名前を指定します。名前は指定された namespace 内で一 意である必要があります。
- 2 CNI プラグイン設定の配列を指定します。1つ目のオブジェクトは、macvlan プラグイン設定を指定し、2つ目のオブジェクトはチューニングプラグイン設定を指定します。
- 3 CNI プラグインのランタイム設定機能の静的 IP 機能を有効にするために要求が実行されるように 指定します。
- 👍 macvlan プラグインが使用するインターフェイスを指定します。
- 5 CNI プラグインの静的 MAC アドレス機能を有効にするために要求が実行されるように指定しま す。

上記のネットワーク割り当ては、特定の Pod に割り当てられる静的 IP アドレスと MAC アドレスを指定するキーと共に、JSON 形式のアノテーションで参照できます。

以下を使用して Pod を編集します。

\$ oc edit pod <name>

静的 IP および MAC アドレスを使用した macvlan CNI プラグイン JSON 設定オブジェクト

apiVersion: v1 kind: Pod metadata:



1 上記の rawCNIConfig を作成する際に、指定されるように <name> を使用します。

サブネットマスクを含む IP アドレスを指定します。

MAC アドレスを指定します。



## 注記

静的 IP アドレスおよび MAC アドレスを同時に使用することはできません。これらは個別に使用することも、一緒に使用することもできます。

追加のネットワークを持つ Pod の IP アドレスと MAC プロパティーを検証するには、**oc** コマンドを使用して Pod 内で ip コマンドを実行します。

\$ oc exec -it <pod\_name> -- ip a

# 11.4. 追加ネットワークからの POD の削除

クラスターユーザーとして、追加のネットワークから Pod を削除できます。

11.4.1. 追加ネットワークからの Pod の削除

Pod を削除するだけで、追加のネットワークから Pod を削除できます。

#### 前提条件

- 追加のネットワークが Pod に割り当てられている。
- OpenShift CLI (oc) をインストールしている。
- クラスターにログインする。

#### 手順

• Pod を削除するには、以下のコマンドを入力します。

\$ oc delete pod <name> -n <namespace>

- <name> は Pod の名前です。
- <namespace> は Pod が含まれる namespace です。

11.5. 追加ネットワークの編集

クラスター管理者は、既存の追加ネットワークの設定を変更することができます。

11.5.1. 追加ネットワーク割り当て定義の変更

クラスター管理者は、既存の追加ネットワークに変更を加えることができます。追加ネットワークに割り当てられる既存の Pod は更新されません。

前提条件

- クラスター用に追加のネットワークを設定している。
- OpenShift CLI (oc) をインストールしている。
- cluster-admin 権限を持つユーザーとしてログインしている。

### 手順

クラスターの追加ネットワークを編集するには、以下の手順を実行します。

1. 以下のコマンドを実行し、デフォルトのテキストエディターで Cluster Network Operator (CNO) CR を編集します。

\$ oc edit networks.operator.openshift.io cluster

- 2. additionalNetworks コレクションで、追加ネットワークを変更内容で更新します。
- 3. 変更を保存し、テキストエディターを終了して、変更をコミットします。
- オプション:以下のコマンドを実行して、CNO が NetworkAttachmentDefinition オブジェクト を更新していることを確認します。<network-name> を表示する追加ネットワークの名前に置 き換えます。CNO が NetworkAttachmentDefinition オブジェクトを更新して変更内容が反映 されるまでに遅延が生じる可能性があります。

\$ oc get network-attachment-definitions <network-name> -o yaml

たとえば、以下のコンソールの出力は **net1** という名前の **NetworkAttachmentDefinition** オブ ジェクトを表示します。

\$ oc get network-attachment-definitions net1 -o go-template='{{printf "%s\n" .spec.config}}'
{ "cniVersion": "0.3.1", "type": "macvlan",
 "master": "ens5",
 "mode": "bridge",
 "ipam": {"type": "static", "routes":[{"dst": "0.0.0.0/0", "gw": "10.128.2.1"}], "addresses":
 [{"address": "10.128.2.100/23", "gateway": "10.128.2.1"}],"dns": {"nameservers":
 ["172.30.0.10"],"domain": "us-west-2.compute.internal", "search": ["us-west2.compute.internal"]}}

11.6. 追加ネットワークの削除

クラスター管理者は、追加のネットワーク割り当てを削除できます。

11.6.1. 追加ネットワーク割り当て定義の削除

クラスター管理者は、追加ネットワークを OpenShift Container Platform クラスターから削除できます。追加ネットワークは、割り当てられている Pod から削除されません。

#### 前提条件

- OpenShift CLI (oc) をインストールしている。
- cluster-admin 権限を持つユーザーとしてログインしている。

## 手順

1

クラスターから追加ネットワークを削除するには、以下の手順を実行します。

1. 以下のコマンドを実行して、デフォルトのテキストエディターで Cluster Network Operator (CNO) を編集します。

\$ oc edit networks.operator.openshift.io cluster

2. 削除しているネットワーク割り当て定義の additionalNetworks コレクションから設定を削除し、CR を変更します。

apiVersion: operator.openshift.io/v1
kind: Network
metadata:
name: cluster
spec:
additionalNetworks: [] 1

additionalNetworks コレクションの追加ネットワーク割り当てのみの設定マッピングを 削除する場合、空のコレクションを指定する必要があります。

- 3. 変更を保存し、テキストエディターを終了して、変更をコミットします。
- オプション:以下のコマンドを実行して、追加ネットワーク CR が削除されていることを確認し ます。

\$ oc get network-attachment-definition --all-namespaces

# 第12章 ハードウェアネットワーク

# 12.1. SINGLE ROOT I/O VIRTUALIZATION (SR-IOV) ハードウェアネット ワークについて

Single Root I/O Virtualization (SR-IOV) 仕様は、単一デバイスを複数の Pod で共有できる PCI デバイス 割り当てタイプの標準です。

SR-IOV を使用すると、準拠したネットワークデバイス (ホストノードで物理機能 (PF) として認識される) を複数の仮想機能 (VF) にセグメント化することができます。VF は他のネットワークデバイスと同様に使用されます。デバイスの SR-IOV デバイスドライバーは、VF がコンテナーで公開される方法を判別します。

- netdevice ドライバー: コンテナーの netns 内の通常のカーネルネットワークデバイス
- vfio-pci ドライバー: コンテナーにマウントされるキャラクターデバイス

SR-IOV ネットワークデバイスは、ベアメタルまたは Red Hat Open Stack Platform (RHOSP) インフラ 上にインストールされた OpenShift Container Platform クラスターにネットワークを追加して、高帯域 または低遅延を確保する必要のあるアプリケーションに使用できます。

次のコマンドを使用して、ノードで SR-IOV を有効にできます。

\$ oc label node <node\_name> feature.node.kubernetes.io/network-sriov.capable="true"

### 12.1.1. SR-IOV ネットワークデバイスを管理するコンポーネント

SR-IOV Network Operator は SR-IOV スタックのコンポーネントを作成し、管理します。以下の機能を 実行します。

- SR-IOV ネットワークデバイスの検出および管理のオーケストレーション
- SR-IOV Container Network Interface (CNI)のNetworkAttachmentDefinitionカスタムリソー スの生成
- SR-IOV ネットワークデバイスプラグインの設定の作成および更新
- ノード固有の SriovNetworkNodeState カスタムリソースの作成
- 各 SriovNetworkNodeState カスタムリソースの spec.interfaces フィールドの更新

Operator は以下のコンポーネントをプロビジョニングします。

#### SR-IOV ネットワーク設定デーモン

SR-IOV Operator の起動時にワーカーノードにデプロイされる DaemonSet。デーモンは、クラス ターで SR-IOV ネットワークデバイスを検出し、初期化します。

#### SR-IOV Operator Webhook

Operator カスタムリソースを検証し、未設定フィールドに適切なデフォルト値を設定する動的受付 コントローラー Webhook。

#### **SR-IOV Network Resources Injector**

SR-IOV VF などのカスタムネットワークリソースの要求および制限のある Kubernetes Pod 仕様の パッチを適用するための機能を提供する動的受付コントローラー Webhook。SR-IOV ネットワーク リソースインジェクターは、 Pod 内の最初のコンテナーのみに **resource** フィールドを自動的に追
加します。

#### SR-IOV ネットワークデバイスプラグイン

SR-IOV ネットワーク Virtual Function (VF) リソースの検出、公開、割り当てを実行するデバイスプ ラグイン。デバイスプラグインは、とりわけ物理デバイスでの制限されたリソースの使用を有効に するために Kubernetes で使用されます。デバイスプラグインは Kubernetes スケジューラーにリ ソースの可用性を認識させるため、スケジューラーはリソースが十分にあるノードで Pod をスケ ジュールできます。

#### SR-IOV CNI プラグイン

SR-IOV デバイスプラグインから割り当てられる VF インターフェイスを直接 Pod に割り当てる CNI プラグイン。

#### SR-IOV InfiniBand CNI プラグイン

SR-IOV デバイスプラグインから割り当てられる InfiniBand (IB) VF インターフェイスを直接 Pod に 割り当てる CNI プラグイン。



## 注記

SR-IOV Network Resources Injector および SR-IOV Network Operator Webhook は、デフォルトで有効にされ、**default**の **SriovOperatorConfig** CR を編集して無効にできます。

## 12.1.1.1 サポートされるプラットフォーム

SR-IOV Network Operator は、以下のプラットフォームに対応しています。

- ベアメタル
- Red Hat OpenStack Platform (RHOSP)

#### 12.1.1.2. サポートされるデバイス

以下のネットワークインターフェイスコントローラーは、OpenShift Container Platform でサポートされています。

#### 表12.1 サポート対象のネットワークインターフェイスコントローラー

製造元	モデル	ベンダー ID	デバイス ID
Intel	X710	8086	1572
Intel	XXV710	8086	158b
Mellanox	MT27700 Family [ConnectX-4]	15b3	1013
Mellanox	MT27710 Family [ConnectX-4 Lx]	15b3	1015
Mellanox	MT27800 Family [ConnectX-5]	15b3	1017
Mellanox	MT28908 Family [ConnectX-6]	15b3	101b

#### 12.1.1.3. SR-IOV ネットワークデバイスの自動検出

SR-IOV Network Operator は、クラスターでワーカーノード上の SR-IOV 対応ネットワークデバイスを 検索します。Operator は、互換性のある SR-IOV ネットワークデバイスを提供する各ワーカーノード の SriovNetworkNodeState カスタムリソース (CR) を作成し、更新します。

CR にはワーカーノードと同じ名前が割り当てられます。**status.interfaces** 一覧は、ノード上のネット ワークデバイスについての情報を提供します。



# 重要

**SriovNetworkNodeState** オブジェクトは変更しないでください。Operator はこれらの リソースを自動的に作成し、管理します。

12.1.1.3.1. SriovNetworkNodeState オブジェクトの例

以下の YAML は、SR-IOV Network Operator によって作成される **SriovNetworkNodeState** オブジェクトの例です。

# SriovNetworkNodeState オブジェクト

```
apiVersion: sriovnetwork.openshift.io/v1
kind: SriovNetworkNodeState
metadata:
 name: node-25
 namespace: openshift-sriov-network-operator
 ownerReferences:
 - apiVersion: sriovnetwork.openshift.io/v1
  blockOwnerDeletion: true
  controller: true
  kind: SriovNetworkNodePolicy
  name: default
spec:
 dpConfigVersion: "39824"
status:
 interfaces: 2
 - deviceID: "1017"
  driver: mlx5 core
  mtu: 1500
  name: ens785f0
  pciAddress: "0000:18:00.0"
  totalvfs: 8
  vendor: 15b3
 - deviceID: "1017"
  driver: mlx5 core
  mtu: 1500
  name: ens785f1
  pciAddress: "0000:18:00.1"
  totalvfs: 8
  vendor: 15b3
 - deviceID: 158b
  driver: i40e
  mtu: 1500
  name: ens817f0
  pciAddress: 0000:81:00.0
  totalvfs: 64
  vendor: "8086"
```

deviceID: 158b driver: i40e mtu: 1500 name: ens817f1 pciAddress: 0000:81:00.1 totalvfs: 64 vendor: "8086"
deviceID: 158b driver: i40e mtu: 1500 name: ens803f0 pciAddress: 0000:86:00.0 totalvfs: 64 vendor: "8086" syncStatus: Succeeded

1

2

name フィールドの値はワーカーノードの名前と同じです。

**interfaces** スタンザには、ワーカーノード上の Operator によって検出されるすべての SR-IOV デ バイスの一覧が含まれます。

#### 12.1.1.4. Pod での Virtual Function (VF)の使用例

SR-IOV VF が割り当てられている Pod で、Remote Direct Memory Access (RDMA) または Data Plane Development Kit (DPDK) アプリケーションを実行できます。

以下の例では、RDMA モードで Virtual Function (VF) を使用する Pod を示しています。

## RDMA モードを使用する Pod 仕様

apiVersion: v1 kind: Pod
metadata:
name: rdma-app
annotations:
k8s.v1.cni.cncf.io/networks: sriov-rdma-mlnx
spec:
containers:
- name: testpmd
image: <rdma_image></rdma_image>
imagePullPolicy: IfNotPresent
securityContext:
runAsUser: 0
capabilities:
add: ["IPC_LOCK","SYS_RESOURCE","NET_RAW"]
command: ["sleep", "infinity"]

以下の例は、DPDK モードの VF のある Pod を示しています。

## DPDK モードを使用する Pod 仕様

apiVersion: v1 kind: Pod metadata:

name: dpdk-app annotations: k8s.v1.cni.cncf.io/networks: sriov-dpdk-net spec: containers: - name: testpmd image: <DPDK image> securityContext: runAsUser: 0 capabilities: add: ["IPC LOCK", "SYS RESOURCE", "NET RAW"] volumeMounts: - mountPath: /dev/hugepages name: hugepage resources: limits: memory: "1Gi" cpu: "2" hugepages-1Gi: "4Gi" requests: memory: "1Gi" cpu: "2" hugepages-1Gi: "4Gi" command: ["sleep", "infinity"] volumes: - name: hugepage emptyDir: medium: HugePages

オプションのライブラリーは、コンテナーで実行されるアプリケーションによる Pod 関連のネット ワーク情報を収集を支援するために利用できます。このライブラリーは 'app-netutil' と呼ばれま す。**app-netutil** GitHub リポジトリー でライブラリーのソースコードを参照してください。

このライブラリーは、DPDK モードの SR-IOV VF のコンテナーへの統合を容易にすることを目的としています。ライブラリーは、GO API と C API、および両方の言語の使用例を提供します。

また、サンプルの Docker イメージ 'dpdk-app-centos' も用意されています。このイメージは、Pod 仕様の l2fwd、l3wd または testpmd の環境変数に基づいて、以下の DPDK サンプルアプリケーションのいずれかを実行できます。この Docker イメージは、app-netutil をコンテナーイメージ自体に統合するサンプルを提供します。ライブラリーも、必要なデータを収集し、データを既存の DPDK ワークロードに渡す init-container に統合できます。

## 12.1.2. 次のステップ

- SR-IOV Network Operator のインストール
- オプション: SR-IOV Network Operator の設定
- SR-IOV ネットワークデバイスの設定
- OpenShift Virtualization を使用する場合: 仮想マシンの SR-IOV ネットワークデバイスの設定
- SR-IOV ネットワーク割り当ての設定
- Pod の SR-IOV の追加ネットワークへの追加

# 12.2. SR-IOV NETWORK OPERATOR のインストール

Single Root I/O Virtualization (SR-IOV) ネットワーク Operator をクラスターにインストールし、SR-IOV ネットワークデバイスとネットワークの割り当てを管理できます。

# 12.2.1. SR-IOV Network Operator のインストール

クラスター管理者は、OpenShift Container Platform CLI または Web コンソールを使用して SR-IOV Network Operator をインストールできます。

## 12.2.1.1. CLI: SR-IOV Network Operator のインストール

クラスター管理者は、CLIを使用して Operator をインストールできます。

## 前提条件

- SR-IOV に対応するハードウェアを持つノードでベアメタルハードウェアにインストールされ たクラスター。
- OpenShift CLI (**oc**) をインストールしている。
- cluster-admin 権限を持つアカウント。

## 手順

1. **openshift-sriov-network-operator** namespace を作成するには、以下のコマンドを入力しま す。

\$ cat << EOF| oc create -f apiVersion: v1
kind: Namespace
metadata:
 name: openshift-sriov-network-operator
EOF</pre>

2. OperatorGroup CR を作成するには、以下のコマンドを実行します。

\$ cat << EOF  oc create -f -
apiVersion: operators.coreos.com/v1
kind: OperatorGroup
metadata:
name: sriov-network-operators
namespace: openshift-sriov-network-operator
spec:
targetNamespaces:
<ul> <li>openshift-sriov-network-operator</li> </ul>
EOF

- 3. SR-IOV Network Operator にサブスクライブします。
  - a. 以下のコマンドを実行して OpenShift Container Platform のメジャーおよびマイナーバー ジョンを取得します。これは、次の手順の **channel** の値に必要です。

\$ OC\_VERSION=\$(oc version -o yaml | grep openshiftVersion | \
grep -o '[0-9]\*[.][0-9]\*' | head -1)

b. SR-IOV Network Operator の Subscription CR を作成するには、以下のコマンドを入力しま す。

\$ cat << EOF| oc create -f apiVersion: operators.coreos.com/v1alpha1
kind: Subscription
metadata:
 name: sriov-network-operator-subscription
 namespace: openshift-sriov-network-operator
spec:
 channel: "\${OC\_VERSION}"
 name: sriov-network-operator
 source: redhat-operators
 sourceNamespace: openshift-marketplace
EOF</pre>

4. Operator がインストールされていることを確認するには、以下のコマンドを入力します。

\$ oc get csv -n openshift-sriov-network-operator \ -o custom-columns=Name:.metadata.name,Phase:.status.phase

#### 出力例

Name Phase sriov-network-operator.4.4.0-202006160135 Succeeded

## 12.2.1.2. Web コンソール: SR-IOV Network Operator のインストール

クラスター管理者は、Web コンソールを使用して Operator をインストールできます。



#### 注記

CLIを使用して Operator グループを作成する必要があります。

#### 前提条件

- SR-IOV に対応するハードウェアを持つノードでベアメタルハードウェアにインストールされ たクラスター。
- OpenShift CLI (**oc**) をインストールしている。
- cluster-admin 権限を持つアカウント。

#### 手順

- 1. SR-IOV Network Operator の namespace を作成します。
  - a. OpenShift Container Platform Web コンソールで、Administration → Namespaces をク リックします。

- b. Create Namespace をクリックします。
- c. Name フィールドに openshift-sriov-network-operator を入力し、Create をクリックしま す。
- 2. SR-IOV Network Operator をインストールします。
  - a. OpenShift Container Platform Web コンソールで、**Operators → OperatorHub** をクリック します。
  - b. 利用可能な Operator の一覧から SR-IOV Network Operator を選択してから Install をク リックします。
  - c. Install Operator ページの A specific namespace on the clusterの下で、openshift-sriovnetwork-operator を選択します。
  - d. Install をクリックします。
- 3. SR-IOV Network Operator が正常にインストールされていることを確認します。
  - a. Operators → Installed Operators ページに移動します。
  - b. Status が InstallSucceeded の状態で、SR-IOV Network Operator が openshift-sriovnetwork-operator プロジェクトに一覧表示されていることを確認します。



#### 注記

インストール時に、 Operator は Failed ステータスを表示する可能性があり ます。インストールが後に InstallSucceeded メッセージを出して正常に実 行される場合は、Failed メッセージを無視できます。

Operator がインストール済みとして表示されない場合に、さらにトラブルシューティング を実行します。

- Operator Subscriptions および Install Plans タブで、Status の下の失敗またはエラーの有無を確認します。
- Workloads → Pods ページに移動し、openshift-sriov-network-operator プロジェクト で Pod のログを確認します。

12.2.2. 次のステップ

オプション: SR-IOV Network Operator の設定

# 12.3. SR-IOV NETWORK OPERATOR の設定

Single Root I/O Virtualization (SR-IOV) ネットワーク Operator は、クラスターで SR-IOV ネットワー クデバイスおよびネットワーク割り当てを管理します。

#### 12.3.1. SR-IOV Network Operator の設定



# 重要

通常、SR-IOV Network Operator 設定を変更する必要はありません。デフォルト設定 は、ほとんどのユースケースで推奨されます。Operator のデフォルト動作がユースケー スと互換性がない場合にのみ、関連する設定を変更する手順を実行します。

SR-IOV Network Operator は **SriovOperatorConfig.sriovnetwork.openshift.io** CustomResourceDefinition リソースを追加します。Operator は、**openshift-sriov-network-operator** namespace に **default** という名前の SriovOperatorConfig カスタムリソース (CR) を自動的に作成しま す。



# 注記

**default** CR には、クラスターの SR-IOV Network Operator 設定が含まれます。Operator 設定を変更するには、この CR を変更する必要があります。

SriovOperatorConfig オブジェクトは、Operator を設定するための複数のフィールドを提供します。

- **enableInjector** を使用すると、プロジェクト管理者は Network Resources Injector デーモン セットを有効または無効にすることができます。
- enableOperatorWebhook を使用すると、プロジェクト管理者は Operator Admission Controller webhook デーモンセットを有効または無効にすることができます。
- configDaemonNodeSelector を使用すると、プロジェクト管理者は選択したノードで SR-IOV Network Config Daemon をスケジュールできます。

## 12.3.1.1. Network Resources Injector について

Network Resources Injector は Kubernetes Dynamic Admission Controller アプリケーションです。これ は、以下の機能を提供します。

- SR-IOV リソース名を SR-IOV ネットワーク割り当て定義アノテーションに従って追加するための、Pod 仕様でのリソース要求および制限の変更。
- Pod のアノテーションおよびラベルを /etc/podnetinfo パスの下にあるファイルとして公開するための、Downward API ボリュームでの Pod 仕様の変更。

デフォルトで、Network Resources Injector は SR-IOV Operator によって有効にされ、すべてのコント ロールプレーンノード (別名マスターノード) でデーモンセットとして実行されます。以下は、3 つのコ ントロールプレーンノードを持つクラスターで実行される Network Resources Injector Pod の例です。

\$ oc get pods -n openshift-sriov-network-operator

#### 出力例

NAME	READY	STA	TUS	RES	START	S AGE
network-resources-injector-5c	z5p	1/1	Runn	ing	0	10m
network-resources-injector-dw	/qpx	1/1	Runr	ning	0	10m
network-resources-injector-lkt	z5	1/1	Runnir	ng (	)	10m

#### 12.3.1.2. SR-IOV Operator Admission Controller Webhook について

SR-IOV Operator Admission Controller Webbook は Kubernetes Dynamic Admission Controller アプリ ケーションです。これは、以下の機能を提供します。

- 作成時または更新時の SriovNetworkNodePolicy CRの検証
- CRの作成または更新時の priority および deviceType フィールドのデフォルト値の設定による SriovNetworkNodePolicy CRの変更

デフォルトで、SR-IOV Operator Admission Controller Webhook は Operator によって有効にされ、すべてのコントロールプレーンノードでデーモンセットとして実行されます。以下は、3 つのコントロールプレーンノードを持つクラスターで実行される Operator Admission Controller Webhook Pod の例です。

\$ oc get pods -n openshift-sriov-network-operator

#### 出力例

NAME	READY STATUS RESTARTS AG	ΞE
operator-webhook-9jkw6	1/1 Running 0 16m	
operator-webhook-kbr5p	1/1 Running 0 16m	
operator-webhook-rpfrl	1/1 Running 0 16m	

#### 12.3.1.3. カスタムノードセレクターについて

SR-IOV Network Config デーモンは、クラスターノード上の SR-IOV ネットワークデバイスを検出し、 設定します。デフォルトで、これはクラスター内のすべての **worker** ノードにデプロイされます。ノー ドラベルを使用して、SR-IOV Network Config デーモンが実行するノードを指定できます。

#### 12.3.1.4. Network Resources Injector の無効化または有効化

デフォルトで有効にされている Network Resources Injector を無効にするか、または有効にするには、 以下の手順を実行します。

#### 前提条件

- OpenShift CLI (oc) をインストールしている。
- cluster-admin 権限を持つユーザーとしてログインしている。
- SR-IOV Operator がインストールされていること。

#### 手順

 enableInjector フィールドを設定します。<value> を false に置き換えて機能を無効にする か、または true に置き換えて機能を有効にします。

\$ oc patch sriovoperatorconfig default \
 --type=merge -n openshift-sriov-network-operator \
 --patch '{ "spec": { "enableInjector": <value> } }'

#### 12.3.1.5. SR-IOV Operator Admission Controller Webhook の無効化または有効化

デフォルトで有効にされている なっている受付コントローラー Webhook を無効にするか、または有効 にするには、以下の手順を実行します。

## 前提条件

- OpenShift CLI (**oc**) をインストールしている。
- cluster-admin 権限を持つユーザーとしてログインしている。
- SR-IOV Operator がインストールされていること。

## 手順

 enableOperatorWebhook フィールドを設定します。<value> を false に置き換えて機能を無 効するか、true に置き換えて機能を有効にします。

\$ oc patch sriovoperatorconfig default --type=merge \
 -n openshift-sriov-network-operator \
 --patch '{ "spec": { "enableOperatorWebhook": <value> } }'

## 12.3.1.6. SRIOV Network Config Daemon のカスタム NodeSelector の設定

SR-IOV Network Config デーモンは、クラスターノード上の SR-IOV ネットワークデバイスを検出し、 設定します。デフォルトで、これはクラスター内のすべての **worker** ノードにデプロイされます。ノー ドラベルを使用して、SR-IOV Network Config デーモンが実行するノードを指定できます。

SR-IOV Network Config デーモンがデプロイされるノードを指定するには、以下の手順を実行します。

# 重要

**configDaemonNodeSelector** フィールドを更新する際に、SR-IOV Network Config デー モンがそれぞれの選択されたノードに再作成されます。デーモンが再作成されている 間、クラスターのユーザーは新規の SR-IOV Network ノードポリシーを適用したり、新 規の SR-IOV Pod を作成したりできません。

## 手順

• Operator のノードセレクターを更新するには、以下のコマンドを入力します。

```
$ oc patch sriovoperatorconfig default --type=json \
    -n openshift-sriov-network-operator \
    --patch '[{
        "op": "replace",
        "path": "/spec/configDaemonNodeSelector",
        "value": {<node-label>}
    }]'
```

以下の例のように、<node-label> を適用するラベルに置き換えます: "node-role.kubernetes.io/worker": ""

12.3.2. 次のステップ

• SR-IOV ネットワークデバイスの設定

# 12.4. SR-IOV ネットワークデバイスの設定

クラスターで Single Root I/O Virtualization (SR-IOV) デバイスを設定できます。

12.4.1. SR-IOV ネットワークノード設定オブジェクト

**SriovNetworkNodePolicy** オブジェクトを定義することで、ノードの SR-IOV ネットワークデバイス設定を指定します。オブジェクトは **sriovnetwork.openshift.io** API グループの一部です。

以下の YAML は SriovNetworkNodePolicy オブジェクトについて説明しています。



4 設定されたノードを選択するノードセレクター。選択したノード上の SR-IOV ネットワークデバイ スのみが設定されます。SR-IOV Container Network Interface (CNI) プラグインおよびデバイスプ ラグインは、選択したノードにのみデプロイされます。

5 オプション: 0 から 99 までの整数値。数値が小さいほど優先度が高くなります。したがって、10 は 99 よりも優先度が高くなります。デフォルト値は 99 です。

6 オプション: 仮想機能 (VF) の最大転送単位 (MTU)。MTU の最大値は NIC モデルによって異なります。

SR-IOV 物理ネットワークデバイス用に作成する仮想機能 (VF) の数。Intel Network Interface Card (NIC) の場合、VF の数はデバイスがサポートする VF の合計よりも大きくすることはできません。Mellanox NIC の場合、VF の数は 128 よりも大きくすることはできません。

- nicSelector マッピングは、Operator が設定するデバイスを選択します。すべてのパラメーターの 8 値を指定する必要はありません。意図せずにデバイスを選択しないように、ネットワークデバイス

オプション: SR-IOV ネットワークデバイスのベンダー 16 進コード。許可される値は 8086 および 9 15b3 のみになります。

オプション: SR-IOV ネットワークデバイスのデバイス 16 進コード。許可される値は 10 158b、1015、および 1017 のみになります。



デバイスの PF 用の1つ以上の PCI バスアドレスの配列。以下の形式でアドレスを指定します: 12 0000:02:00.1

オプション: 仮想機能 (VF) のドライバータイプ。許可される値は netdevice および vfio-pci のみ 13 です。デフォルト値は netdevice です。



## 注記

Mellanox カードをベアメタルノードの Data Plane Development Kit (DPDK) モード で機能させるには、netdevice ドライバータイプを使用し、isRdma を true に設定 します。

オプション: Remote Direct Memory Access (RDMA) モードを有効にするかどうか。デフォルト値 は false です。



#### 注記

isRDMA パラメーターが true に設定される場合、引き続き RDMA 対応の VF を通 常のネットワークデバイスとして使用できます。デバイスはどちらのモードでも使 用できます。

オプション: VF のリンクタイプ。eth または ib のいずれかの値を指定できます。eth はイーサネッ 15 トで、ib は InfiniBand です。明示的に設定されていない場合、デフォルト値は eth で す。linkType が ib に設定されている場合、SR-IOV Network Operator Webhook によって isRdma は true に設定されます。linkType が ib に設定されている場合、deviceType は vfio-pci に設定できません。

#### 12.4.1.1. SR-IOV ネットワークノードの設定例

以下の例では、IBデバイスの設定を説明します。

#### IBデバイスの設定例

```
apiVersion: sriovnetwork.openshift.io/v1
kind: SriovNetworkNodePolicy
metadata:
 name: policy-ib-net-1
 namespace: openshift-sriov-network-operator
spec:
 resourceName: ibnic1
 nodeSelector:
  feature.node.kubernetes.io/network-sriov.capable: "true"
```

numVfs: 4 nicSelector: vendor: "15b3" deviceID: "101b" rootDevices: - "0000:19:00.0" linkType: ib isRdma: true

#### 12.4.1.2. SR-IOV デバイスの仮想機能 (VF) パーティション設定

Virtual Function (VF) を同じ物理機能 (PF) から複数のリソースプールに分割する必要がある場合があり ます。たとえば、VF の一部をデフォルトドライバーで読み込み、残りの VF を vfio-pci ドライバーで 読み込む必要がある場合などです。このようなデプロイメントでは、SriovNetworkNodePolicy カスタ ムリソース (CR) の pfNames セレクターは、以下の形式を使用してプールの VF の範囲を指定するため に使用できます: <pfname>#<first\_vf>

たとえば、以下の YAML は、VF が **2** から **7** まである **netpf0** という名前のインターフェイスのセレク ターを示します。

pfNames: ["netpf0#2-7"]

- netpf0 は PF インターフェイス名です。
- 2は、範囲に含まれる最初の VF インデックス (0 ベース) です。
- 7は、範囲に含まれる最後の VF インデックス (0 ベース) です。

以下の要件を満たす場合、異なるポリシー CR を使用して同じ PF から VF を選択できます。

- numVfs の値は、同じ PF を選択するポリシーで同一である必要があります。
- VF インデックスは、0から <numVfs>-1 の範囲にある必要があります。たとえば、numVfs が 8 に設定されているポリシーがある場合、<first\_vf>の値は0よりも小さくすることはできず、
   <last\_vf> は7よりも大きくすることはできません。
- 異なるポリシーの VF の範囲は重複しないようにしてください。
- <first\_vf>は <last\_vf> よりも大きくすることはできません。

以下の例は、SR-IOV デバイスの NIC パーティション設定を示しています。

ポリシー policy-net-1 は、デフォルトの VF ドライバーと共に PF netpf0 の VF 0 が含まれるリソース プール net-1 を定義します。ポリシー policy-net-1-dpdk は、vfio VF ドライバーと共に PF netpf0 の VF 8 から 15 までが含まれるリソースプール net-1-dpdk を定義します。

#### ポリシー policy-net-1:

apiVersion: sriovnetwork.openshift.io/v1 kind: SriovNetworkNodePolicy metadata: name: policy-net-1 namespace: openshift-sriov-network-operator spec: resourceName: net1 nodeSelector: feature.node.kubernetes.io/network-sriov.capable: "true" numVfs: 16 nicSelector: pfNames: ["netpf0#0-0"] deviceType: netdevice

ポリシー policy-net-1-dpdk:

```
apiVersion: sriovnetwork.openshift.io/v1
kind: SriovNetworkNodePolicy
metadata:
name: policy-net-1-dpdk
namespace: openshift-sriov-network-operator
spec:
resourceName: net1dpdk
nodeSelector:
feature.node.kubernetes.io/network-sriov.capable: "true"
numVfs: 16
nicSelector:
pfNames: ["netpf0#8-15"]
deviceType: vfio-pci
```

# 12.4.2. SR-IOV ネットワークデバイスの設定

SR-IOV Network Operator は **SriovNetworkNodePolicy.sriovnetwork.openshift.io** CustomResourceDefinition を OpenShift Container Platform に追加します。SR-IOV ネットワークデバ イスは、SriovNetworkNodePolicy カスタムリソース (CR) を作成して設定できます。

# 注記

**SriovNetworkNodePolicy** オブジェクトで指定された設定を適用する際に、SR-IOV Operator はノードをドレイン (解放) する可能性があり、場合によってはノードの再起動 を行う場合があります。

設定の変更が適用されるまでに数分かかる場合があります。

#### 前提条件

- OpenShift CLI (oc) がインストールされている。
- cluster-admin ロールを持つユーザーとしてクラスターにアクセスできる。
- SR-IOV Network Operator がインストールされている。
- ドレイン (解放) されたノードからエビクトされたワークロードを処理するために、クラスター 内に利用可能な十分なノードがあること。
- SR-IOV ネットワークデバイス設定についてコントロールプレーンノードを選択していないこと。

## 手順

1. **SriovNetworkNodePolicy** オブジェクトを作成してから、YAML を **<name>-sriov-nodenetwork.yaml** ファイルに保存します。**<name>** をこの設定の名前に置き換えます。

- オプション: SR-IOV 対応のクラスターノードにまだラベルが付いていない場合 は、SriovNetworkNodePolicy.Spec.NodeSelector でラベルを付けます。ノードのラベル付け について、詳しくはノードのラベルを更新する方法についてを参照してください。
- 2. SriovNetworkNodePolicy オブジェクトを作成します。

\$ oc create -f <name>-sriov-node-network.yaml

ここで、<name>はこの設定の名前を指定します。

設定の更新が適用された後に、**sriov-network-operator** namespace のすべての Pod が **Running** ステータスに移行します。

3. SR-IOV ネットワークデバイスが設定されていることを確認するには、以下のコマンドを実行 します。<node\_name> を、設定したばかりの SR-IOV ネットワークデバイスを持つノードの 名前に置き換えます。

\$ oc get sriovnetworknodestates -n openshift-sriov-network-operator <node\_name> -o jsonpath='{.status.syncStatus}'

#### 関連情報

• ノードでラベルを更新する方法について

#### 12.4.3. SR-IOV 設定のトラブルシューティング

SR-IOV ネットワークデバイスの設定の手順を実行した後に、以下のセクションではエラー状態の一部 に対応します。

ノードの状態を表示するには、以下のコマンドを実行します。

\$ oc get sriovnetworknodestates -n openshift-sriov-network-operator <node\_name>

ここで、<node\_name>はSR-IOVネットワークデバイスを持つノードの名前を指定します。

#### エラー出力: Cannot allocate memory

"lastSyncError": "write /sys/bus/pci/devices/0000:3b:00.1/sriov\_numvfs: cannot allocate memory"

ノードがメモリーを割り当てることができないことを示す場合は、以下の項目を確認します。

- ノードの BIOS でグローバル SR-IOV 設定が有効になっていることを確認します。
- ノードの BIOS で VT-d が有効であることを確認します。

12.4.4. 次のステップ

● SR-IOV ネットワーク割り当ての設定

# 12.5. SR-IOV イーサネットネットワーク割り当ての設定

クラスター内の Single Root I/O Virtualization (SR-IOV) デバイスのイーサネットネットワーク割り当てを設定できます。

12.5.1. イーサネットデバイス設定オブジェクト

イーサネットネットワークデバイスは、SriovNetwork オブジェクトを定義して設定できます。

以下の YAML は SriovNetwork オブジェクトについて説明しています。



- オブジェクトの名前。SR-IOV Network Operator は、同じ名前を持つ NetworkAttachmentDefinition オブジェクトを作成します。
- 🤦 SR-IOV Network Operator がインストールされている namespace を指定します。
- 3 この追加ネットワークの SR-IOV ハードウェアを定義する SriovNetworkNodePolicy オブジェクトの spec.resourceName パラメーターの値。
- A SriovNetwork オブジェクトのターゲット namespace。ターゲット namespace の Pod のみを追加ネットワークに割り当てることができます。
- 5 オプション: 追加ネットワークの仮想 LAN (VLAN) ID。整数値は 0 から 4095 である必要がありま す。デフォルト値は 0 です。
- 6 オプション: VF の spoof チェックモード。許可される値は、文字列の "**on**" および "**off**" です。



#### 重要

指定する値を引用符で囲む必要があります。そうしないと、オブジェクトは SR-IOV ネットワーク Operator によって拒否されます。



- YAML ブロックスケーラーとしての IPAM CNI プラグインの設定オブジェクトプラグインは、割り 当て定義についての IP アドレスの割り当てを管理します。
- 8 オプション: Virtual Function (VF) のリンク状態。許可される値は、**enable、disable、**および **auto** です。
- 9 オプション: VF の最大伝送レート (Mbps)。



オプション: VF の最小伝送レート (Mbps)。この値は、最大伝送レート以下である必要があります。



#### 注記

Intel NIC は **minTxRate** パラメーターをサポートしません。詳細は、BZ#1772847 を参照してください。

11 オプション: VF の IEEE 802.1p 優先度レベル。デフォルト値は **0** です。

17 オプション: VF の信頼モード。許可される値は、文字列の "on" および "off" です。



#### 重要

指定する値を引用符で囲む必要があります。囲まないと、SR-IOV Network Operator はオブジェクトを拒否します。

オプション: この追加ネットワークに設定する機能。IP アドレスのサポートを有効にするには、"{ "ips": true }" を指定できます。または、MAC アドレスのサポートを有効にするには "{ "mac": true }" を指定します。

#### 12.5.1.1. 追加ネットワークの IP アドレス割り当ての設定

IPAM (IP アドレス管理) Container Network Interface (CNI) プラグインは、他の CNI プラグインの IP ア ドレスを提供します。

以下の IP アドレスの割り当てタイプを使用できます。

- 静的割り当て。
- DHCP サーバーを使用した動的割り当て。指定する DHCP サーバーは、追加のネットワークか ら到達可能である必要があります。
- Whereabouts IPAM CNI プラグインを使用した動的割り当て。

#### 12.5.1.1.1. 静的 IP アドレス割り当ての設定

以下の表は、静的 IP アドレスの割り当ての設定について説明しています。

#### 表12.2 ipam 静的設定オブジェクト

フィールド	タイプ	説明
type	string	IPAM のアドレスタイプ。値 <b>static</b> が必要です。
addresses	array	仮想インターフェイスに割り当てる IP アドレスを指定するオブ ジェクトの配列。IPv4 と IPv6 の IP アドレスの両方がサポート されます。
routes	array	Pod 内で設定するルートを指定するオブジェクトの配列です。

フィールド	タイプ	説明
dns	array	オプション: DNS の設定を指定するオブジェクトの配列です。

addressesの配列には、以下のフィールドのあるオブジェクトが必要です。

## 表12.3 ipam.addresses[] 配列

フィールド	タイプ	説明
address	string	指定する IP アドレスおよびネットワーク接頭辞。たとえ ば、10.10.21.10/24 を指定すると、追加のネットワークに IP アドレスの 10.10.21.10 が割り当てられ、ネットマスクは 255.255.255.0 になります。
gateway	string	egress ネットワークトラフィックをルーティングするデフォル トのゲートウェイ。

# 表12.4 ipam.routes[] 配列

フィールド	タイプ	説明
dst	string	CIDR 形式の IP アドレス範囲 ( <b>192.168.17.0/24</b> 、またはデフォ ルトルートの <b>0.0.0.0/0</b> )。
gw	string	ネットワークトラフィックがルーティングされるゲートウェ イ。

# 表12.5 ipam.dns オブジェクト

フィールド	タイプ	説明
nameservers	array	DNS クエリーの送信先となる1つ以上の IP アドレスの配列。
domain	array	ホスト名に追加するデフォルトのドメイン。たとえば、ドメイ ンが <b>example.com</b> に設定されている場合、 <b>example-host</b> の DNS ルックアップクエリーは <b>example-host.example.com</b> として書き換えられます。
search	array	DNS ルックアップのクエリー時に非修飾ホスト名に追加される ドメイン名の配列 (例: <b>example-host</b> )。

# 静的 IP アドレス割り当ての設定例

```
{
"ipam": {
"type": "static",
"addresses": [
```

```
{
"address": "191.168.1.7/24"
}
]
}
```

## 12.5.1.1.2. 動的 IP アドレス (DHCP) 割り当ての設定

以下の JSON は、DHCP を使用した動的 IP アドレスの割り当ての設定について説明しています。



## DHCP リースの更新

Pod は、作成時に元の DHCP リースを取得します。リースは、クラスターで実行している最小限の DHCP サーバーデプロイメントで定期的に更新する必要があります。

SR-IOV ネットワーク Operator は DHCP サーバーデプロイメントを作成しません。 Cluster Network Operator は最小限の DHCP サーバーデプロイメントを作成します。

DHCP サーバーのデプロイメントをトリガーするには、以下の例にあるように Cluster Network Operator 設定を編集して shim ネットワーク割り当てを作成する必要があります。

## shim ネットワーク割り当ての定義例

apiVersion: operator.openshift.io/v1 kind: Network metadata: name: cluster spec: additionalNetworks: - name: dhcp-shim namespace: default type: Raw rawCNIConfig: |-{ "name": "dhcp-shim", "cniVersion": "0.3.1", "type": "bridge", "ipam": { "type": "dhcp" } # ...

## 表12.6 ipam DHCP 設定オブジェクト

フィールド	タイプ	説明
type	string	IPAM のアドレスタイプ。値 <b>dhcp</b> が必要です。

## 動的 IP アドレス (DHCP) 割り当ての設定例

```
{
"ipam": {
"type": "dhcp"
}
}
```

#### 12.5.1.1.3. Whereabouts を使用した動的 IP アドレス割り当ての設定

Whereabouts CNI プラグインにより、DHCP サーバーを使用せずに IP アドレスを追加のネットワーク に動的に割り当てることができます。

以下の表は、Whereaboutsを使用した動的 IP アドレス割り当ての設定について説明しています。

#### 表12.7 ipam whereabouts 設定オブジェクト

フィールド	タイプ	説明
type	string	IPAM のアドレスタイプ。値 <b>whereabouts</b> が必要です。
range	string	IP アドレスと範囲を CIDR 表記。IP アドレスは、この範囲内の アドレスから割り当てられます。
exclude	array	オプション: CIDR 表記の IP アドレスと範囲 (0 個以上) の一覧。 除外されたアドレス範囲内の IP アドレスは割り当てられませ ん。

## Whereabouts を使用する動的 IP アドレス割り当ての設定例

```
{
    "ipam": {
    "type": "whereabouts",
    "range": "192.0.2.192/27",
    "exclude": [
        "192.0.2.192/30",
        "192.0.2.196/32"
    ]
    }
}
```

12.5.2. SR-IOV の追加ネットワークの設定

**SriovNetwork** オブジェクト を作成して、SR-IOV ハードウェアを使用する追加のネットワークを設定 できます。**SriovNetwork** オブジェクトの作成時に、SR-IOV Operator は **NetworkAttachmentDefinition** オブジェクトを自動的に作成します。



#### 注記

**SriovNetwork** オブジェクトが **running** 状態の Pod に割り当てられている場合、これを 変更したり、削除したりしないでください。

前提条件

- OpenShift CLI (oc) をインストールしている。
- cluster-admin 権限を持つユーザーとしてログインしている。

#### 手順

 SriovNetwork オブジェクトを作成してから、YAML を <name>.yaml ファイルに保存しま す。<name> はこの追加ネットワークの名前になります。オブジェクト仕様は以下の例のよう になります。

```
apiVersion: sriovnetwork.openshift.io/v1
kind: SriovNetwork
metadata:
   name: attach1
   namespace: openshift-sriov-network-operator
spec:
   resourceName: net1
   networkNamespace: project2
   ipam: |-
    {
        "type": "host-local",
        "subnet": "10.56.217.0/24",
        "rangeStart": "10.56.217.171",
        "rangeEnd": "10.56.217.181",
        "gateway": "10.56.217.1"
    }
```

2. オブジェクトを作成するには、以下のコマンドを入力します。

\$ oc create -f <name>.yaml

ここで、<name>は追加ネットワークの名前を指定します。

 オプション:以下のコマンドを実行して、直前の手順で作成した SriovNetwork オブジェクトに 関連付けられた NetworkAttachmentDefinition オブジェクトが存在することを確認するには、 以下のコマンドを入力します。<namespace> を SriovNetwork オブジェクトで指定した networkNamespace に置き換えます。



#### 12.5.3. 次のステップ

Pod の SR-IOV の追加ネットワークへの追加

#### 12.5.4. 関連情報

SR-IOV ネットワークデバイスの設定

# 12.6. SR-IOV INFINIBAND ネットワーク割り当ての設定

クラスター内の Single Root I/O Virtualization (SR-IOV) デバイスの InfiniBand (IB) ネットワーク割り当 てを設定できます。

# 12.6.1. InfiniBand デバイス設定オブジェクト

SriovIBNetwork オブジェクトを定義することで、InfiniBand (IB) ネットワークデバイスを設定できます。

以下の YAML は、SriovIBNetwork オブジェクトについて説明しています。



- オブジェクトの名前。SR-IOV Network Operator は、同じ名前を持つ NetworkAttachmentDefinition オブジェクトを作成します。
- 2 SR-IOV Operator がインストールされている namespace。
- 3 この追加ネットワークの SR-IOV ハードウェアを定義する SriovNetworkNodePolicy オブジェクトの spec.resourceName パラメーターの値。
- 4 **SriovIBNetwork** オブジェクトのターゲット namespace。ターゲット namespace の Pod のみを ネットワークデバイスに割り当てることができます。
- 5 オプション: YAML ブロックスケーラーとしての IPAM CNI プラグインの設定オブジェクト。プラ グインは、割り当て定義についての IP アドレスの割り当てを管理します。
- 6 オプション: Virtual Function (VF) のリンク状態。許可される値は、**enable、disable、**および **auto** です。
- オプション: このネットワークに設定する機能。"{ "ips": true }" を指定して IP アドレスのサポートを有効にするか、"{ "infinibandGUID": true }" を指定して IB Global Unique Identifier (GUID) サポートを有効にします。

#### 12.6.1.1. 追加ネットワークの IP アドレス割り当ての設定

IPAM (IP アドレス管理) Container Network Interface (CNI) プラグインは、他の CNI プラグインの IP ア ドレスを提供します。

以下の IP アドレスの割り当てタイプを使用できます。

- 静的割り当て。
- DHCP サーバーを使用した動的割り当て。指定する DHCP サーバーは、追加のネットワークから到達可能である必要があります。
- Whereabouts IPAM CNI プラグインを使用した動的割り当て。

#### 12.6.1.1.1. 静的 IP アドレス割り当ての設定

以下の表は、静的 IP アドレスの割り当ての設定について説明しています。

# 表12.8 ipam 静的設定オブジェクト

フィールド	タイプ	説明
type	string	IPAM のアドレスタイプ。値 <b>static</b> が必要です。
addresses	array	仮想インターフェイスに割り当てる IP アドレスを指定するオブ ジェクトの配列。IPv4 と IPv6 の IP アドレスの両方がサポート されます。
routes	array	Pod 内で設定するルートを指定するオブジェクトの配列です。
dns	array	オプション: DNS の設定を指定するオブジェクトの配列です。

addressesの配列には、以下のフィールドのあるオブジェクトが必要です。

## 表12.9 ipam.addresses[] 配列

フィールド	タイプ	説明
address	string	指定する IP アドレスおよびネットワーク接頭辞。たとえ ば、10.10.21.10/24 を指定すると、追加のネットワークに IP アドレスの 10.10.21.10 が割り当てられ、ネットマスクは 255.255.255.0 になります。
gateway	string	egress ネットワークトラフィックをルーティングするデフォル トのゲートウェイ。

# 表12.10 ipam.routes[] 配列

フィールド	タイプ	説明
dst	string	CIDR 形式の IP アドレス範囲 ( <b>192.168.17.0/24</b> 、またはデフォ ルトルートの <b>0.0.0.0/0</b> )。
gw	string	ネットワークトラフィックがルーティングされるゲートウェ イ。

# 表12.11 ipam.dns オブジェクト

フィールド	タイプ	
nameservers	array	DNS クエリーの送信先となる1つ以上の IP アドレスの配列。

フィールド	タイプ	説明
domain	array	ホスト名に追加するデフォルトのドメイン。たとえば、ドメイ ンが <b>example.com</b> に設定されている場合、 <b>example-host</b> の DNS ルックアップクエリーは <b>example-host.example.com</b> として書き換えられます。
search	array	DNS ルックアップのクエリー時に非修飾ホスト名に追加される ドメイン名の配列 (例: <b>example-host</b> )。

## 静的 IP アドレス割り当ての設定例



## 12.6.1.1.2. 動的 IP アドレス (DHCP) 割り当ての設定

以下の JSON は、DHCP を使用した動的 IP アドレスの割り当ての設定について説明しています。

## DHCP リースの更新

Pod は、作成時に元の DHCP リースを取得します。リースは、クラスターで実行してい る最小限の DHCP サーバーデプロイメントで定期的に更新する必要があります。

DHCP サーバーのデプロイメントをトリガーするには、以下の例にあるように Cluster Network Operator 設定を編集して shim ネットワーク割り当てを作成する必要があります。

#### shim ネットワーク割り当ての定義例

apiVersion: operator.openshift.io/v1 kind: Network metadata: name: cluster spec: additionalNetworks: - name: dhcp-shim namespace: default type: Raw rawCNIConfig: |-{ "name": "dhcp-shim", "cniVersion": "0.3.1", "type": "bridge", "ipam": { "type": "dhcp" } } # ...

表12.12 ipam DHCP 設定オブジェクト

フィールド	タイプ	説明
type	string	IPAM のアドレスタイプ。値 <b>dhcp</b> が必要です。

### 動的 IP アドレス (DHCP) 割り当ての設定例

```
{
"ipam": {
"type": "dhcp"
}
}
```

#### 12.6.1.1.3. Whereabouts を使用した動的 IP アドレス割り当ての設定

Whereabouts CNI プラグインにより、DHCP サーバーを使用せずに IP アドレスを追加のネットワーク に動的に割り当てることができます。

以下の表は、Whereabouts を使用した動的 IP アドレス割り当ての設定について説明しています。

表12.13 ipam whereabouts 設定オブジェクト

フィールド	タイプ	説明
type	string	IPAM のアドレスタイプ。値 <b>whereabouts</b> が必要です。
range	string	IP アドレスと範囲を CIDR 表記。IP アドレスは、この範囲内の アドレスから割り当てられます。
exclude	array	オプション: CIDR 表記の IP アドレスと範囲 (0 個以上) の一覧。 除外されたアドレス範囲内の IP アドレスは割り当てられませ ん。

## Whereabouts を使用する動的 IP アドレス割り当ての設定例

ł "ipam": { "type": "whereabouts", "range": "192.0.2.192/27", "exclude": [ "192.0.2.192/30", "192.0.2.196/32" 1 } }

## 12.6.2. SR-IOV の追加ネットワークの設定

**SriovIBNetwork** オブジェクトを作成して、SR-IOV ハードウェアを使用する追加のネットワークを設 定できます。**SriovIBNetwork** オブジェクトの作成時に、SR-IOV Operator は **NetworkAttachmentDefinition** オブジェクトを自動的に作成します。



#### 注記

SriovIBNetwork オブジェクトが、running 状態の Pod に割り当てられている場合、これを変更したり、削除したりしないでください。

#### 前提条件

- OpenShift CLI (**oc**) をインストールしている。
- cluster-admin 権限を持つユーザーとしてログインしている。

#### 手順

 SriovIBNetwork CR を作成してから、YAML を <name>.yaml ファイルに保存しま す。<name> は、この追加ネットワークの名前になります。オブジェクト仕様は以下の例のようになります。

apiVersion: sriovnetwork.openshift.io/v1 kind: SriovIBNetwork metadata: name: attach1 namespace: openshift-sriov-network-operator

```
spec:
    resourceName: net1
    networkNamespace: project2
    ipam: |-
    {
        "type": "host-local",
        "subnet": "10.56.217.0/24",
        "rangeStart": "10.56.217.171",
        "rangeEnd": "10.56.217.181",
        "gateway": "10.56.217.1"
    }
```

2. オブジェクトを作成するには、以下のコマンドを入力します。

```
$ oc create -f <name>.yaml
```

- ここで、<name>は追加ネットワークの名前を指定します。
- オプション:以下のコマンドを実行して、直前の手順で作成した SriovIBNetwork オブジェクト に関連付けられた NetworkAttachmentDefinition オブジェクトが存在することを確認しま す。<namespace> を SriovIBNetwork オブジェクトで指定した networkNamespace に置き換 えます。

\$ oc get net-attach-def -n <namespace>

#### 12.6.3. 次のステップ

● Pod の SR-IOV の追加ネットワークへの追加

## 12.6.4. 関連情報

• SR-IOV ネットワークデバイスの設定

# 12.7. POD の SR-IOV の追加ネットワークへの追加

Pod を既存の Single Root I/O Virtualization (SR-IOV) ネットワークに追加できます。

12.7.1. ネットワーク割り当てのランタイム設定

Pod を追加のネットワークに割り当てる場合、ランタイム設定を指定して Pod の特定のカスタマイズ を行うことができます。たとえば、特定の MAC ハードウェアアドレスを要求できます。

Pod 仕様にアノテーションを設定して、ランタイム設定を指定します。アノテーションキーは **k8s.v1.cni.cncf.io/networks** で、ランタイム設定を記述する JSON オブジェクトを受け入れます。

#### 12.7.1.1. イーサネットベースの SR-IOV 割り当てのランタイム設定

以下の JSON は、イーサネットベースの SR-IOV ネットワーク割り当て用のランタイム設定オプション を説明しています。

"mac": "<mac address>", 2 "ips": ["<cidr range>"] 3

SR-IOV ネットワーク割り当て定義 CR の名前。

- 2 オプション: SR-IOV ネットワーク割り当て定義 CR で定義されるリソースタイプから割り当てられる SR-IOV デバイスの MAC アドレス。この機能を使用するには、SriovNetwork オブジェクトで { "mac": true } も指定する必要があります。
- 3 オプション: SR-IOV ネットワーク割り当て定義 CR で定義されるリソースタイプから割り当てら れる SR-IOV デバイスの IP アドレス。IPv4 と IPv6 アドレスの両方がサポートされます。この機 能を使用するには、SriovNetwork オブジェクトで { "ips": true } も指定する必要があります。

## ランタイム設定の例

} ]

```
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
 name: sample-pod
 annotations:
  k8s.v1.cni.cncf.io/networks: |-
   ſ
     {
      "name": "net1",
      "mac": "20:04:0f:f1:88:01",
      "ips": ["192.168.10.1/24", "2001::1/64"]
     }
   1
spec:
 containers:
 - name: sample-container
  image: <image>
  imagePullPolicy: IfNotPresent
  command: ["sleep", "infinity"]
```

#### 12.7.1.2. InfiniBand ベースの SR-IOV 割り当てのランタイム設定

以下の JSON は、InfiniBand ベースの SR-IOV ネットワーク割り当て用のランタイム設定オプションを 説明しています。



3 SR-IOV ネットワーク割り当て定義 CR で定義されるリソースタイプから割り当てられる SR-IOV デバイスの IP アドレス。IPv4 と IPv6 アドレスの両方がサポートされます。この機能を使用する には、SriovIBNetwork オブジェクトで { "ips": true } も指定する必要があります。

## ランタイム設定の例

```
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
 name: sample-pod
 annotations:
  k8s.v1.cni.cncf.io/networks: |-
      "name": "ib1",
      "infiniband-guid": "c2:11:22:33:44:55:66:77",
      "ips": ["192.168.10.1/24", "2001::1/64"]
   1
spec:
 containers:
 - name: sample-container
  image: <image>
  imagePullPolicy: IfNotPresent
  command: ["sleep", "infinity"]
```

#### 12.7.2. Pod の追加ネットワークへの追加

Pod を追加のネットワークに追加できます。Pod は、デフォルトネットワークで通常のクラスター関連のネットワークトラフィックを継続的に送信します。

Pod が作成されると、追加のネットワークが割り当てられます。ただし、Pod がすでに存在する場合は、追加のネットワークをこれに割り当てることはできません。

Pod が追加ネットワークと同じ namespace にあること。

## 注記

SR-IOV Network Resource Injector は、Pod の最初のコンテナーに **resource** フィールド を自動的に追加します。

データプレーン開発キット (DPDK) モードでインテル製のネットワークインターフェイ スコントローラー (NIC) を使用している場合には、Pod 内の最初のコンテナーのみが NIC にアクセスできるように設定されています。SR-IOV 追加ネットワークは、Sriov Network Node Policy オブジェクトで device Type が vfio-pci に設定されてる場合は DPDK モードに設定されます。

この問題は、NIC にアクセスする必要のあるコンテナーが **Pod** オブジェクトで定義され た最初のコンテナーであることを確認するか、Network Resource Injector を無効にする ことで回避できます。詳細は、BZ#1990953 を参照してください。

前提条件

- OpenShift CLI (oc) をインストールしている。
- クラスターにログインする。
- SR-IOV Operator のインストール。
- Pod を割り当てる SriovNetwork オブジェクトまたは SriovIBNetwork オブジェクトのいずれ かを作成する。

#### 手順

- 1. アノテーションを **Pod** オブジェクトに追加します。以下のアノテーション形式のいずれかのみ を使用できます。
  - a. カスタマイズせずに追加ネットワークを割り当てるには、以下の形式でアノテーションを 追加します。<network> を、Pod に関連付ける追加ネットワークの名前に置き換えます。

metadata: annotations: k8s.v1.cni.cncf.io/networks: <network>[,<network>,...]

複数の追加ネットワークを指定するには、各ネットワークをコンマで区切ります。コ ンマの間にはスペースを入れないでください。同じ追加ネットワークを複数回指定し た場合、Pod は複数のネットワークインターフェイスをそのネットワークに割り当て ます。

b. カスタマイズして追加のネットワークを割り当てるには、以下の形式でアノテーションを 追加します。

metadata: annotations: k8s.v1.cni.cncf.io/networks: |-[ { "name": "<network>", "namespace": "<namespace>", 2 "default-route": ["<default-route>"] 3 } 1

NetworkAttachmentDefinition オブジェクトによって定義される追加のネットワーク の名前を指定します。



NetworkAttachmentDefinition オブジェクトが定義される namespace を指定しま す。



オプション: 192.168.17.1 などのデフォルトルートのオーバーライドを指定します。

2. Pod を作成するには、以下のコマンドを入力します。<**name>** を Pod の名前に置き換えます。

\$ oc create -f <name>.yaml

3. オプション: アノテーションが **Pod** CR に存在することを確認するには、 **<name>** を Pod の名 前に置き換えて、以下のコマンドを入力します。

```
$ oc get pod <name> -o yaml
```

以下の例では、example-pod Pod が追加ネットワークの net1 に割り当てられています。

```
$ oc get pod example-pod -o yaml
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
 annotations:
  k8s.v1.cni.cncf.io/networks: macvlan-bridge
  k8s.v1.cni.cncf.io/networks-status: |- 1
   [{
      "name": "openshift-sdn",
      "interface": "eth0",
      "ips": [
         "10.128.2.14"
      ],
      "default": true,
      "dns": {}
   },{
      "name": "macvlan-bridge",
      "interface": "net1",
      "ips": [
         "20.2.2.100"
      ],
      "mac": "22:2f:60:a5:f8:00",
      "dns": {}
   }]
 name: example-pod
 namespace: default
spec:
 ...
status:
 . . .
```

**k8s.v1.cni.cncf.io/networks-status** パラメーターは、オブジェクトの JSON 配列です。 各オブジェクトは、Pod に割り当てられる追加のネットワークのステータスについて説明 します。アノテーションの値はプレーンテキストの値として保存されます。

## 12.7.3. Non-Uniform Memory Access (NUMA) で配置された SR-IOV Pod の作成

NUMA で配置された SR-IOV Pod は、**restricted** または **single-numa-node** Topology Manager ポリ シーで同じ NUMA ノードから割り当てられる SR-IOV および CPU リソースを制限することによって作 成できます。

#### 前提条件

- OpenShift CLI (oc) がインストールされている。
- CPU マネージャーのポリシーを static に設定している。CPU マネージャーの詳細は、関連情報セクションを参照してください。

• Topology Manager ポリシーを **single-numa-node** に設定している。



# 注記

**single-numa-node** が要求を満たさない場合は、Topology Manager ポリシーを **restricted** にするように設定できます。

## 手順

 以下の SR-IOV Pod 仕様を作成してから、YAML を <name>-sriov-pod.yaml ファイルに保存 します。<name> をこの Pod の名前に置き換えます。 以下の例は、SR-IOV Pod 仕様を示しています。

<pre>apiVersion: v1 kind: Pod metadata: name: sample-pod annotations: k8s.v1.cni.cncf.io/networks: <name> 1 spec: containers: name: sample-container image: <image/> 2 command: ["sleep", "infinity"] resources: limits: memory: "1Gi" 3 cpu: "2" 4</name></pre>	
1 <name> を、SR-IOV ネットワーク割り当て定義 CR の名前に置き換えます。</name>	
2 <image/> を sample-pod イメージの名前に置き換えます。	
3 Guaranteed QoS を指定して SR-IOV Pod を作成するには、メモリー要求 に等しい リー制限 を設定します。	メモ
4 Guaranteed QoS を指定して SR-IOV Pod を作成するには、cpu 要求 に等しい cpu を設定します。	制限
2. 以下のコマンドを実行して SR-IOV Pod のサンプルを作成します。	
\$ oc create -f <filename> 1</filename>	
cfilename> を、先の手順で作成したファイルの名前に置き換えます。	

3. sample-pod が Guaranteed QoS を指定して設定されていることを確認します。

\$ oc describe pod sample-pod

4. sample-pod が排他的 CPU を指定して割り当てられていることを確認します。

\$ oc exec sample-pod -- cat /sys/fs/cgroup/cpuset/cpuset.cpus

5. **sample-pod** に割り当てられる SR-IOV デバイスと CPU が同じ NUMA ノード上にあることを 確認します。

\$ oc exec sample-pod -- cat /sys/fs/cgroup/cpuset/cpuset.cpus

#### 12.7.4. 関連情報

- SR-IOV イーサネットネットワーク割り当ての設定
- SR-IOV InfiniBand ネットワーク割り当ての設定
- CPU マネージャーの使用

# 12.8. 高パフォーマンスのマルチキャストの使用

Single Root I/O Virtualization (SR-IOV) ハードウェアネットワーク上でマルチキャストを使用できます。

#### 12.8.1. 高パフォーマンスのマルチキャスト

OpenShift SDN デフォルト Container Network Interface (CNI) ネットワークプロバイダーは、デフォル トネットワーク上の Pod 間のマルチキャストをサポートします。これは低帯域幅の調整またはサービ スの検出での使用に最も適しており、高帯域幅のアプリケーションには適していません。インターネッ トプロトコルテレビ (IPTV) やマルチポイントビデオ会議など、ストリーミングメディアなどのアプリ ケーションでは、Single Root I/O Virtualization (SR-IOV) ハードウェアを使用してネイティブに近いパ フォーマンスを提供できます。

マルチキャストに追加の SR-IOV インターフェイスを使用する場合:

- マルチキャストパッケージは、追加の SR-IOV インターフェイス経由で Pod によって送受信される必要があります。
- SR-IOV インターフェイスに接続する物理ネットワークは、OpenShift Container Platform で制 御されないマルチキャストルーティングとトポロジーを判別します。

#### 12.8.2. マルチキャストでの SR-IOV インターフェイスの設定

以下の手順では、サンプルのマルチキャスト用の SR-IOV インターフェイスを作成します。

#### 前提条件

- OpenShift CLI (oc) をインストールしている。
- cluster-admin ロールを持つユーザーとしてクラスターにログインする必要があります。

#### 手順

1. SriovNetworkNodePolicy オブジェクトを作成します。

```
apiVersion: sriovnetwork.openshift.io/v1
kind: SriovNetworkNodePolicy
metadata:
name: policy-example
namespace: openshift-sriov-network-operator
spec:
resourceName: example
nodeSelector:
feature.node.kubernetes.io/network-sriov.capable: "true"
numVfs: 4
nicSelector:
vendor: "8086"
pfNames: ['ens803f0']
rootDevices: ['0000:86:00.0']
```

2. SriovNetwork オブジェクトを作成します。

```
apiVersion: sriovnetwork.openshift.io/v1
kind: SriovNetwork
metadata:
 name: net-example
 namespace: openshift-sriov-network-operator
spec:
 networkNamespace: default
 ipam: | 🚹
  {
   "type": "host-local", 2
   "subnet": "10.56.217.0/24",
   "rangeStart": "10.56.217.171",
   "rangeEnd": "10.56.217.181",
   "routes": [
    {"dst": "224.0.0.0/5"},
    {"dst": "232.0.0.0/5"}
   ],
   "gateway": "10.56.217.1"
  }
 resourceName: example
```

- 12 DHCP を IPAM として設定する選択をした場合は、DHCP サーバー経由でデフォルトルート (224.0.0.0/5 および 232.0.0.0/5) をプロビジョニングするようにしてください。これにより、デフォルトのネットワークプロバイダーによって設定された静的なマルチキャストルートが上書きされます。
- 3. マルチキャストアプリケーションで Pod を作成します。

apiVersion: v1 kind: Pod metadata: name: testpmd namespace: default annotations: k8s.v1.cni.cncf.io/networks: nic1 spec: containers:  name: example image: rhel7:latest securityContext: capabilities: add: ["NET\_ADMIN"]
 command: [ "sleep", "infinity"]



# 12.9. DPDK および RDMA モードでの仮想機能 (VF) の使用

Single Root I/O Virtualization (SR-IOV) ネットワークハードウェアは、Data Plane Development Kit (DPDK) および Remote Direct Memory Access (RDMA) で利用できます。

# 12.9.1. DPDK および RDMA モードでの仮想機能 (VF) の使用例



## 重要

Data Plane Development Kit (DPDK) はテクノロジープレビュー機能です。テクノロジー プレビュー機能は Red Hat の実稼働環境でのサービスレベルアグリーメント (SLA) では サポートされていないため、Red Hat では実稼働環境での使用を推奨していません。 Red Hat は実稼働環境でこれらを使用することを推奨していません。テクノロジープレ ビューの機能は、最新の製品機能をいち早く提供して、開発段階で機能のテストを行い フィードバックを提供していただくことを目的としています。

Red Hat のテクノロジープレビュー機能のサポート範囲についての詳細 は、https://access.redhat.com/ja/support/offerings/techpreview/ を参照してください。



# 重要

Remote Direct Memory Access (RDMA) はテクノロジープレビュー機能です。テクノロ ジープレビュー機能は Red Hat の実稼働環境でのサービスレベルアグリーメント (SLA) ではサポートされていないため、Red Hat では実稼働環境での使用を推奨していませ ん。Red Hat は実稼働環境でこれらを使用することを推奨していません。テクノロジー プレビューの機能は、最新の製品機能をいち早く提供して、開発段階で機能のテストを 行いフィードバックを提供していただくことを目的としています。

Red Hat のテクノロジープレビュー機能のサポート範囲に関する詳細は、テクノロジー プレビュー機能のサポート範囲 を参照してください。

# 12.9.2. 前提条件

- OpenShift CLI (**oc**) をインストールしている。
- cluster-admin 権限を持つユーザーとしてログインしている。
- SR-IOV Network Operator がインストールされていること。

12.9.3. Intel NIC を使用した DPDK モードでの仮想機能 (VF) の使用例

# 手順

1. 以下の SriovNetworkNodePolicy オブジェクトを作成してから、YAML を intel-dpdk-nodepolicy.yaml ファイルに保存します。

```
apiVersion: sriovnetwork.openshift.io/v1
kind: SriovNetworkNodePolicy
metadata:
 name: intel-dpdk-node-policy
 namespace: openshift-sriov-network-operator
spec:
 resourceName: intelnics
 nodeSelector:
  feature.node.kubernetes.io/network-sriov.capable: "true"
 priority: <priority>
 numVfs: <num>
 nicSelector:
  vendor: "8086"
  deviceID: "158b"
  pfNames: ["<pf name>", ...]
  rootDevices: ["<pci_bus_id>", "..."]
 deviceType: vfio-pci
```

1

仮想機能 (VF) のドライバータイプを vfio-pci に指定します。

# 注記

SriovNetworkNodePolicy の各オプションに関する詳細は、SR-IOV ネットワー クデバイスの設定 セクションを参照してください。

SriovNetworkNodePolicy オブジェクトで指定された設定を適用する際に、SR-IOV Operator はノードをドレイン (解放) する可能性があり、場合によっては ノードの再起動を行う場合があります。設定の変更が適用されるまでに数分の時 間がかかる場合があります。エビクトされたワークロードを処理するために、ク ラスター内に利用可能なノードが十分にあることを前もって確認します。

設定の更新が適用された後に、**openshift-sriov-network-operator** namespace のすべての Pod が **Running** ステータスに変更されます。

2. 以下のコマンドを実行して SriovNetworkNodePolicy オブジェクトを作成します。

\$ oc create -f intel-dpdk-node-policy.yaml

3. 以下の **SriovNetwork** オブジェクトを作成してから、YAML を **intel-dpdk-network.yaml** ファ イルに保存します。

apiVersion: sriovnetwork.openshift.io/v1 kind: SriovNetwork metadata: name: intel-dpdk-network namespace: openshift-sriov-network-operator spec: networkNamespace: <target\_namespace>
ipam: "{}" **1** vlan: <vlan> resourceName: intelnics



IPAM CNI プラグインの空のオブジェクト "{}" を指定します。DPDK はユーザー空間モー ドで機能し、IP アドレスは必要ありません。

$\sim \sim \sim$	1
$\propto$	(
$\otimes$	
$\times \infty$	

### 注記

**SriovNetwork**の各オプションに関する詳細は、SR-IOVの追加ネットワークの 設定セクションを参照してください。

4. 以下のコマンドを実行して、SriovNetwork オブジェクトを作成します。



5. 以下の Pod 仕様を作成してから、YAML を intel-dpdk-pod.yaml ファイルに保存します。

apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
name: dpdk-app
namespace: <target_namespace> 1</target_namespace>
annotations:
k8s.v1.cni.cncf.io/networks: intel-dpdk-network
spec:
containers:
- name: testpmd
image: <dpdk_image> 2</dpdk_image>
securityContext:
runAsUser: 0
capabilities:
add: ["IPC_LOCK","SYS_RESOURCE","NET_RAW"] 3
volumeMounts:
- mountPath: /dev/hugepages 4
name: hugepage
resources:
limits:
openshift.io/intelnics: "1" 5
memory: "1Gi"
cpu: "4" 6
hugepages-1Gi: "4Gi" <b>7</b>
requests:
openshift.io/intelnics: "1"
memory: "1Gi"
cpu: "4"
hugepages-1Gi: "4Gi"
command: ["sleep", "infinity"]
volumes:
- name: nugepage
emptyDir:
medium. nugerages

SriovNetwork オブジェクトの intel-dpdk-network が作成される同じ target namespace 1 を指定します。Pod を異なる namespace に作成する場合、target namespace を Pod 仕 様および SriovNetowrk オブジェクトの両方で変更します。



アプリケーションとアプリケーションが使用する DPDK ライブラリーが含まれる DPDK イ メージを指定します。



hugepageの割り当て、システムリソースの割り当て、およびネットワークインターフェ イスアクセス用のコンテナー内のアプリケーションに必要な追加機能を指定します。



hugepage ボリュームを、/dev/hugepages の下にある DPDK Pod にマウントします。 hugepage ボリュームは、medium が Hugepages に指定されている emptyDir ボリューム タイプでサポートされます。



5 オプション: DPDK Pod に割り当てられる DPDK デバイスの数を指定します。このリソー ス要求および制限は、明示的に指定されていない場合、SR-IOV ネットワークリソースイ ンジェクターによって自動的に追加されます。SR-IOV ネットワークリソースインジェク ターは、SR-IOV Operator によって管理される受付コントローラーコンポーネントです。 これはデフォルトで有効にされており、デフォルト SriovOperatorConfig CR で enableInjector オプションを false に設定して無効にすることができます。



CPU の数を指定します。DPDK Pod には通常、kubelet から排他的 CPU を割り当てる必 要があります。これは、CPU マネージャーポリシーを static に設定し、Guaranteed QoS を持つ Pod を作成して実行されます。

hugepage サイズ hugepages-1Gi または hugepages-2Mi を指定し、DPDK Pod に割り 当てられる hugepage の量を指定します。2Mi および 1Gi hugepage を別々に設定しま す。1Gi huqepaqe を設定するには、カーネル引数をノードに追加する必要があります。 たとえば、カーネル引数 default hugepagesz=1GB、hugepagesz=1G および hugepages=16 を追加すると、16\*1Gi hugepage がシステムの起動時に割り当てられま す。

6. 以下のコマンドを実行して DPDK Pod を作成します。

\$ oc create -f intel-dpdk-pod.yaml

#### 12.9.4. Mellanox NIC を使用した DPDK モードでの仮想機能 (VF) の使用例

#### 手順

1. 以下の SriovNetworkNodePolicy オブジェクトを作成してから、YAML を mlx-dpdk-nodepolicy.yaml ファイルに保存します。

apiVersion: sriovnetwork.openshift.io/v1 kind: SriovNetworkNodePolicy metadata: name: mlx-dpdk-node-policy namespace: openshift-sriov-network-operator spec: resourceName: mlxnics nodeSelector: feature.node.kubernetes.io/network-sriov.capable: "true" priority: <priority> numVfs: <num>

nicSelector: vendor: "15b3" deviceID: "1015" 1 pfNames: ["<pf\_name>", ...] rootDevices: ["<pci\_bus\_id>", "..."] deviceType: netdevice 2 isRdma: true 3



SR-IOV ネットワークデバイスのデバイス 16 進コードを指定します。Mellanox カードに 許可される値は **1015、1017** です。

2

Virtual Function (VF) のドライバータイプを**netdevice** に指定します。Mellanox SR-IOV VF は、**vfio-pci** デバイスタイプを使用せずに DPDK モードで機能します。VF デバイス は、コンテナー内のカーネルネットワークインターフェイスとして表示されます。



RDMA モードを有効にします。これは、DPDK モードで機能するために Mellanox カード で必要とされます。



#### 注記

SriovNetworkNodePolicy の各オプションに関する詳細は、SR-IOV ネットワー クデバイスの設定 セクションを参照してください。

SriovNetworkNodePolicy オブジェクトで指定された設定を適用する際に、SR-IOV Operator はノードをドレイン (解放) する可能性があり、場合によっては ノードの再起動を行う場合があります。設定の変更が適用されるまでに数分の時 間がかかる場合があります。エビクトされたワークロードを処理するために、ク ラスター内に利用可能なノードが十分にあることを前もって確認します。

設定の更新が適用された後に、**openshift-sriov-network-operator** namespace のすべての Pod が **Running** ステータスに変更されます。

2. 以下のコマンドを実行して SriovNetworkNodePolicy オブジェクトを作成します。

\$ oc create -f mlx-dpdk-node-policy.yaml

3. 以下の **SriovNetwork** オブジェクトを作成してから、YAML を **mlx-dpdk-network.yaml** ファ イルに保存します。

apiVersion: sriovnetwork.openshift.io/v1
kind: SriovNetwork
metadata:
name: mlx-dpdk-network
namespace: openshift-sriov-network-operator
spec:
networkNamespace: <target_namespace></target_namespace>
ipam:  - <b>1</b>
vlan: <vlan></vlan>
resourceName: mlxnics

IPAM CNI プラグインの設定オブジェクトを YAML ブロックスケーラーとして指定しま す。プラグインは、割り当て定義についての IP アドレスの割り当てを管理します。



注記

SriovNetwork の各オプションに関する詳細は、SR-IOV の追加ネットワークの 設定セクションを参照してください。

- 4. 以下のコマンドを実行して SriovNetworkNodePolicy オブジェクトを作成します。
  - \$ oc create -f mlx-dpdk-network.yaml
- 5. 以下の Pod 仕様を作成してから、YAML を mlx-dpdk-pod.yaml ファイルに保存します。

```
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
 name: dpdk-app
 namespace: <target_namespace> 1
 annotations:
  k8s.v1.cni.cncf.io/networks: mlx-dpdk-network
spec:
 containers:
 - name: testpmd
  image: <DPDK image> (2)
  securityContext:
   runAsUser: 0
   capabilities:
    add: ["IPC LOCK", "SYS RESOURCE", "NET RAW"] 3
  volumeMounts:
  - mountPath: /dev/hugepages 4
   name: hugepage
  resources:
   limits:
    openshift.io/mlxnics: "1" 5
    memory: "1Gi"
    cpu: "4" 6
    hugepages-1Gi: "4Gi" 7
   requests:
    openshift.io/mlxnics: "1"
    memory: "1Gi"
    cpu: "4"
    hugepages-1Gi: "4Gi"
  command: ["sleep", "infinity"]
 volumes:
 - name: hugepage
  emptyDir:
   medium: HugePages
 SriovNetwork オブジェクトの mlx-dpdk-network が作成される同じ target_namespace
 を指定します。Pod を異なる namespace に作成する場合、target namespace を Pod 仕
```

様および SriovNetowrk オブジェクトの両方で変更します。



アプリケーションとアプリケーションが使用する DPDK ライブラリーが含まれる DPDK イ メージを指定します。

**3** ł

hugepageの割り当て、システムリソースの割り当て、およびネットワークインターフェ



hugepage ボリュームを、/dev/hugepages の下にある DPDK Pod にマウントします。 hugepage ボリュームは、medium が **Hugepages** に指定されている emptyDir ボリューム

オプション: DPDK Pod に割り当てられる DPDK デバイスの数を指定します。このリソー ス要求および制限は、明示的に指定されていない場合、SR-IOV ネットワークリソースイ ンジェクターによって自動的に追加されます。SR-IOV ネットワークリソースインジェク ターは、SR-IOV Operator によって管理される受付コントローラーコンポーネントです。 これはデフォルトで有効にされており、デフォルト SriovOperatorConfig CR で enableInjector オプションを false に設定して無効にすることができます。



CPU の数を指定します。DPDK Pod には通常、kubelet から排他的 CPU を割り当てる必 要があります。これは、CPU マネージャーポリシーを static に設定し、Guaranteed QoS を持つ Pod を作成して実行されます。

hugepage サイズ hugepages-1Gi または hugepages-2Mi を指定し、DPDK Pod に割り 当てられる hugepage の量を指定します。2Mi および 1Gi hugepage を別々に設定しま す。1Gi hugepage を設定するには、カーネル引数をノードに追加する必要があります。

6. 以下のコマンドを実行して DPDK Pod を作成します。

\$ oc create -f mlx-dpdk-pod.yaml

#### 12.9.5. Mellanox NIC を使った RDMA モードでの仮想機能 (VF) の例

RoCE (RDMA over Converged Ethernet) は、OpenShift Container Platform で RDMA を使用する場合 に唯一サポートされているモードです。

#### 手順

1. 以下の SriovNetworkNodePolicy オブジェクトを作成してから、YAML を mlx-rdma-node**policy.yaml** ファイルに保存します。

apiVersion: sriovnetwork.openshift.io/v1 kind: SriovNetworkNodePolicy metadata: name: mlx-rdma-node-policy namespace: openshift-sriov-network-operator spec: resourceName: mlxnics nodeSelector: feature.node.kubernetes.io/network-sriov.capable: "true" priority: <priority> numVfs: <num> nicSelector: vendor: "15b3" deviceID: "1015" 1 pfNames: ["<pf name>", ...] rootDevices: ["<pci\_bus\_id>", "..."] deviceType: netdevice 2 isRdma: true 3

SR-IOV ネットワークデバイスのデバイス 16 進コードを指定します。Mellanox カードに 許可される値は 1015、1017 です。



Virtual Function (VF)のドライバータイプをnetdevice に指定します。

RDMA モードを有効にします。



注記

SriovNetworkNodePolicy の各オプションに関する詳細は、SR-IOV ネットワー クデバイスの設定 セクションを参照してください。

SriovNetworkNodePolicy オブジェクトで指定された設定を適用する際に、SR-IOV Operator はノードをドレイン (解放) する可能性があり、場合によっては ノードの再起動を行う場合があります。設定の変更が適用されるまでに数分の時 間がかかる場合があります。エビクトされたワークロードを処理するために、ク ラスター内に利用可能なノードが十分にあることを前もって確認します。

設定の更新が適用された後に、**openshift-sriov-network-operator** namespace のすべての Pod が **Running** ステータスに変更されます。

2. 以下のコマンドを実行して SriovNetworkNodePolicy オブジェクトを作成します。

\$ oc create -f mlx-rdma-node-policy.yaml

3. 以下の **SriovNetwork** オブジェクトを作成してから、YAML を **mlx-rdma-network.yaml** ファ イルに保存します。



vlan: <vlan> resourceName: mlxnics

1

IPAM CNI プラグインの設定オブジェクトを YAML ブロックスケーラーとして指定しま す。プラグインは、割り当て定義についての IP アドレスの割り当てを管理します。



#### 注記

**SriovNetwork**の各オプションに関する詳細は、SR-IOVの追加ネットワークの 設定セクションを参照してください。

4. 以下のコマンドを実行して SriovNetworkNodePolicy オブジェクトを作成します。

\$ oc create -f mlx-rdma-network.yaml

5. 以下の Pod 仕様を作成してから、YAML を mlx-rdma-pod.yaml ファイルに保存します。

apiVersion: v1 kind: Pod metadata: name: rdma-app namespace: <target\_namespace> 1 annotations: k8s.v1.cni.cncf.io/networks: mlx-rdma-network spec: containers: - name: testpmd image: <RDMA\_image> 2 securityContext: runAsUser: 0 capabilities: add: ["IPC LOCK", "SYS RESOURCE", "NET RAW"] 3 volumeMounts: - mountPath: /dev/hugepages 4 name: hugepage resources: limits: memory: "1Gi" cpu: "4" 5 hugepages-1Gi: "4Gi" 6 requests: memory: "1Gi" cpu: "4" hugepages-1Gi: "4Gi" command: ["sleep", "infinity"] volumes: - name: hugepage emptyDir: medium: HugePages



**SriovNetwork** オブジェクトの **mlx-rdma-network** が作成される同じ target\_namespace を指定します。Pod を異なる namespace に作成する場合、target\_namespace を Pod 仕様および SriovNetowrk オブジェクトの両方で変更します。

2

アプリケーションとアプリケーションが使用する RDMA ライブラリーが含まれる RDMA イメージを指定します。



hugepage の割り当て、システムリソースの割り当て、およびネットワークインターフェ イスアクセス用のコンテナー内のアプリケーションに必要な追加機能を指定します。



hugepage ボリュームを、/**dev/hugepages** の下にある RDMA Pod にマウントします。 hugepage ボリュームは、medium が **Hugepages** に指定されている emptyDir ボリューム タイプでサポートされます。



CPU の数を指定します。RDMA Pod には通常、kubelet から排他的 CPU を割り当てる必要があります。これは、CPU マネージャーポリシーを **static** に設定し、**Guaranteed** QoS を持つ Pod を作成して実行されます。



6. 以下のコマンドを実行して RDMA Pod を作成します。

\$ oc create -f mlx-rdma-pod.yaml

# 12.10. SR-IOV NETWORK OPERATOR のインストール

SR-IOV Network Operator をアンインストールするには、実行中の SR-IOV ワークロードをすべて削除 し、Operator をアンインストールして、Operator が使用した Webhook を削除する必要があります。

12.10.1. SR-IOV Network Operator のインストール

クラスター管理者は、SR-IOV Network Operator をアンインストールできます。

#### 前提条件

- cluster-admin パーミッションを持つアカウントを使用して OpenShift Container Platform クラスターにアクセスできる。
- SR-IOV Network Operator がインストールされている。

#### 手順

1. すべての SR-IOV カスタムリソース (CR) を削除します。

\$ oc delete sriovnetwork -n openshift-sriov-network-operator --all

\$ oc delete sriovnetworknodepolicy -n openshift-sriov-network-operator --all

\$ oc delete sriovibnetwork -n openshift-sriov-network-operator --all

- 2. クラスターからの Operator の削除セクションに記載された手順に従い、クラスターから SR-IOV Network Operator を削除します。
- 3. SR-IOV Network Operator のアンインストール後にクラスターに残っている SR-IOV カスタム リソース定義を削除します。

\$ oc delete crd sriovibnetworks.sriovnetwork.openshift.io

- \$ oc delete crd sriovnetworknodepolicies.sriovnetwork.openshift.io
- \$ oc delete crd sriovnetworknodestates.sriovnetwork.openshift.io
- \$ oc delete crd sriovnetworkpoolconfigs.sriovnetwork.openshift.io

\$ oc delete crd sriovnetworks.sriovnetwork.openshift.io

\$ oc delete crd sriovoperatorconfigs.sriovnetwork.openshift.io

4. SR-IOV Webhook を削除します。

\$ oc delete mutatingwebhookconfigurations network-resources-injector-config

\$ oc delete MutatingWebhookConfiguration sriov-operator-webhook-config

\$ oc delete ValidatingWebhookConfiguration sriov-operator-webhook-config

5. SR-IOV Network Operator の namespace を削除します。

\$ oc delete namespace openshift-sriov-network-operator

#### 関連情報

I

クラスターからの Operator の削除

# 第13章 OPENSHIFT SDN デフォルト CNI ネットワークプロバイ ダー

# 13.1. OPENSHIFT SDN デフォルト CNI ネットワークプロバイダーについて

OpenShift Container Platform は、Software Defined Networking (SDN) アプローチを使用して、クラ スターのネットワークを統合し、OpenShift Container Platform クラスターの Pod 間の通信を可能にし ます。OpenShift SDN により、このような Pod ネットワークが確立され、メンテナーンスされます。 OpenShift SDN は Open vSwitch (OVS) を使用してオーバーレイネットワークを設定します。

#### 13.1.1. OpenShift SDN ネットワーク分離モード

OpenShift SDN では以下のように、Pod ネットワークを設定するための SDN モードを 3 つ提供します。

- ネットワークポリシーモードは、プロジェクト管理者が NetworkPolicy オブジェクトを使用して独自の分離ポリシーを設定することを可能にします。ネットワークポリシーは、OpenShift Container Platform 4.6 のデフォルトモードです。
- マルチテナント モードは、Pod およびサービスのプロジェクトレベルの分離を可能にします。
   異なるプロジェクトの Pod は、別のプロジェクトの Pod およびサービスとパケットの送受信
   をすることができなくなります。プロジェクトの分離を無効にし、クラスター全体のすべての
   Pod およびサービスにネットワークトラフィックを送信したり、それらの Pod およびサービス
   からネットワークトラフィックを受信したりすることができます。
- サブネット モードは、すべての Pod が他のすべての Pod およびサービスと通信できる Pod ネットワークを提供します。ネットワークポリシーモードは、サブネットモードと同じ機能を 提供します。

#### 13.1.2. サポートされるデフォルトの CNI ネットワークプロバイダー機能マトリクス

OpenShift Container Platform は、OpenShift SDN と OVN-Kubernetes の 2 つのサポート対象のオプ ションをデフォルトの Container Network Interface (CNI) ネットワークプロバイダーに提供します。以 下の表は、両方のネットワークプロバイダーの現在の機能サポートをまとめたものです。

機能	OpenShift SDN	OVN-Kubernetes
Egress IP	サポート対象	サポート対象
Egress ファイアウォール <sup>[1]</sup>	サポート対象	サポート対象
Egress ルーター	サポート対象	サポート対象外
Kubernetes ネットワークポリシー	一部サポート対象 <sup>[2]</sup>	サポート対象
マルチキャスト	サポート対象	サポート対象

#### 表13.1 デフォルトの CNI ネットワークプロバイダー機能の比較

1. egress ファイアウォールは、OpenShift SDN では egress ネットワークポリシーとしても知ら れています。これはネットワークポリシーの egress とは異なります。 2. egress ルールおよび一部の ipBlock ルールをサポートしません。

# 13.2. プロジェクトの EGRESS IP の設定

クラスター管理者は、OpenShift SDN デフォルト Container Network Interface (CNI) ネットワークプロ バイダーが1つ以上の egress IP アドレスをプロジェクトに割り当てるように設定できます。

#### 13.2.1. プロジェクトの egress トラフィックについての egress IP アドレスの割り当て

プロジェクトの egress IP アドレスを設定することにより、指定されたプロジェクトからのすべての外 部送信接続が同じ固定ソース IP アドレスを共有します。外部リソースは、egress IP アドレスに基づい て特定のプロジェクトからのトラフィックを認識できます。プロジェクトに割り当てられる egress IP アドレスは、トラフィックを特定の宛先に送信するために使用される egress ルーターとは異なりま す。

egress IP アドレスは、ノードのプライマリーネットワークインターフェイスの追加 IP アドレスとして 実装され、ノードのプライマリー IP アドレスと同じサブネットにある必要があります。



#### 重要

egress IP アドレスは、**ifcfg-eth0** などのように Linux ネットワーク設定ファイルで設定 することはできません。

Amazon Web Services (AWS)、Google Cloud Platform (GCP)、および Azure の Egress IP は、OpenShift Container Platform バージョン 4.10 以降でのみサポートされます。

ー部の仮想マシンソリューションを使用する場合に、プライマリーネットワークイン ターフェイスで追加の IP アドレスを許可するには追加の設定が必要になる場合がありま す。

egress IP アドレスは、**NetNamespace** オブジェクトの **egressIPs** パラメーターを設定して namespace に割り当てることができます。egress IP がプロジェクトに関連付けられた後に、 OpenShift SDN は 2 つの方法で Egress IP をホストに割り当てることを可能にします。

- 自動的に割り当てる方法では、egress IP アドレス範囲はノードに割り当てられます。
- 手動で割り当てる方法では、1つ以上の egress IP アドレスの一覧がノードに割り当てられます。

egress IP アドレスを要求する namespace は、それらの egress IP アドレスをホストできるノードに一致し、egress IP アドレスはそれらのノードに割り当てられます。**egressIPs** パラメーターが **NetNamespace** オブジェクトに設定されるものの、ノードがその egress IP アドレスをホストしない場合、namespace からの egress トラフィックはドロップされます。

ノードの高可用性は自動的に実行されます。egress IP アドレスをホストするノードが到達不可能であり、egress IP アドレスをホストできるノードがある場合、egress IP アドレスは新規ノードに移行します。到達不可能なノードが再びオンラインに戻ると、ノード間で egress IP アドレスのバランスを図るために egress IP アドレスは自動的に移行します。



#### 重要

OpenShift SDN クラスターネットワークプロバイダーで egress IP アドレスを使用する 場合、以下の制限が適用されます。

- 手動で割り当てられた egress IP アドレスと、自動的に割り当てられた egress IP アドレスは同じノードで使用することができません。
- IP アドレス範囲から egress IP アドレスを手動で割り当てる場合、その範囲を自動の IP 割り当てで利用可能にすることはできません。
- OpenShift SDN egress IP アドレス実装を使用して、複数の namespace で egress IP アドレスを共有することはできません。複数の namespace 間で IP ア ドレスを共有する必要がある場合は、OVN-Kubernetes クラスターネットワーク プロバイダーの egress IP アドレスの実装により、複数の namespace で IP アド レスを共有できます。

# 注記

OpenShift SDN をマルチテナントモードで使用する場合、それらに関連付けられたプロ ジェクトによって別の namespace に参加している namespace と共に egress IP アドレ スを使用することはできません。たとえば、project1 および project2 に oc adm podnetwork join-projects --to=project1 project2 コマンドを実行して参加している場合、 どちらもプロジェクトも egress IP アドレスを使用できません。詳細は、BZ#1645577 を 参照してください。

### 13.2.1.1. 自動的に割り当てられた egress IP アドレスを使用する場合の考慮事項

egress IP アドレスの自動割り当て方法を使用する場合、以下の考慮事項が適用されます。

- 各ノードの HostSubnet リソースの egressCIDRs パラメーターを設定して、ノードでホスト できる egress IP アドレスの範囲を指定します。OpenShift Container Platform は、指定する IP アドレス範囲に基づいて HostSubnet リソースの egressIPs パラメーターを設定します。
- 自動割り当てモードを使用する場合、namespace ごとに単一の egress IP アドレスのみがサポートされます。

namespace の egress IP アドレスをホストするノードに到達できない場合、OpenShift Container Platform は互換性のある egress IP アドレス範囲を持つ別のノードに egress IP アドレスを再割り当て します。自動割り当て方法は、追加の IP アドレスをノードに関連付ける柔軟性のある環境にインス トールされたクラスターに最も適しています。

#### 13.2.1.2. 手動で割り当てられた egress IP アドレスを使用する場合の考慮事項

このアプローチは、パブリッククラウド環境など、追加の IP アドレスをノードに関連付ける際に制限 がある可能性があるクラスターに使用されます。

egress IP アドレスに手動割り当て方法を使用する場合、以下の考慮事項が適用されます。

- 各ノードの HostSubnet リソースの egressIPs パラメーターを設定して、ノードでホストできる IP アドレスを指定します。
- namespace ごとに複数の egress IP アドレスがサポートされます。

namespace に複数の egress IP アドレスがある場合、最初の egress IP アドレスをホストするノードに 到達できない場合、OpenShift Container Platform は最初の egress IP アドレスが再び到達可能になる まで、次に利用可能な egress IP アドレスの使用に自動的に切り替えます。

#### 13.2.2. namespace の自動的に割り当てられた egress IP アドレスの有効化

OpenShift Container Platform では、1つ以上のノードで特定の namespace の egress IP アドレスの自 動的な割り当てを有効にできます。

#### 前提条件

- cluster-admin ロールを持つユーザーとしてクラスターにアクセスできる。
- OpenShift CLI (**oc**) がインストールされている。

#### 手順

1. 以下の JSON を使用して、NetNamespace オブジェクトを egress IP アドレスで更新します。

```
<project_name> --type=merge -p \ 1
'{
    "egressIPs": [
    "<ip_address>" 2
  ]
}'
```

- 1
- プロジェクトのターゲットを指定します。
- 単一 egress IP アドレスを指定します。複数の IP アドレスの使用はサポートされません。

たとえば、**project1** を IP アドレスの 192.168.1.100 に、 **project2** を IP アドレスの 192.168.1.101 に割り当てるには、以下を実行します。

\$ oc patch netnamespace project1 --type=merge -p \
'{"egressIPs": ["192.168.1.100"]}'
\$ oc patch netnamespace project2 --type=merge -p \
'{"egressIPs": ["192.168.1.101"]}'



#### 注記

OpenShift SDN は **NetNamespace** オブジェクトを管理するため、既存の **NetNamespace** オブジェクトを変更することによってのみ変更を加えることが できます。新規 **NetNamespace** オブジェクトは作成しません。

 以下の JSON を使用して、各ホストの egressCIDRs パラメーターを設定して egress IP アドレ スをホストできるノードを示します。

\$ oc patch hostsubnet <node\_name> --type=merge -p \
'{
 "egressCIDRs": [
 "<ip\_address\_range\_1>", "<ip\_address\_range\_2>" 2
 ]
}'

1 ノードキ

2

ノード名を指定します。

CIDR 形式で1つ以上の IP アドレス範囲を指定します。

たとえば、**node1** および **node2** を、192.168.1.0 から 192.168.1.255 の範囲で egress IP アドレス をホストするように設定するには、以下を実行します。

\$ oc patch hostsubnet node1 --type=merge -p \
'{"egressCIDRs": ["192.168.1.0/24"]}'
\$ oc patch hostsubnet node2 --type=merge -p \
'{"egressCIDRs": ["192.168.1.0/24"]}'

OpenShift Container Platform はバランスを取りながら特定の egress IP アドレスを利用可能な ノードに自動的に割り当てます。この場合、egress IP アドレス 192.168.1.100 を **node1** に、 egress IP アドレス 192.168.1.101 を **node2** に割り当て、その逆も行います。

#### 13.2.3. namespace の手動で割り当てられた egress IP アドレスの設定

OpenShift Container Platform で、1つ以上の egress IP アドレスを namespace に関連付けることができます。

#### 前提条件

- cluster-admin ロールを持つユーザーとしてクラスターにアクセスできる。
- OpenShift CLI (**oc**) がインストールされている。

#### 手順

1. 以下の JSON オブジェクトを必要な IP アドレスで指定して、**NetNamespace** オブジェクトを 更新します。



プロジェクトのターゲットを指定します。

1つ以上の egress IP アドレスを指定します。egressIPs パラメーターは配列です。

たとえば、**project1** プロジェクトを **192.168.1.100** の IP アドレスに割り当てるには、以下を実 行します。

\$ oc patch netnamespace project1 --type=merge \ -p '{"egressIPs": ["192.168.1.100"]}'

egressIPs を異なるノードの2つ以上の IP アドレスに設定し、高可用性を確保することができ ます。複数の egress IP アドレスが設定される場合、Pod は egress の一覧にある最初の IP を使 用しますが、IP アドレスをホストするノードが失敗する場合、Pod は短時間の遅延の後に一覧 にある次の IP の使用に切り替えます。



#### 注記

OpenShift SDN は **NetNamespace** オブジェクトを管理するため、既存の **NetNamespace** オブジェクトを変更することによってのみ変更を加えることが できます。新規 **NetNamespace** オブジェクトは作成しません。

 egress IP をノードホストに手動で割り当てます。egressIPs パラメーターを、ノードホストの HostSubnet オブジェクトに設定します。以下の JSON を使用して、そのノードホストに割り 当てる必要のある任意の数の IP を含めることができます。

```
$ oc patch hostsubnet <node_name> --type=merge -p \
'{
    "egressIPs": [ 2
    "<ip_address_1>",
    "<ip_address_N>"
    ]
}'
```

1

ノードの名前を指定します。

1つ以上の egress IP アドレスを指定します。egressIPs フィールドは配列です。

たとえば、**node1** に Egress IP **192.168.1.100**、 **192.168.1.101**、および **192.168.1.102** が設定 されるように指定するには、以下を実行します。

\$ oc patch hostsubnet node1 --type=merge -p \ '{"egressIPs": ["192.168.1.100", "192.168.1.101", "192.168.1.102"]}'

直前の例では、**project1**のすべての egress トラフィックは、指定された egress IP をホストするノードにルーティングされてから、その IP アドレスに (NAT を使用して) 接続されます。

# 13.3. プロジェクトの EGRESS ファイアウォールの設定

クラスター管理者は、OpenShift Container Platform クラスター外に出るプロジェクトのプロジェクに ついて、egress トラフィックを制限する egress ファイアウォールを作成できます。

# 13.3.1. egress ファイアウォールのプロジェクトでの機能

クラスター管理者は、 egress ファイアウォール を使用して、一部またはすべての Pod がクラスター内 からアクセスできる外部ホストを制限できます。egress ファイアウォールポリシーは以下のシナリオを サポートします。

- Pod の接続を内部ホストに制限し、パブリックインターネットへの接続を開始できないように する。
- Pod の接続をパブリックインターネットに制限し、OpenShift Container Platform クラスター 外にある内部ホストへの接続を開始できないようにする。
- Pod は OpenShift Container Platform クラスター外の指定された内部サブネットまたはホスト にアクセスできません。

• Pod は特定の外部ホストにのみ接続することができます。

たとえば、指定された IP 範囲へのあるプロジェクトへのアクセスを許可する一方で、別のプロジェクトへの同じアクセスを拒否することができます。または、アプリケーション開発者の (Python) pip mirror からの更新を制限したり、更新を承認されたソースからの更新のみに強制的に制限したりすることができます。

EgressNetworkPolicy カスタムリソース (CR) オブジェクトを作成して egress ファイアウォールポリ シーを設定します。egress ファイアウォールは、以下のいずれかの基準を満たすネットワークトラ フィックと一致します。

- CIDR 形式の IP アドレス範囲。
- IP アドレスに解決する DNS 名

# 重要

egress ファイアウォールに 0.0.0.0/0 の拒否ルールが含まれる場合、OpenShift Container Platform API サーバーへのアクセスはブロックされます。Pod が OpenShift Container Platform API サーバーへのアクセスを継続できるようにするには、以下の例に あるように API サーバーが egress ファイアウォールルールでリッスンする IP アドレス 範囲を含める必要があります。

apiVersion: network.openshift.io/v1
kind: EgressivetworkPolicy
metadata:
name: default
namespace: <namespace> 1</namespace>
spec:
egress:
- to:
cidrSelector: <api_server_address_range> 2</api_server_address_range>
type: Allow
#
- to:
cidrSelector: 0.0.0/0 3
type: Deny
egress ファイアウォールの namespace。
OpenShift Container Platform API サーバーを含む IP

グローバル拒否ルールにより、OpenShift Container Platform API サーバーへのア クセスが阻止されます。

アドレス範囲。

API サーバーの IP アドレスを見つけるには、oc get ep kubernetes -n default を実行します。

詳細は、BZ#1988324を参照してください。

# 重要

警告



egress ファイアウォールを設定するには、ネットワークポリシーまたはマルチテナント モードのいずれかを使用するように OpenShift SDN を設定する必要があります。

ネットワークポリシーモードを使用している場合、egress ファイアウォールは namespace ごとに1つのポリシーとのみ互換性を持ち、グローバルプロジェクトなどの ネットワークを共有するプロジェクトでは機能しません。

egress ファイアウォールルールは、ルーターを通過するトラフィックには適用され ません。ルート CR オブジェクトを作成するパーミッションを持つユーザーは、禁 止されている宛先を参照するルートを作成することにより、egress ファイアウォー ルポリシールールをバイパスできます。

#### 13.3.1.1. egress ファイアウォールの制限

egress ファイアウォールには以下の制限があります。

- いずれのプロジェクトも複数の EgressNetworkPolicy オブジェクトを持つことができません。
- default プロジェクトは egress ファイアウォールを使用できません。
- マルチテナントモードで OpenShift SDN デフォルト Container Network Interface (CNI) ネット ワークプロバイダーを使用する場合、以下の制限が適用されます。
  - グローバルプロジェクトは egress ファイアウォールを使用できません。oc adm podnetwork make-projects-global コマンドを使用して、プロジェクトをグローバルにするこ とができます。
  - oc adm pod-network join-projects コマンドを使用してマージされるプロジェクトでは、 結合されたプロジェクトのいずれでも egress ファイアウォールを使用することはできません。

上記の制限のいずれかに違反すると、プロジェクトの egress ファイアウォールに障害が発生し、すべての外部ネットワークトラフィックがドロップされる可能性があります。

#### 13.3.1.2. eqress ポリシールールのマッチング順序

egress ファイアウォールポリシールールは、最初から最後へと定義された順序で評価されます。Pod からの egress 接続に一致する最初のルールが適用されます。この接続では、後続のルールは無視されます。

#### 13.3.1.3. DNS (Domain Name Server) 解決の仕組み

egress ファイアウォールポリシールールのいずれかで DNS 名を使用する場合、ドメイン名の適切な解決には、以下の制限が適用されます。

 ドメイン名の更新は、ローカルの非権威サーバーのドメインの TTL (time to live) 値に基づいて ポーリングされます。

- Pod は、必要に応じて同じローカルネームサーバーからドメインを解決する必要があります。 そうしない場合、egress ファイアウォールコントローラーと Pod によって認識されるドメインの IP アドレスが異なる可能性があります。ホスト名の IP アドレスが異なる場合、egress ファ イアウォールは一貫して実行されないことがあります。
- egress ファイアウォールコントローラーおよび Pod は同じローカルネームサーバーを非同期に ポーリングするため、Pod は egress コントローラーが実行する前に更新された IP アドレスを 取得する可能性があります。これにより、競合状態が生じます。この現時点の制限により、 EgressNetworkPolicy オブジェクトのドメイン名の使用は、IP アドレスの変更が頻繁に生じな いドメインの場合にのみ推奨されます。



#### 注記

egress ファイアウォールは、DNS 解決用に Pod が置かれるノードの外部インターフェ イスに Pod が常にアクセスできるようにします。

ドメイン名を egress ファイアウォールで使用し、DNS 解決がローカルノード上の DNS サーバーによって処理されない場合は、Pod でドメイン名を使用している場合には DNS サーバーの IP アドレスへのアクセスを許可する egress ファイアウォールを追加する必 要があります。

#### 13.3.2. EgressNetworkPolicy カスタムリソース (CR) オブジェクト

egress ファイアウォールのルールを1つ以上定義できます。ルールは、ルールが適用されるトラフィックを指定して Allow ルールまたは Deny ルールのいずれかになります。

以下の YAML は EgressNetworkPolicy CR オブジェクトについて説明しています。

#### EgressNetworkPolicy オブジェクト



egress ファイアウォールポリシーの名前。

2 以下のセクションで説明されているように、egress ネットワークポリシールールのコレクション。

#### 13.3.2.1. EgressNetworkPolicyルール

以下の YAML は egress ファイアウォールルールオブジェクトについて説明しています。**egress** スタン ザは、単一または複数のオブジェクトの配列を予想します。

Egress ポリシールールのスタンザ



cidrSelector: <cidr> 3 dnsName: <dns\_name> 4

ルールのタイプ。値には Allow または Deny のいずれかを指定する必要があります。

2 egress トラフィックのマッチングルールを記述するスタンザ。ルールの cidrSelector フィールド または dnsName フィールドのいずれかの値。同じルールで両方のフィールドを使用することはで きません。

3 CIDR 形式の IP アドレス範囲。

```
4 ドメイン名。
```

#### 13.3.2.2. EgressNetworkPolicy CR オブジェクトの例

以下の例では、複数の egress ファイアウォールポリシールールを定義します。



egress ファイアウォールポリシールールオブジェクトのコレクション。

#### 13.3.3. egress ファイアウォールポリシーオブジェクトの作成

クラスター管理者は、プロジェクトの egress ファイアウォールポリシーオブジェクトを作成できます。



#### 重要

プロジェクトに EgressNetworkPolicy オブジェクトがすでに定義されている場合、既存のポリシーを編集して egress ファイアウォールルールを変更する必要があります。

#### 前提条件

- OpenShift SDN デフォルト Container Network Interface (CNI) ネットワークプロバイダープラ グインを使用するクラスター。
- OpenShift CLI (oc) をインストールしている。

クラスター管理者としてクラスターにログインする必要があります。

#### 手順

- 1. ポリシールールを作成します。
  - a. <policy\_name>.yaml ファイルを作成します。この場合、<policy\_name> は egress ポリ シールールを記述します。
  - b. 作成したファイルで、egress ポリシーオブジェクトを定義します。
- 以下のコマンドを入力してポリシーオブジェクトを作成します。<policy\_name> をポリシーの 名前に、<project> をルールが適用されるプロジェクトに置き換えます。

\$ oc create -f <policy\_name>.yaml -n <project>

以下の例では、新規の EgressNetworkPolicy オブジェクトが **project1** という名前のプロジェクトに作成されます。

\$ oc create -f default.yaml -n project1

#### 出力例

egressnetworkpolicy.network.openshift.io/v1 created

3. オプション:後に変更できるように <policy\_name>.yaml ファイルを保存します。

# 13.4. プロジェクトの EGRESS ファイアウォールの編集

クラスター管理者は、既存の egress ファイアウォールのネットワークトラフィックルールを変更できます。

13.4.1. EgressNetworkPolicy オブジェクトの表示

クラスターで EgressNetworkPolicy オブジェクトを表示できます。

#### 前提条件

- OpenShift SDN デフォルト Container Network Interface (CNI) ネットワークプロバイダープラ グインを使用するクラスター。
- oc として知られる OpenShift コマンドラインインターフェイス (CLI) のインストール。
- クラスターにログインすること。

#### 手順

オプション: クラスターで定義された EgressNetworkPolicy オブジェクトの名前を表示するには、以下のコマンドを入力します。

\$ oc get egressnetworkpolicy --all-namespaces

2. ポリシーを検査するには、以下のコマンドを入力します。<policy\_name> を検査するポリシーの名前に置き換えます。

\$ oc describe egressnetworkpolicy <policy\_name>

出力例

Name: default Namespace: project1 Created: 20 minutes ago Labels: <none> Annotations: <none> Rule: Allow to 1.2.3.0/24 Rule: Allow to www.example.com Rule: Deny to 0.0.0.0/0

# 13.5. プロジェクトの EGRESS ファイアウォールの編集

クラスター管理者は、既存の egress ファイアウォールのネットワークトラフィックルールを変更できます。

#### 13.5.1. EgressNetworkPolicy オブジェクトの編集

クラスター管理者は、プロジェクトの egress ファイアウォールを更新できます。

#### 前提条件

- OpenShift SDN デフォルト Container Network Interface (CNI) ネットワークプロバイダープラ グインを使用するクラスター。
- OpenShift CLI (**oc**) をインストールしている。
- クラスター管理者としてクラスターにログインする必要があります。

#### 手順

1. プロジェクトの EgressNetworkPolicy オブジェクトの名前を検索します。**<project>**をプロジェクトの名前に置き換えます。

\$ oc get -n <project> egressnetworkpolicy

2. オプション: egress ネットワークファイアウォールの作成時に EgressNetworkPolicy オブジェクトのコピーを保存しなかった場合には、以下のコマンドを入力してコピーを作成します。

\$ oc get -n <project> egressnetworkpolicy <name> -o yaml > <filename>.yaml

<project> をプロジェクトの名前に置き換えます。<name> をオブジェクトの名前に置き換え ます。<filename> をファイルの名前に置き換え、YAML を保存します。

 ポリシールールに変更を加えたら、以下のコマンドを実行して EgressNetworkPolicy オブジェクトを置き換えます。
 filename> を、更新された EgressNetworkPolicy オブジェクトを含む ファイルの名前に置き換えます。 \$ oc replace -f <filename>.yaml

# 13.6. プロジェクトからの EGRESS ファイアウォールの削除

クラスター管理者は、プロジェクトから egress ファイアウォールを削除して、OpenShift Container Platform クラスター外に出るプロジェクトからネットワークトラフィックについてのすべての制限を削 除できます。

#### 13.6.1. EgressNetworkPolicy オブジェクトの削除

クラスター管理者は、プロジェクトから Egress ファイアウォールを削除できます。

#### 前提条件

- OpenShift SDN デフォルト Container Network Interface (CNI) ネットワークプロバイダープラ グインを使用するクラスター。
- OpenShift CLI (**oc**) をインストールしている。
- クラスター管理者としてクラスターにログインする必要があります。

#### 手順

1. プロジェクトの EgressNetworkPolicy オブジェクトの名前を検索します。**<project>**をプロジェクトの名前に置き換えます。

\$ oc get -n <project> egressnetworkpolicy

2. 以下のコマンドを入力し、EgressNetworkPolicy オブジェクトを削除します。**<project>**をプロジェクトの名前に、 **<name>**をオブジェクトの名前に置き換えます。

\$ oc delete -n <project> egressnetworkpolicy <name>

# 13.7. EGRESS ルーター POD の使用についての考慮事項

#### 13.7.1. Egress ルーター Pod について

OpenShift Container Platform egress ルーター Pod は、他の用途で使用されていないプライベートソー ス IP アドレスを使用して、指定されたリモートサーバーにトラフィックをリダイレクトします。これ により、特定の IP アドレスからのアクセスのみを許可するように設定されたサーバーにネットワーク トラフィックを送信できます。



#### 注記

egress ルーター Pod はすべての発信接続のために使用されることが意図されていません。多数の egress ルーター Pod を作成することで、ネットワークハードウェアの制限を引き上げられる可能性があります。たとえば、すべてのプロジェクトまたはアプリケーションに egress ルーター Pod を作成すると、ソフトウェアの MAC アドレスのフィルターに戻る前にネットワークインターフェイスが処理できるローカル MAC アドレス数の上限を超えてしまう可能性があります。



#### 重要

egress ルーターイメージには Amazon AWS, Azure Cloud またはレイヤー 2 操作をサポートしないその他のクラウドプラットフォームとの互換性がありません。 それらに macvlan トラフィックとの互換性がないためです。

#### 13.7.1.1. Egress ルーターモード

**リダイレクトモード**では、egress ルーター Pod は、トラフィックを独自の IP アドレスから1つ以上の 宛先 IP アドレスにリダイレクトするために iptables ルールをセットアップします。予約されたソース IP アドレスを使用する必要のあるクライアント Pod は、宛先 IP に直接接続するのでなく、egress ルー ターに接続するように変更される必要があります。

HTTP プロキシーモードでは、egress ルーター Pod はポート 8080 で HTTP プロキシーとして実行され ます。このモードは、HTTP または HTTPS ベースのサービスと通信するクライアントの場合にのみ機 能しますが、通常それらを機能させるのにクライアント Pod への多くの変更は不要です。環境変数を 設定することで、数多くのプログラムは HTTP プロキシーを使用するように指示されます。

**DNS プロキシーモード**では、egress ルーター Pod は、トラフィックを独自の IP アドレスから1つ以上 の宛先 IP アドレスに送信する TCP ベースのサービスの DNS プロキシーとして実行されます。予約さ れたソース IP アドレスを使用するには、クライアント Pod は、宛先 IP アドレスに直接接続するのでな く、egress ルーター Pod に接続するように変更される必要があります。この修正により、外部の宛先 でトラフィックが既知のソースから送信されているかのように処理されます。

リダイレクトモードは、HTTP および HTTPS 以外のすべてのサービスで機能します。HTTP および HTTPS サービスの場合は、HTTP プロキシーモードを使用します。IP アドレスまたはドメイン名を持 つ TCP ベースのサービスの場合は、DNS プロキシーモードを使用します。

#### 13.7.1.2. egress ルーター Pod の実装

egress ルーター Pod の設定は、初期化コンテナーで実行されます。このコンテナーは特権付きコンテ キストで実行され、macvlan インターフェイスを設定して **iptables** ルールを設定できます。初期化コン テナーが **iptables** ルールの設定を終了すると、終了します。次に、egress ルーター Pod はコンテナー を実行して egress ルーターのトラフィックを処理します。使用されるイメージは、egress ルーター モードによって異なります。

環境変数は、egress-router イメージが使用するアドレスを判別します。イメージは macvlan インター フェイスを、 **EGRESS\_SOURCE** をその IP アドレスとして使用し、**EGRESS\_GATEWAY** をゲート ウェイの IP アドレスとして使用するように設定します。

ネットワークアドレス変換 (NAT) ルールは、TCP ポートまたは UDP ポート上の Pod のクラスター IP アドレスへの接続が EGRESS\_DESTINATION 変数で指定される IP アドレスの同じポートにリダイレ クトされるように設定されます。

クラスター内の一部のノードのみが指定されたソース IP アドレスを要求でき、指定されたゲートウェ イを使用できる場合、受け入れ可能なノードを示す nodeName または nodeSelector を指定すること ができます。

#### 13.7.1.3. デプロイメントに関する考慮事項

egress ルーター Pod は追加の IP アドレスおよび MAC アドレスをノードのプライマリーネットワーク インターフェイスに追加します。その結果、ハイパーバイザーまたはクラウドプロバイダーを、追加の アドレスを許可するように設定する必要がある場合があります。

#### Red Hat OpenStack Platform (RHOSP)

OpenShift Container Platform を RHOSP でデプロイしている場合、OpenStack 環境で IP および MAC アドレスのホワイトリストを作成する必要があります。 これを行わないと、通信は失敗します。

\$ openstack port set --allowed-address \
 ip\_address=<ip\_address>,mac\_address=<mac\_address> <neutron\_port\_uuid>

#### Red Hat Virtualization (RHV)

RHV を使用している場合は、仮想インターフェイスカード (vNIC) に No Network Filter を選択する 必要があります。

#### VMware vSphere

VMware vSphere を使用している場合は、vSphere 標準スイッチのセキュリティー保護についての VMware ドキュメント を参照してください。vSphere Web クライアントからホストの仮想スイッチ を選択して、VMware vSphere デフォルト設定を表示し、変更します。

とくに、以下が有効にされていることを確認します。

- MAC アドレスの変更
- 偽装転送 (Forged Transit)
- 無作為別モード (Promiscuous Mode) 操作

#### 13.7.1.4. フェイルオーバー設定

ダウンタイムを回避するには、以下の例のように **Deployment** リソースで egress ルーター Pod をデプ ロイできます。サンプルのデプロイメント用に新規 **Service** オブジェクトを作成するには、**oc expose deployment/egress-demo-controller** コマンドを使用します。

```
apiVersion: v1
kind: Deployment
metadata:
name: egress-demo-controller
spec:
 replicas: 1 1
 selector:
  name: egress-router
 template:
  metadata:
   name: egress-router
   labels:
    name: egress-router
   annotations:
    pod.network.openshift.io/assign-macvlan: "true"
  spec: 2
   initContainers:
   containers:
    ...
 1つの Pod のみが指定される egress ソース IP アドレスを使用できるため、レプリカが1に設定さ
```

れていることを確認します。これは、単一コピーのルーターのみがノード実行されることを意味します。

egress ルーター Pod の **Pod** オブジェクトテンプレートを指定します。

#### 13.7.2. 関連情報

- リダイレクトモードでの egress ルーターのデプロイ
- HTTP プロキシーモードでの egress ルーターのデプロイ
- DNS プロキシーモードでの egress ルーターのデプロイ

### 13.8. リダイレクトモードでの EGRESS ルーター POD のデプロイ

クラスター管理者は、トラフィックを指定された宛先 IP アドレスにリダイレクトするように設定された egress ルーター Pod をデプロイできます。

#### 13.8.1. リダイレクトモードの egress ルーター Pod 仕様

**Pod** オブジェクトで egress ルーター Pod の設定を定義します。以下の YAML は、リダイレクトモード での egress ルーター Pod の設定のフィールドについて説明しています。

apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
name: egress-1
labels:
name: egress-1
annotations:
pod.network.openshift.io/assign-macvlan: "true" 1
spec:
initContainers:
- name: egress-router
image: registry.redhat.io/openshift4/ose-egress-router
securityContext:
privileged: true
env:
- name: EGRESS_SOURCE 2
value: <egress_router></egress_router>
- name: EGRESS_GATEWAY 3
value: <egress_gateway></egress_gateway>
- name: EGRESS_DESTINATION 4
value: <egress destination=""></egress>
- name: EGRESS_ROUTER_MODE
value: init
containers:
- name: egress-router-wait
image: registry.redhat.io/openshift4/ose-pod
このアノテーションは、OpenShift Container Platform に対して、プライマリーネットワークイン
ターフェイスコントローラー (NIC) に macvlan ネットワークインターフェイスを作成し、その
macylan インターフェイスを Pod ネットワークの namespace に移動するよう指示します。引用符

ターフェイスコントローラー (NIC) に macvlan ネットワークインターフェイスを作成し、その macvlan インターフェイスを Pod ネットワークの namespace に移動するよう指示します。引用符 を "true" 値の周囲に含める必要があります。OpenShift Container Platform が別の NIC インター フェイスに macvlan インターフェイスを作成するには、アノテーションの値をそのインターフェ イスの名前に設定します。たとえば、 eth1 を使用します。

2 ノードが置かれている物理ネットワークの IP アドレスは egress ルーター Pod で使用するために 予約されます。オプション: サブネットの長さ /24 接尾辞を組み込み、ローカルサブネットへの適

ノードで使用されるデフォルトゲートウェイと同じ値です。

4 トラフィックの送信先となる外部サーバー。この例では、Pod の接続は 203.0.113.25 にリダイレ クトされます。 ソース IP アドレスは 192.168.12.99 です。

#### egress ルーター Pod 仕様の例

apiVersion: v1 kind: Pod metadata: name: egress-multi labels: name: egress-multi annotations: pod.network.openshift.io/assign-macvlan: "true" spec: initContainers: - name: egress-router image: registry.redhat.io/openshift4/ose-egress-router securityContext: privileged: true env: - name: EGRESS SOURCE value: 192.168.12.99/24 - name: EGRESS GATEWAY value: 192.168.12.1 - name: EGRESS DESTINATION value: | 80 tcp 203.0.113.25 8080 tcp 203.0.113.26 80 8443 tcp 203.0.113.26 443 203.0.113.27 - name: EGRESS ROUTER MODE value: init containers: - name: egress-router-wait image: registry.redhat.io/openshift4/ose-pod

#### 13.8.2. egress 宛先設定形式

egress ルーター Pod がリダイレクトモードでデプロイされる場合、以下のいずれかの形式を使用して リダイレクトルールを指定できます。

- <port> <protocol> <ip\_address>: 指定される <port> への着信接続が指定される
   <ip\_address> の同じポートにリダイレクトされます。<protocol> は tcp または udp のいずれかになります。
- <port> <protocol> <ip\_address> <remote\_port>: 接続が <ip\_address> の別の
   <remote\_port> にリダイレクトされるのを除き、上記と同じになります。

 <ip\_address>: 最後の行が単一 IP アドレスである場合、それ以外のボートの接続はその IP ア ドレスの対応するポートにリダイレクトされます。フォールバック IP アドレスがない場合、他 のポートでの接続は拒否されます。

以下の例では、複数のルールが定義されます。

- 最初の行はローカルポート 80 から 203.0.113.25 のポート 80 にトラフィックをリダイレクトします。
- 2番目と3番目の行では、ローカルポート 8080 および 8443 を、203.0.113.26 のリモートポート 80 および 443 にリダイレクトします。
- 最後の行は、先のルールで指定されていないポートのトラフィックに一致します。

#### 設定例

80 tcp 203.0.113.25 8080 tcp 203.0.113.26 80 8443 tcp 203.0.113.26 443 203.0.113.27

#### 13.8.3. リダイレクトモードでの egress ルーター Pod のデプロイ

**リダイレクトモード**では、egress ルーター Pod は、トラフィックを独自の IP アドレスから1つ以上の 宛先 IP アドレスにリダイレクトするために iptables ルールをセットアップします。予約されたソース IP アドレスを使用する必要のあるクライアント Pod は、宛先 IP に直接接続するのでなく、egress ルー ターに接続するように変更される必要があります。

#### 前提条件

- OpenShift CLI (oc) をインストールしている。
- cluster-admin 権限を持つユーザーとしてログインしている。

#### 手順

- 1. egress ルーター Pod の作成
- 他の Pod が egress ルーター Pod の IP アドレスを見つられるようにするには、以下の例のよう に、egress ルーター Pod を参照するサービスを作成します。

apiVersion: v1 kind: Service metadata: name: egress-1 spec: ports: - name: http port: 80 - name: https port: 443 type: ClusterIP selector: name: egress-1 Pod がこのサービスに接続できるようになります。これらの接続は、予約された egress IP ア ドレスを使用して外部サーバーの対応するポートにリダイレクトされます。

#### 13.8.4. 関連情報

ConfigMap を使用した egress ルーターの宛先マッピングの設定

# 13.9. HTTP プロキシーモードでの EGRESS ルーター POD のデプロイ

クラスター管理者は、トラフィックを指定された HTTP および HTTPS ベースのサービスにプロキシー するように設定された egress ルーター Pod をデプロイできます。

#### 13.9.1. HTTP モードの egress ルーター Pod 仕様

**Pod** オブジェクトで egress ルーター Pod の設定を定義します。以下の YAML は、HTTP モードでの egress ルーター Pod の設定のフィールドについて説明しています。

```
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
 name: egress-1
labels:
 name: egress-1
 annotations:
  pod.network.openshift.io/assign-macvlan: "true"
spec:
initContainers:
 - name: egress-router
 image: registry.redhat.io/openshift4/ose-egress-router
  securityContext:
  privileged: true
  env:
  - name: EGRESS SOURCE 2
  value: <egress-router>
  - name: EGRESS_GATEWAY 3
   value: <egress-gateway>
  - name: EGRESS ROUTER MODE
   value: http-proxy
 containers:
 - name: egress-router-pod
  image: registry.redhat.io/openshift4/ose-egress-http-proxy
 env:
  - name: EGRESS_HTTP_PROXY_DESTINATION 4
  value: |-
    ...
  ...
 このアノテーションは、OpenShift Container Platform に対して、プライマリーネットワークイン
 ターフェイスコントローラー (NIC) に macvlan ネットワークインターフェイスを作成し、その
 macvlan インターフェイスを Pod ネットワークの namespace に移動するよう指示します。引用符
 を "true" 値の周囲に含める必要があります。OpenShift Container Platform が別の NIC インター
```

フェイスに macvlan インターフェイスを作成するには、アノテーションの値をそのインターフェ

イスの名前に設定します。たとえば、eth1を使用します。

- 2 ノードが置かれている物理ネットワークの IP アドレスは egress ルーター Pod で使用するために 予約されます。オプション: サブネットの長さ /24 接尾辞を組み込み、ローカルサブネットへの適
- ノードで使用されるデフォルトゲートウェイと同じ値です。
- プロキシーの設定方法を指定する文字列または YAML の複数行文字列です。これは、init コンテ ナーの他の環境変数ではなく、HTTP プロキシーコンテナーの環境変数として指定されることに注 意してください。

#### 13.9.2. egress 宛先設定形式

egress ルーター Pod が HTTP プロキシーモードでデプロイされる場合、以下の形式のいずれかを使用 してリダイレクトルールを指定できます。これはすべてのリモート宛先への接続を許可することを意味 します。 設定の各行には、許可または拒否する接続の1つのグループを指定します。

- IP アドレス (例: 192.168.1.1) は該当する IP アドレスへの接続を許可します。
- CIDR 範囲 (例: 192.168.1.0/24)は CIDR 範囲への接続を許可します。
- ホスト名 (例: www.example.com) は該当ホストへのプロキシーを許可します。
- \*.が前に付けられているドメイン名 (例: \*.example.com) は該当ドメインおよびそのサブドメインのすべてへのプロキシーを許可します。
- 先の一致 (match) 式のいずれかの後に来る!は接続を拒否します。
- 最後の行が\*の場合、明示的に拒否されていないすべてのものが許可されます。それ以外の場合、許可されないすべてのものが拒否されます。

\*を使用してすべてのリモート宛先への接続を許可することもできます。

#### 設定例

!\*.example.com !192.168.1.0/24 192.168.2.1

#### 13.9.3. HTTP プロキシーモードでの egress ルーター Pod のデプロイ

HTTP プロキシーモードでは、egress ルーター Pod はポート 8080 で HTTP プロキシーとして実行され ます。このモードは、HTTP または HTTPS ベースのサービスと通信するクライアントの場合にのみ機 能しますが、通常それらを機能させるのにクライアント Pod への多くの変更は不要です。環境変数を 設定することで、数多くのプログラムは HTTP プロキシーを使用するように指示されます。

#### 前提条件

- OpenShift CLI (oc) をインストールしている。
- cluster-admin 権限を持つユーザーとしてログインしている。

#### 手順

1. egress ルーター Pod の作成

2. 他の Pod が egress ルーター Pod の IP アドレスを見つられるようにするには、以下の例のよう に、egress ルーター Pod を参照するサービスを作成します。

apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
name: egress-1
spec:
ports:
<ul> <li>name: http-proxy</li> </ul>
port: 8080 🚺
type: ClusterIP
selector:
name: egress-1

1

http ポートが常に 8080 に設定されていることを確認します。

3. http\_proxy または https\_proxy 変数を設定して、クライアント Pod (egress プロキシー Pod ではない) を HTTP プロキシーを使用するように設定します。

apiVersion: v1 kind: Pod metadata: name: app-1 labels: name: app-1 spec: containers: env: - name: http\_proxy value: http://egress-1:8080/ - name: https\_proxy value: http://egress-1:8080/ ...



先の手順で作成したサービス。



#### 注記

すべてのセットアップに http\_proxy および https\_proxy 環境変数が必要になる 訳ではありません。上記を実行しても作業用セットアップが作成されない場合 は、Pod で実行しているツールまたはソフトウェアについてのドキュメントを参 照してください。

### 13.9.4. 関連情報

• ConfigMap を使用した egress ルーターの宛先マッピングの設定

# 13.10. DNS プロキシーモードでの EGRESS ルーター POD のデプロイ

クラスター管理者は、トラフィックを指定された DNS 名および IP アドレスにプロキシーするように設 定された egress ルーター Pod をデプロイできます。

#### 13.10.1. DNS モードの egress ルーター Pod 仕様

**Pod** オブジェクトで egress ルーター Pod の設定を定義します。以下の YAML は、DNS モードでの egress ルーター Pod の設定のフィールドについて説明しています。

```
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
 name: egress-1
 labels:
  name: egress-1
 annotations:
  pod.network.openshift.io/assign-macvlan: "true"
spec:
 initContainers:
 - name: egress-router
  image: registry.redhat.io/openshift4/ose-egress-router
  securityContext:
   privileged: true
  env:
  - name: EGRESS SOURCE 2
   value: <egress-router>
  - name: EGRESS_GATEWAY 3
   value: <egress-gateway>
  - name: EGRESS ROUTER MODE
   value: dns-proxy
 containers:
 - name: egress-router-pod
  image: registry.redhat.io/openshift4/ose-egress-dns-proxy
  securityContext:
   privileged: true
  env:
  - name: EGRESS DNS PROXY DESTINATION 4
   value: |-
  - name: EGRESS_DNS_PROXY_DEBUG 5
   value: "1"
  ...
```

- このアノテーションは、OpenShift Container Platform に対して、プライマリーネットワークイン ターフェイスコントローラー (NIC) に macvlan ネットワークインターフェイスを作成し、その macvlan インターフェイスを Pod ネットワークの namespace に移動するよう指示します。引用符 を "true" 値の周囲に含める必要があります。OpenShift Container Platform が別の NIC インター フェイスに macvlan インターフェイスを作成するには、アノテーションの値をそのインターフェ イスの名前に設定します。たとえば、 eth1 を使用します。
- 2 ノードが置かれている物理ネットワークの IP アドレスは egress ルーター Pod で使用するために 予約されます。オプション: サブネットの長さ /24 接尾辞を組み込み、ローカルサブネットへの適 切なルートがセットアップされるようにできます。サブネットの長さを指定しない場合、egress ルーターは EGRESS\_GATEWAY 変数で指定されたホストにのみアクセスでき、サブネットの他 のホストにはアクセスできません。
- 3 ノードで使用されるデフォルトゲートウェイと同じ値です。
- 1つ以上のプロキシー宛先の一覧を指定します。

5 オプション: DNS プロキシーログ出力を **stdout** に出力するために指定します。

#### 13.10.2. egress 宛先設定形式

ルーターが DNS プロキシーモードでデプロイされる場合、ポートおよび宛先マッピングの一覧を指定 します。宛先には、IP アドレスまたは DNS 名のいずれかを使用できます。

egress ルーター Pod は、ポートおよび宛先マッピングを指定するために以下の形式をサポートします。

#### ポートおよびリモートアドレス

送信元ポートおよび宛先ホストは、2 つのフィールド形式 (**<port> <remote\_address>**)を使用して 指定できます。

ホストには、IP アドレスまたは DNS 名を指定できます。DNS 名を指定すると、DNS 解決が起動時に 行われます。特定のホストについては、プロキシーは、宛先ホスト IP アドレスへの接続時に、宛先ホ ストの指定された送信元ポートに接続されます。

#### ポートとリモートアドレスペアの例

80 172.16.12.11 100 example.com

#### ポート、リモートアドレス、およびリモートポート

送信元ポート、宛先ホスト、および宛先ポートは、**<port> <remote\_address> <remote\_port>**の3 つのフィールドからなる形式を使用して指定できます。

3つのフィールド形式は、2つのフィールドバージョンと同じように動作しますが、宛先ポートが送信 元ポートとは異なる場合があります。

#### ポート、リモートアドレス、およびリモートポートの例

8080 192.168.60.252 80 8443 web.example.com 443

#### 13.10.3. DNS プロキシーモードでの egress ルーター Pod のデプロイ

**DNS プロキシーモード**では、egress ルーター Pod は、トラフィックを独自の IP アドレスから1つ以上の宛先 IP アドレスに送信する TCP ベースのサービスの DNS プロキシーとして機能します。

- -

#### 前提条件

- OpenShift CLI (oc) をインストールしている。
- cluster-admin 権限を持つユーザーとしてログインしている。

#### 手順

- 1. egress ルーター Pod の作成
- 2. egress ルーター Pod のサービスを作成します。

. .. . . . .

a. 以下の YAML 定義が含まれる egress-router-service.yaml という名前のファイルを作成します。spec.ports を、 EGRESS\_DNS\_PROXY\_DESTINATION 環境変数に先に定義したポートの一覧に設定します。

apiVersion: v1 kind: Service metadata: name: egress-dns-svc spec: ports: ... type: ClusterIP selector: name: egress-dns-proxy

以下に例を示します。

apiVersion: v1 kind: Service metadata: name: egress-dns-svc spec: ports: - name: con1 protocol: TCP port: 80 targetPort: 80 - name: con2 protocol: TCP port: 100 targetPort: 100 type: ClusterIP selector: name: egress-dns-proxy

b. サービスを作成するには、以下のコマンドを入力します。

\$ oc create -f egress-router-service.yaml

Pod がこのサービスに接続できるようになります。これらの接続は、予約された egress IP アドレスを使用して外部サーバーの対応するポートにプロキシー送信されます。

#### 13.10.4. 関連情報

ConfigMap を使用した egress ルーターの宛先マッピングの設定

# **13.11.** 設定マップからの EGRESS ルーター POD 宛先一覧の設定

クラスター管理者は、egress ルーター Pod の宛先マッピングを指定する **ConfigMap** オブジェクトを定 義できます。設定の特定の形式は、egress ルーター Pod のタイプによって異なります。形式について の詳細は、特定の egress ルーター Pod のドキュメントを参照してください。

13.11.1. 設定マップを使用した egress ルーター宛先マッピングの設定

宛先マッピングのセットのサイズが大きいか、またはこれが頻繁に変更される場合、設定マップを使用 して一覧を外部で維持できます。この方法の利点は、設定マップを編集するパーミッションを clusteradmin 権限を持たないユーザーに委任できることです。egress ルーター Pod には特権付きコンテナー を必要とするため、cluster-admin 権限を持たないユーザーは Pod 定義を直接編集することはできませ ん。



#### 注記

egress ルーター Pod は、設定マップが変更されても自動的に更新されません。更新を取 得するには、egress ルーター Pod を再起動する必要があります。

#### 前提条件

- OpenShift CLI (oc) をインストールしている。
- cluster-admin 権限を持つユーザーとしてログインしている。

#### 手順

1. 以下の例のように、egress ルーター Pod のマッピングデータが含まれるファイルを作成します。

# Egress routes for Project "Test", version 3

80 tcp 203.0.113.25

8080 tcp 203.0.113.26 80 8443 tcp 203.0.113.26 443

# Fallback 203.0.113.27

空の行とコメントをこのファイルに追加できます。

2. このファイルから ConfigMap オブジェクトを作成します。

\$ oc delete configmap egress-routes --ignore-not-found

\$ oc create configmap egress-routes \
 --from-file=destination=my-egress-destination.txt

直前のコマンドで、egress-routes 値は、作成する ConfigMap オブジェクトの名前で、 myegress-destination.txt はデータの読み取り元のファイルの名前です。

3. egress ルーター Pod 定義を作成し、environment スタンザの **EGRESS\_DESTINATION** フィー ルドに **configMapKeyRef** スタンザを指定します。

... env: - name: EGRESS\_DESTINATION valueFrom: configMapKeyRef:



#### 13.11.2. 関連情報

- リダイレクトモード
- HTTP\_PROXY
- DNS プロキシーモード

13.12. プロジェクトのマルチキャストの有効化

13.12.1. マルチキャストについて

IP マルチキャストを使用すると、データが多数の IP アドレスに同時に配信されます。



#### 重要

現時点で、マルチキャストは低帯域幅の調整またはサービスの検出での使用に最も適し ており、高帯域幅のソリューションとしては適していません。

OpenShift Container Platform の Pod 間のマルチキャストトラフィックはデフォルトで無効にされま す。OpenShift SDN デフォルト Container Network Interface (CNI) ネットワークプロバイダーを使用し ている場合、プロジェクトごとにマルチキャストを有効にできます。

**networkpolicy** 分離モードで OpenShift SDN ネットワークプラグインを使用する場合は、以下を行います。

- Pod によって送信されるマルチキャストパケットは、NetworkPolicy オブジェクトに関係な く、プロジェクトの他のすべての Pod に送信されます。Pod はユニキャストで通信できない場 合でもマルチキャストで通信できます。
- 1つのプロジェクトの Pod によって送信されるマルチキャストパケットは、NetworkPolicy オブジェクトがプロジェクト間の通信を許可する場合であっても、それ以外のプロジェクトの Pod に送信されることはありません。

**multinenant** 分離モードで OpenShift SDN ネットワークプラグインを使用する場合は、以下を行います。

- Pod で送信されるマルチキャストパケットはプロジェクトにあるその他の全 Pod に送信されます。
- あるプロジェクトの Pod によって送信されるマルチキャストパケットは、各プロジェクトが結合し、マルチキャストが結合した各プロジェクトで有効にされている場合にのみ、他のプロジェクトの Pod に送信されます。

13.12.2. Pod 間のマルチキャストの有効化

プロジェクトの Pod でマルチキャストを有効にすることができます。

#### 前提条件

- OpenShift CLI (**oc**) をインストールしている。
- cluster-admin ロールを持つユーザーとしてクラスターにログインする必要があります。

#### 手順

以下のコマンドを実行し、プロジェクトのマルチキャストを有効にします。<namespace>
 を、マルチキャストを有効にする必要のある namespace に置き換えます。

\$ oc annotate netnamespace <namespace> \
 netnamespace.network.openshift.io/multicast-enabled=true

#### 検証

マルチキャストがプロジェクトについて有効にされていることを確認するには、以下の手順を実行しま す。

 現在のプロジェクトを、マルチキャストを有効にしたプロジェクトに切り替えます。<project> をプロジェクト名に置き換えます。



```
$ cat <<EOF| oc create -f -
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
 name: mlistener
 labels:
  app: multicast-verify
spec:
 containers:
  - name: mlistener
   image: registry.access.redhat.com/ubi8
   command: ["/bin/sh", "-c"]
   args:
     ["dnf -y install socat hostname && sleep inf"]
   ports:
     - containerPort: 30102
      name: mlistener
      protocol: UDP
```

2. マルチキャストレシーバーとして機能する Pod を作成します。

```
EOF
```

3. マルチキャストセンダーとして機能する Pod を作成します。

\$ cat <<EOF| oc create -f apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
 name: msender
 labels:
 app: multicast-verify
spec:
 containers:</pre>
```
    name: msender
    image: registry.access.redhat.com/ubi8
    command: ["/bin/sh", "-c"]
    args:
    ["dnf -y install socat && sleep inf"]
    EOF
```

4. 新しいターミナルウィンドウまたはタブで、マルチキャストリスナーを起動します。

\$ oc exec mlistener -i -t -- \
 socat UDP4-RECVFROM:30102,ip-add-membership=224.1.0.1:\$POD\_IP,fork
EXEC:hostname

- 5. マルチキャストトランスミッターを開始します。
  - a. Pod ネットワーク IP アドレス範囲を取得します。

\$ CIDR=\$(oc get Network.config.openshift.io cluster \
 -o jsonpath='{.status.clusterNetwork[0].cidr}')

b. マルチキャストメッセージを送信するには、以下のコマンドを入力します。

\$ oc exec msender -i -t -- \
 /bin/bash -c "echo | socat STDIO UDP4DATAGRAM:224.1.0.1:30102,range=\$CIDR,ip-multicast-ttl=64"

マルチキャストが機能している場合、直前のコマンドは以下の出力を返します。

mlistener

## 13.13. プロジェクトのマルチキャストの無効化

13.13.1. Pod 間のマルチキャストの無効化

プロジェクトの Pod でマルチキャストを無効にすることができます。

### 前提条件

- OpenShift CLI (oc) をインストールしている。
- cluster-admin ロールを持つユーザーとしてクラスターにログインする必要があります。

### 手順

• 以下のコマンドを実行して、マルチキャストを無効にします。

\$ oc annotate netnamespace <namespace>\1 netnamespace.network.openshift.io/multicast-enabled-



マルチキャストを無効にする必要のあるプロジェクトの namespace。

## 13.14. OPENSHIFT SDN を使用したネットワーク分離の設定

クラスターが OpenShift SDN CNI プラグインのマルチテナント分離モードを使用するように設定され ている場合、各プロジェクトはデフォルトで分離されます。ネットワークトラフィックは、マルチテナ ント分離モードでは、異なるプロジェクトの Pod およびサービス間で許可されません。

プロジェクトのマルチテナント分離の動作を2つの方法で変更することができます。

- 1つ以上のプロジェクトを結合し、複数の異なるプロジェクトの Pod とサービス間のネット ワークトラフィックを可能にします。
- プロジェクトのネットワーク分離を無効にできます。これはグローバルにアクセスできるようになり、他のすべてのプロジェクトのPodおよびサービスからのネットワークトラフィックを受け入れます。グローバルにアクセス可能なプロジェクトは、他のすべてのプロジェクトのPodおよびサービスにアクセスできます。

13.14.1. 前提条件

 クラスターは、マルチテナント分離ノードで OpenShift SDN Container Network Interface (CNI) プラグインを使用するように設定されている必要があります。

13.14.2. プロジェクトの結合

2つ以上のプロジェクトを結合し、複数の異なるプロジェクトの Pod とサービス間のネットワークトラフィックを可能にします。

#### 前提条件

- OpenShift CLI (oc) をインストールしている。
- cluster-admin ロールを持つユーザーとしてクラスターにログインする必要があります。

#### 手順

1. 以下のコマンドを使用して、プロジェクトを既存のプロジェクトネットワークに参加させま す。

\$ oc adm pod-network join-projects --to=<project1> <project2> <project3>

または、特定のプロジェクト名を指定する代わりに --selector=<project\_selector> オプション を使用し、関連付けられたラベルに基づいてプロジェクトを指定できます。

2. オプション: 以下のコマンドを実行し、結合した Pod ネットワークを表示します。

\$ oc get netnamespaces

同じ Pod ネットワークのプロジェクトには、NETID 列に同じネットワーク ID があります。

### 13.14.3. プロジェクトの分離

他のプロジェクトの Pod およびサービスがその Pod およびサービスにアクセスできないようにするためにプロジェクトを分離することができます。

#### 前提条件

- OpenShift CLI (**oc**) をインストールしている。
- cluster-admin ロールを持つユーザーとしてクラスターにログインする必要があります。

#### 手順

• クラスターのプロジェクトを分離するには、以下のコマンドを実行します。

\$ oc adm pod-network isolate-projects <project1> <project2>

または、特定のプロジェクト名を指定する代わりに --selector=<project\_selector> オプション を使用し、関連付けられたラベルに基づいてプロジェクトを指定できます。

13.14.4. プロジェクトのネットワーク分離の無効化

プロジェクトのネットワーク分離を無効にできます。

#### 前提条件

- OpenShift CLI (**oc**) をインストールしている。
- cluster-admin ロールを持つユーザーとしてクラスターにログインする必要があります。

#### 手順

プロジェクトの以下のコマンドを実行します。

\$ oc adm pod-network make-projects-global <project1> <project2>

または、特定のプロジェクト名を指定する代わりに --selector=<project\_selector> オプション を使用し、関連付けられたラベルに基づいてプロジェクトを指定できます。

## 13.15. KUBE-PROXY の設定

Kubernetes メットワークプロキシー (kube-proxy) は各ノードで実行され、Cluster Network Operator (CNO) で管理されます。kube-proxy は、サービスに関連付けられたエンドポイントの接続を転送する ためのネットワークルールを維持します。

### 13.15.1. iptables ルールの同期について

同期の期間は、Kubernetes ネットワークプロキシー (kube-proxy) がノードで iptables ルールを同期す る頻度を定めます。

同期は、以下のイベントのいずれかが生じる場合に開始します。

サービスまたはエンドポイントのクラスターへの追加、またはクラスターからの削除などのイベントが発生する。

• 最後の同期以後の時間が kube-proxy に定義される同期期間を超過している。

## 13.15.2. kube-proxy 設定パラメーター

以下の kubeProxyConfig パラメーターを変更することができます。



### 注記

OpenShift Container Platform 4.3 以降で強化されたパフォーマンスの向上により、**iptablesSyncPeriod** パラメーターを調整する必要はなくなりました。

表13.2 パラメーター

パラメーター	説明	值 	デフォ ルト
iptablesSyncPeriod	<b>iptables</b> ルールの更新期間。	<b>30s</b> または <b>2m</b> などの期間。 有効な接尾辞には、 <b>s、m</b> 、 および h などが含まれ、これ らについては、Go Package time ドキュメントで説明され ています。	30s
proxyArguments.iptables- min-sync-period	iptables ルールを更新する前 の最小期間。このパラメー ターにより、更新の頻度が高 くなり過ぎないようにできま す。デフォルトで は、iptables ルールに影響す る変更が生じるとすぐに、更 新が開始されます。	<b>30s</b> または <b>2m</b> などの期間。 有効な接尾辞には、 <b>s、m</b> 、 および <b>h</b> が含まれ、これらに ついては、Go Package time で説明されています。	0s

## 13.15.3. kube-proxy 設定の変化

クラスターの Kubernetes ネットワークプロキシー設定を変更することができます。

### 前提条件

- OpenShift CLI (**oc**) をインストールしている。
- cluster-admin ロールで実行中のクラスターにログインします。

#### 手順

1. 以下のコマンドを実行して、**Network.operator.openshift.io** カスタムリソース (CR) を編集します。

\$ oc edit network.operator.openshift.io cluster

2. 以下のサンプル CR のように、kube-proxy 設定への変更内容で、CR の **kubeProxyConfig** パ ラメーターを変更します。 apiVersion: operator.openshift.io/v1 kind: Network metadata: name: cluster spec: kubeProxyConfig: iptablesSyncPeriod: 30s proxyArguments: iptables-min-sync-period: ["30s"]

- ファイルを保存し、テキストエディターを編集します。
   構文は、ファイルを保存し、エディターを終了する際に oc コマンドによって検証されます。
   変更内容に構文エラーが含まれる場合、エディターはファイルを開き、エラーメッセージを表示します。
- 4. 以下のコマンドを実行して、設定の更新を確認します。

\$ oc get networks.operator.openshift.io -o yaml

#### 出力例

apiVersion: v1 items: - apiVersion: operator.openshift.io/v1 kind: Network metadata: name: cluster spec: clusterNetwork: - cidr: 10.128.0.0/14 hostPrefix: 23 defaultNetwork: type: OpenShiftSDN kubeProxyConfig: iptablesSyncPeriod: 30s proxyArguments: iptables-min-sync-period: - 30s serviceNetwork: - 172.30.0.0/16 status: {} kind: List

5. オプション: 以下のコマンドを実行し、Cluster Network Operator が設定変更を受け入れている ことを確認します。

\$ oc get clusteroperator network

#### 出力例

NAME VERSION AVAILABLE PROGRESSING DEGRADED SINCE network 4.1.0-0.9 True False False 1m

設定の更新が正常に適用されると、AVAILABLE フィールドが True になります。

# 第14章 OVN-KUBERNETES デフォルト CNI ネットワークプロバ イダー

## 14.1. OVN-KUBERNETES デフォルト CONTAINER NETWORK INTERFACE (CNI) ネットワークプロバイダーについて

OpenShift Container Platform クラスターは、Pod およびサービスネットワークに仮想化ネットワーク を使用します。OVN-Kubernetes Container Network Interface (CNI) プラグインは、デフォルトのクラ スターネットワークのネットワークプロバイダーです。OVN-Kubernetes は Open Virtual Network (OVN) をベースとしており、オーバーレイベースのネットワーク実装を提供します。OVN-Kubernetes ネットワークプロバイダーを使用するクラスターは、各ノードで Open vSwitch (OVS) も実行します。 OVN は、宣言ネットワーク設定を実装するように各ノードで OVS を設定します。

## 14.1.1. OVN-Kubernetes の機能

OVN-Kubernetes Container Network Interface (CNI) クラスターネットワークプロバイダーは、以下の 機能を実装します。

- Open Virtual Network (OVN) を使用してネットワークトラフィックフローを管理します。OVN はコミュニティーで開発され、ベンダーに依存しないネットワーク仮想化ソリューションで す。
- ingress および egress ルールを含む Kubernetes ネットワークポリシーのサポートを実装します。
- ノード間にオーバーレイネットワークを作成するには、VXLAN ではなく GENEVE (Generic Network Virtualization Encapsulation) プロトコルを使用します。

## 14.1.2. サポートされるデフォルトの CNI ネットワークプロバイダー機能マトリクス

OpenShift Container Platform は、OpenShift SDN と OVN-Kubernetes の 2 つのサポート対象のオプ ションをデフォルトの Container Network Interface (CNI) ネットワークプロバイダーに提供します。以 下の表は、両方のネットワークプロバイダーの現在の機能サポートをまとめたものです。

表14.1デフォルトの CNI ネットワークフ	プロバイダー機能の比較
-------------------------	-------------

機能	OVN-Kubernetes	OpenShift SDN
Egress IP	サポート対象	サポート対象
Egress ファイアウォール <sup>[1]</sup>	サポート対象	サポート対象
Egress ルーター	サポート対象外	サポート対象
Kubernetes ネットワークポリシー	サポート対象	ー部サポート対象 <sup>[2]</sup>
マルチキャスト	サポート対象	サポート対象

1. egress ファイアウォールは、OpenShift SDN では egress ネットワークポリシーとしても知ら れています。これはネットワークポリシーの egress とは異なります。 2. egress ルールおよび一部の ipBlock ルールをサポートしません。

### 14.1.3. OVN-Kubernetes の制限

OVN-Kubernetes Container Network Interface(CNI) クラスターネットワークプロバイダーには、トラフィックポリシーに関連する制限があります。ネットワークプロバイダーは、Kubernetes サービスの外部トラフィックポリシーまたは内部トラフィックポリシーを **local** に設定することをサポートしません。デフォルト値は **cluster** で、両方のパラメーターでサポートされます。この制限は、**LoadBalancer** タイプ、**NodePort** タイプのサービスを追加するか、外部 IP でサービスを追加する際に影響を受ける可能性があります。

#### 関連情報

- プロジェクトの egress ファイアウォールの設定
- ネットワークポリシーについて
- プロジェクトのマルチキャストの有効化
- Network [operator.openshift.io/v1]

## 14.2. OPENSHIFT SDN クラスターネットワークプロバイダーからの移行

クラスター管理者は、OpenShift SDN CNI クラスターネットワークプロバイダーから OVN-Kubernetes Container Network Interface(CNI) クラスターネットワークプロバイダーに移行できます。

OVN-Kubernetes についての詳細は、OVN-Kubernetes ネットワークプロバイダーについて を参照し てください。

## 14.2.1. OVN-Kubernetes ネットワークプロバイダーへの移行

OVN-Kubernetes Container Network Interface (CNI) デフォルトネットワークプロバイダーへの移行 は、クラスターに到達できなくなるダウンタイムも含まれる手動プロセスです。ロールバック手順が提 供されますが、移行は一方向プロセスとなることが意図されています。



### 注記

OVN-Kubernetes ネットワークプロバイダーへの移行は、ベアメタルハードウェアのみ のインストーラーでプロビジョニングされるクラスターでサポートされます。

ベアメタルハードウェアでのユーザーによってプロビジョニングされるクラスターでの 移行の実行はサポートされていません。

### 14.2.1.1. OVN-Kubernetes ネットワークプロバイダーへの移行についての考慮点

ノードに割り当てられたサブネット、および個々の Pod に割り当てられた IP アドレスは、移行時に保持されません。

OVN-Kubernetes ネットワークプロバイダーは OpenShift SDN ネットワークプロバイダーに存在する 多くの機能を実装しますが、設定は同じではありません。

- クラスターが以下の OpenShift SDN 機能のいずれかを使用する場合、OVN-Kubernetes で同じ 機能を手動で設定する必要があります。
  - namespace の分離

- Egress IP アドレス
- Egress ネットワークポリシー
- Egress ルーター Pod
- o マルチキャスト
- クラスターが 100.64.0.0/16 IP アドレス範囲の一部を使用する場合、この IP アドレス範囲は内部で使用されるため、OVN-Kubernetes に移行することはできません。

以下のセクションでは、OVN-Kubernetes と OpenShift SDN の上記の機能間の設定の違いについて説 明します。

#### namespace の分離

OVN-Kubernetes はネットワークポリシーの分離モードのみをサポートします。



## 重要

クラスターがマルチテナントまたはサブネットの分離モードのいずれかで設定された OpenShift SDN を使用する場合、OVN-Kubernetes ネットワークプロバイダーに移行す ることはできません。

#### Egress IP アドレス

OVN-Kubernetes と OpenShift SDN との間に egress IP アドレスを設定する際の相違点は、以下の表で 説明されています。

#### 表14.2 egress IP アドレス設定の違い

OVN-Kubernetes	OpenShift SDN
<ul> <li>EgressIPs オブジェクトを作成します。</li> <li>アノテーションを Node オブジェクトに追加します。</li> </ul>	<ul> <li>NetNamespace オブジェクトにパッチを 適用します。</li> <li>HostSubnet オブジェクトにパッチを適用 します。</li> </ul>

OVN-Kubernetes で egress IP アドレスを使用する方法についての詳細は、egress IP アドレスの設定に ついて参照してください。

#### Egress ネットワークポリシー

OVN-Kubernetes と OpenShift SDN との間に egress ファイアウォールとしても知られる egress ネットワークポリシーの設定についての相違点は、以下の表に記載されています。

#### 表14.3 egress ネットワークポリシー設定の相違点

OVN-Kubernetes	OpenShift SDN	
<ul> <li>EgressFirewall オブジェクトを</li></ul>	<ul> <li>EgressNetworkPolicy オブジェクトを</li></ul>	
namespace に作成します。	namespace に作成します。	

OVN-Kubernetes で egress ファイアウォールを使用する方法についての詳細は、プロジェクトの egress ファイアウォールの設定について参照してください。

#### Egress ルーター Pod

OVN-Kubernetes は、OpenShift Container Platform 4.6 での egress ルーター Pod の使用をサポート しません。

#### マルチキャスト

OVN-Kubernetes と OpenShift SDN でマルチキャストトラフィックを有効にする方法についての相違 点は、以下の表で説明されています。

#### 表14.4 マルチキャスト設定の相違点

OVN-Kubernetes	OpenShift SDN
● アノテーションを <b>Namespace</b> オブジェク	<ul> <li>アノテーションを NetNamespace オブ</li></ul>
トに追加します。	ジェクトに追加します。

OVN-Kubernetes でのマルチキャストの使用についての詳細は、プロジェクトのマルチキャストの有効 化を参照してください。

#### ネットワークポリシー

OVN-Kubernetes は、**networking.k8s.io/v1** API グループで Kubernetes **NetworkPolicy** API を完全に サポートします。OpenShift SDN から移行する際に、ネットワークポリシーで変更を加える必要はあり ません。

### 14.2.1.2.移行プロセスの仕組み

移行プロセスは以下のように動作します。

- Cluster Network Operator (CNO) 設定オブジェクトに設定された一時的なアノテーションを設定します。このアノテーションは CNO をトリガーして、defaultNetwork フィールドへの変更の有無を監視します。
- 2. Machine Config Operator (MCO) を一時停止し、移行が中断されないようにします。
- defaultNetwork フィールドを更新します。更新により、CNO は OpenShift SDN コントロール プレーン Pod を破棄し、OVN-Kubernetes コントロールプレーン Pod をデプロイします。さらに、新しいクラスターネットワークプロバイダーを反映するように Multus オブジェクトを更新します。
- クラスターの各ノードを再起動します。クラスターの既存 Pod はクラスターネットワークプロ バイダーへの変更を認識しないため、各ノードを再起動すると、各ノードに Pod がドレイン (解放) されるようになります。新規 Pod は OVN-Kubernetes が提供する新規クラスターネッ トワークに割り当てられます。
- 5. クラスターのすべてのノードが再起動した後に MCO を有効にします。MCO は移行の完了に必要な systemd 設定への更新をロールアウトします。MCO は、デフォルトでプールごとに一度に1つのマシンを更新するため、移行にかかる合計時間がクラスターのサイズと共に増加します。

14.2.2. OVN-Kubernetes デフォルト CNI ネットワークプロバイダーへの移行

クラスター管理者は、クラスターのデフォルトの Container Network Interface (CNI) ネットワークプロ バイダーを OVN-Kubernetes に変更できます。移行時に、クラスター内のすべてのノードを再起動す る必要があります。



### 重要

移行の実行中はクラスターを利用できず、ワークロードが中断される可能性がありま す。サービスの中断が許容可能な場合にのみ移行を実行します。

#### 前提条件

- ベアメタルのインストーラーでプロビジョニングされるインフラストラクチャーにインストー ルされ、ネットワークポリシーの分離モードで OpenShift SDN デフォルト CNI ネットワーク プロバイダーで設定されたクラスター。
- OpenShift CLI (**oc**) をインストールしている。
- cluster-admin ロールを持つユーザーとしてクラスターにアクセスできる。
- etcd データベースの最新のバックアップが利用可能である。
- クラスターは既知の正常な状態にあり、エラーがないこと。

#### 手順

クラスターネットワークの設定のバックアップを作成するには、以下のコマンドを入力します。

\$ oc get Network.config.openshift.io cluster -o yaml > cluster-openshift-sdn.yaml

2. 移行を有効にするには、以下のコマンドを入力して Cluster Network Operator 設定オブジェクトにアノテーションを設定します。

\$ oc annotate Network.operator.openshift.io cluster \ 'networkoperator.openshift.io/network-migration'=""

- 3. Machine Config Operator (MCO) によって管理されるすべてのマシン設定プールを停止しま す。
  - マスター設定プールを停止します。
    - \$ oc patch MachineConfigPool master --type='merge' --patch \
      '{ "spec": { "paused": true } }'
  - ワーカー設定プールを停止します。

\$ oc patch MachineConfigPool worker --type='merge' --patch \
'{ "spec":{ "paused" :true } }'

4. OVN-Kubernetes ネットワークプロバイダーを設定するには、以下のコマンドを入力します。

\$ oc patch Network.config.openshift.io cluster \
 --type='merge' --patch '{ "spec": { "networkType": "OVNKubernetes" } }'

- 5. オプション: ネットワークインフラストラクチャーの要件を満たすように OVN-Kubernetes の 以下の設定をカスタマイズできます。
  - Maximum transmission unit (MTU)
  - Geneve (Generic Network Virtualization Encapsulation) オーバーレイネットワークポート

以前の設定のいずれかをカスタマイズするには、以下のコマンドを入力してカスタマイズしま す。デフォルト値を変更する必要がない場合は、パッチのキーを省略します。

```
$ oc patch Network.operator.openshift.io cluster --type=merge \
--patch '{
    "spec":{
        "defaultNetwork":{
            "ovnKubernetesConfig":{
                "mtu":<mtu>,
                "genevePort":<port>
        }}}]
```

mtu

Geneve オーバーレイネットワークの MTU。この値は通常は自動的に設定されますが、クラスターにあるノードすべてが同じ MTU を使用しない場合、これを最小のノード MTU 値よりも **100** 小さく設定する必要があります。

#### port

Geneve オーバーレイネットワークの UDP ポート。

### mtu フィールドを更新するパッチコマンドの例

```
$ oc patch Network.operator.openshift.io cluster --type=merge \
--patch '{
    "spec":{
        "defaultNetwork":{
            "ovnKubernetesConfig":{
                "mtu":1200
        }}}}'
```

6. Multus デーモンセットのロールアウトが完了するまで待機します。

\$ oc -n openshift-multus rollout status daemonset/multus

Multus Pod の名前の形式は multus-<xxxxx> です。ここで、<xxxxx> は文字のランダムなシー ケンスになります。Pod が再起動するまでにしばらく時間がかかる可能性があります。

### 出力例

Waiting for daemon set "multus" rollout to finish: 1 out of 6 new pods have been updated...

Waiting for daemon set "multus" rollout to finish: 5 of 6 updated pods are available... daemon set "multus" successfully rolled out

 移行を完了するには、クラスター内の各ノードを再起動します。たとえば、以下のような bash スクリプトを使用できます。このスクリプトは、ssh を使用して各ホストに接続でき、sudo が パスワードを要求しないように設定されていることを前提としています。 #!/bin/bash
for ip in \$(oc get nodes -o jsonpath='{.items[\*].status.addresses[?
(@.type=="InternalIP")].address}')
do
 echo "reboot node \$ip"
 ssh -o StrictHostKeyChecking=no core@\$ip sudo shutdown -r -t 3
done

ssh アクセスが使用できない場合、インフラストラクチャープロバイダーの管理ポータルから 各ノードを再起動できる場合があります。

- 8. クラスターのノードが再起動したら、すべてのマシン設定プールを起動します。
  - マスター設定プールを開始します。

\$ oc patch MachineConfigPool master --type='merge' --patch \
'{ "spec": { "paused": false } }'

ワーカー設定プールを開始します。

\$ oc patch MachineConfigPool worker --type='merge' --patch \
'{ "spec": { "paused": false } }'

MCO が各設定プールのマシンを更新すると、各ノードを再起動します。

デフォルトで、MCOは一度にプールごとに単一のマシンを更新するため、移行が完了するまでに必要な時間がクラスターのサイズと共に増加します。

- 9. ホスト上の新規マシン設定のステータスを確認します。
  - a. マシン設定の状態と適用されたマシン設定の名前を一覧表示するには、以下のコマンドを 入力します。

\$ oc describe node | egrep "hostname|machineconfig"

### 出力例

kubernetes.io/hostname=master-0 machineconfiguration.openshift.io/currentConfig: rendered-masterc53e221d9d24e1c8bb6ee89dd3d8ad7b machineconfiguration.openshift.io/desiredConfig: rendered-masterc53e221d9d24e1c8bb6ee89dd3d8ad7b machineconfiguration.openshift.io/reason: machineconfiguration.openshift.io/state: Done

以下のステートメントが true であることを確認します。

- machineconfiguration.openshift.io/state フィールドの値は Done です。
- machineconfiguration.openshift.io/currentConfig フィールドの値 は、machineconfiguration.openshift.io/desiredConfig フィールドの値と等しくなり ます。
- b. マシン設定が正しいことを確認するには、以下のコマンドを入力します。

\$ oc get machineconfig <config\_name> -o yaml | grep ExecStart

ここで、<**config\_name**> は、 **machineconfiguration.openshift.io**/currentConfig フィー ルドのマシン設定の名前になります。

マシン設定には、systemd 設定に以下の更新を含める必要があります。

ExecStart=/usr/local/bin/configure-ovs.sh OVNKubernetes

- 10. 移行が正常に完了したことを確認します。
  - a. デフォルトの CNI ネットワークプロバイダーが OVN-Kubernetes であることを確認するに は、以下のコマンドを入力します。status.networkType の値は OVNKubernetes である必 要があります。

\$ oc get network.config/cluster -o jsonpath='{.status.networkType}{"\n"}'

b. クラスターノードが **Ready** 状態にあることを確認するには、以下のコマンドを実行します。

\$ oc get nodes

- c. ノードが **NotReady** 状態のままになっている場合、マシン設定デーモン Pod のログを調べ、エラーを解決します。
  - i. Pod を一覧表示するには、以下のコマンドを入力します。

\$ oc get pod -n openshift-machine-config-operator

#### 出力例

NAME	READY ST	ATUS R	ESTA	RTS AC	GΕ
machine-config-controller-75f75	56f89d-sjp8b	1/1 Rur	nning	0	37m
machine-config-daemon-5cf4b	2/2	Runnin	g 0	43h	
machine-config-daemon-7wzcd	l 2/	2 Runni	ng 0	43	h
machine-config-daemon-fc946	2/2	Runnin	g 0	43h	
machine-config-daemon-g2v28	2/	2 Runnir	ng O	43ł	۱
machine-config-daemon-gcl4f	2/2	Running	y 0	43h	
machine-config-daemon-l5tnv	2/2	Running	y 0	43h	
machine-config-operator-79d9c	:55d5-hth92	1/1 Ru	unning	0	37m
machine-config-server-bsc8h	1/1	Running	0	43h	
machine-config-server-hklrm	1/1	Running	0	43h	
machine-config-server-k9rtx	1/1	Running	0	43h	

設定デーモン Pod の名前は以下の形式になります。machine-config-daemon-<seq><seq> 値は、ランダムな5文字の英数字シーケンスになります。

ii. 以下のコマンドを入力して、直前の出力に表示される最初のマシン設定デーモン Pod の Pod ログを表示します。

\$ oc logs <pod> -n openshift-machine-config-operator

ここで、pod はマシン設定デーモン Pod の名前になります。

- iii. 直前のコマンドの出力で示されるログ内のエラーを解決します。
- d. Pod がエラー状態ではないことを確認するには、以下のコマンドを入力します。

\$ oc get pods --all-namespaces -o wide --sort-by='{.spec.nodeName}'

ノードの Pod がエラー状態にある場合は、そのノードを再起動します。

- 11. 以下の手順は、移行に成功し、クラスターの状態が正常である場合にのみ実行します。
  - a. Cluster Network Operator 設定オブジェクトから移行アノテーションを削除するには、以下のコマンドを入力します。

\$ oc annotate Network.operator.openshift.io cluster \ networkoperator.openshift.io/network-migration-

b. OpenShift SDN ネットワークプロバイダー namespace を削除するには、以下のコマンド を入力します。



## 14.2.3. 関連情報

- OVN-Kubernetes デフォルト CNI ネットワークプロバイダーの設定パラメーター
- etcd のバックアップ
- ネットワークポリシーについて
- OVN-Kubernetes の機能
  - egress IP アドレスの設定
  - プロジェクトの egress ファイアウォールの設定
  - プロジェクトのマルチキャストの有効化
- OpenShift SDN の機能
  - プロジェクトの egress IP の設定
  - プロジェクトの egress ファイアウォールの設定
  - プロジェクトのマルチキャストの有効化
- Network [operator.openshift.io/v1]

## 14.3. OPENSHIFT SDN ネットワークプロバイダーへのロールバック

クラスター管理者は、OVN-Kubernetes CNI クラスターのネットワークプロバイダーから OpenShift SDN クラスターの Container Network Interface (CNI) クラスターネットワークプロバイダーにロール バックできます (OVN-Kubernetes への移行に失敗した場合)。

14.3.1. デフォルトの CNI ネットワークプロバイダーの OpenShift SDN へのロールバック

クラスター管理者は、クラスターを OpenShift SDN デフォルト Container Network Interface (CNI) ネットワークプロバイダーにロールバックできます。ロールバック時に、クラスター内のすべてのノー ドを再起動する必要があります。



## 重要

OVN-Kubernetes への移行に失敗した場合にのみ OpenShift SDN にロールバックします。

#### 前提条件

- OpenShift CLI (**oc**) をインストールしている。
- cluster-admin ロールを持つユーザーとしてのクラスターへのアクセス。
- OVN-Kubernetes デフォルト CNI ネットワークプロバイダーで設定されたベアメタルインフラ ストラクチャーにクラスターがインストールされていること。

### 手順

1. 移行を有効にするには、以下のコマンドを入力して Cluster Network Operator 設定オブジェクトにアノテーションを設定します。

\$ oc annotate Network.operator.openshift.io cluster \ 'networkoperator.openshift.io/network-migration'=""

- 2. Machine Config Operator (MCO) によって管理されるすべてのマシン設定プールを停止しま す。
  - マスター設定プールを停止します。

\$ oc patch MachineConfigPool master --type='merge' --patch \
'{ "spec": { "paused": true } }'

ワーカー設定プールを停止します。

\$ oc patch MachineConfigPool worker --type='merge' --patch \
'{ "spec":{ "paused" :true } }'

3. OpenShift SDN ネットワークプロバイダーを設定するには、以下のコマンドを入力します。

\$ oc patch Network.config.openshift.io cluster \
 --type='merge' --patch '{ "spec": { "networkType": "OpenShiftSDN" } }'

- 4. オプション: ネットワークインフラストラクチャーの要件を満たすように OpenShift SDN の以下の設定をカスタマイズできます。
  - Maximum transmission unit (MTU)
  - VXLAN ポート

以前の設定のいずれかを両方をカスタマイズするには、カスタマイズし、以下のコマンドを入 力します。デフォルト値を変更する必要がない場合は、パッチのキーを省略します。

```
$ oc patch Network.operator.openshift.io cluster --type=merge \
--patch '{
    "spec":{
        "defaultNetwork":{
            "openshiftSDNConfig":{
                "mtu":<mtu>,
                "vxlanPort":<port>
        }}}}'
```

#### mtu

```
Geneve オーバーレイネットワークの MTU。この値は通常は自動的に設定されますが、クラスターにあるノードすべてが同じ MTU を使用しない場合、これを最小のノード MTU 値よりも 100 小さく設定する必要があります。
```

#### port

Geneve オーバーレイネットワークの UDP ポート。

### patch コマンドの例

```
$ oc patch Network.operator.openshift.io cluster --type=merge \
    --patch '{
        "spec":{
            "defaultNetwork":{
                "openshiftSDNConfig":{
                    "mtu":1200
                }}}})
```

5. Multus デーモンセットのロールアウトが完了するまで待機します。

\$ oc -n openshift-multus rollout status daemonset/multus

Multus Pod の名前の形式は multus-<xxxxx> です。ここで、<xxxxx> は文字のランダムなシー ケンスになります。Pod が再起動するまでにしばらく時間がかかる可能性があります。

### 出力例

...

Waiting for daemon set "multus" rollout to finish: 1 out of 6 new pods have been updated...

Waiting for daemon set "multus" rollout to finish: 5 of 6 updated pods are available... daemon set "multus" successfully rolled out

ロールバックを完了するには、クラスター内の各ノードを再起動します。たとえば、以下のような bash スクリプトを使用できます。このスクリプトは、ssh を使用して各ホストに接続でき、sudo がパスワードを要求しないように設定されていることを前提としています。

```
#!/bin/bash
for ip in $(oc get nodes -o jsonpath='{.items[*].status.addresses[?
(@.type=="InternalIP")].address}')
do
    echo "reboot node $ip"
    ssh -o StrictHostKeyChecking=no core@$ip sudo shutdown -r -t 3
done
```

- 7. クラスターのノードが再起動したら、すべてのマシン設定プールを起動します。
  - マスター設定プールを開始します。

\$ oc patch MachineConfigPool master --type='merge' --patch \
'{ "spec": { "paused": false } }'

ワーカー設定プールを開始します。

\$ oc patch MachineConfigPool worker --type='merge' --patch \
'{ "spec": { "paused": false } }'

MCO が各設定プールのマシンを更新すると、各ノードを再起動します。

デフォルトで、MCOは一度にプールごとに単一のマシンを更新するため、移行が完了するまでに必要な時間がクラスターのサイズと共に増加します。

- 8. ホスト上の新規マシン設定のステータスを確認します。
  - a. マシン設定の状態と適用されたマシン設定の名前を一覧表示するには、以下のコマンドを 入力します。

\$ oc describe node | egrep "hostname|machineconfig"

#### 出力例

kubernetes.io/hostname=master-0 machineconfiguration.openshift.io/currentConfig: rendered-masterc53e221d9d24e1c8bb6ee89dd3d8ad7b machineconfiguration.openshift.io/desiredConfig: rendered-masterc53e221d9d24e1c8bb6ee89dd3d8ad7b machineconfiguration.openshift.io/reason: machineconfiguration.openshift.io/state: Done

以下のステートメントが true であることを確認します。

- machineconfiguration.openshift.io/state フィールドの値は Done です。
- machineconfiguration.openshift.io/currentConfig フィールドの値 は、machineconfiguration.openshift.io/desiredConfig フィールドの値と等しくなり ます。
- b. マシン設定が正しいことを確認するには、以下のコマンドを入力します。

\$ oc get machineconfig <config\_name> -o yaml

ここで、<config\_name> は、 machineconfiguration.openshift.io/currentConfig フィー ルドのマシン設定の名前になります。

- 9.移行が正常に完了したことを確認します。
  - a. デフォルトの CNI ネットワークプロバイダーが OVN-Kubernetes であることを確認するに は、以下のコマンドを入力します。status.networkType の値は OpenShiftSDN である必 要があります。

\$ oc get network.config/cluster -o jsonpath='{.status.networkType}{"\n"}'

b. クラスターノードが **Ready** 状態にあることを確認するには、以下のコマンドを実行します。

\$ oc get nodes

- c. ノードが **NotReady** 状態のままになっている場合、マシン設定デーモン Pod のログを調べ、エラーを解決します。
  - i. Pod を一覧表示するには、以下のコマンドを入力します。

\$ oc get pod -n openshift-machine-config-operator

#### 出力例

NAME	READY ST.	ATUS RE	STA	RTS AG	ΞE
machine-config-controller-75f75	6f89d-sjp8b	1/1 Run	ning	0	37m
machine-config-daemon-5cf4b	2/2	Running	<b>j</b> 0	43h	
machine-config-daemon-7wzcd	2/2	2 Runnin	g 0	43	n
machine-config-daemon-fc946	2/2	Running	<b>j</b> 0	43h	
machine-config-daemon-g2v28	2/2	2 Runnin	g 0	43ł	ו
machine-config-daemon-gcl4f	2/2	Running	0	43h	
machine-config-daemon-I5tnv	2/2	Running	0	43h	
machine-config-operator-79d9c	55d5-hth92	1/1 Ru	nning	0	37m
machine-config-server-bsc8h	1/1	Running	0	43h	
machine-config-server-hklrm	1/1	Running	0	43h	
machine-config-server-k9rtx	1/1	Running	0	43h	

設定デーモン Pod の名前は以下の形式になります。**machine-config-daemon-**<**seq><seq>** 値は、ランダムな5文字の英数字シーケンスになります。

ii. 直前の出力に表示されるそれぞれのマシン設定デーモン Pod の Pod ログを表示するに は、以下のコマンドを入力します。

\$ oc logs <pod> -n openshift-machine-config-operator

ここで、pod はマシン設定デーモン Pod の名前になります。

- iii. 直前のコマンドの出力で示されるログ内のエラーを解決します。
- d. Pod がエラー状態ではないことを確認するには、以下のコマンドを入力します。

\$ oc get pods --all-namespaces -o wide --sort-by='{.spec.nodeName}'

ノードの Pod がエラー状態にある場合は、そのノードを再起動します。

- 10. 以下の手順は、移行に成功し、クラスターの状態が正常である場合にのみ実行します。
  - a. Cluster Network Operator 設定オブジェクトから移行アノテーションを削除するには、以下のコマンドを入力します。

\$ oc annotate Network.operator.openshift.io cluster \ networkoperator.openshift.io/network-migrationb. OVN-Kubernetes ネットワークプロバイダー namespace を削除するには、以下のコマンド を入力します。



\$ oc delete namespace openshift-ovn-kubernetes

## 14.4. プロジェクトの EGRESS ファイアウォールの設定

クラスター管理者は、OpenShift Container Platform クラスター外に出るプロジェクトのプロジェクに ついて、egress トラフィックを制限する egress ファイアウォールを作成できます。

### 14.4.1. egress ファイアウォールのプロジェクトでの機能

クラスター管理者は、 egress ファイアウォール を使用して、一部またはすべての Pod がクラスター内 からアクセスできる外部ホストを制限できます。egress ファイアウォールポリシーは以下のシナリオを サポートします。

- Podの接続を内部ホストに制限し、パブリックインターネットへの接続を開始できないようにする。
- Pod の接続をパブリックインターネットに制限し、OpenShift Container Platform クラスター 外にある内部ホストへの接続を開始できないようにする。
- Pod は OpenShift Container Platform クラスター外の指定された内部サブネットまたはホスト にアクセスできません。
- Pod は特定の外部ホストにのみ接続することができます。

たとえば、指定された IP 範囲へのあるプロジェクトへのアクセスを許可する一方で、別のプロジェクトへの同じアクセスを拒否することができます。または、アプリケーション開発者の (Python) pip mirror からの更新を制限したり、更新を承認されたソースからの更新のみに強制的に制限したりすることができます。

EgressFirewall カスタムリソース (CR) オブジェクトを作成して egress ファイアウォールポリシーを設 定します。egress ファイアウォールは、以下のいずれかの基準を満たすネットワークトラフィックと一 致します。

- CIDR 形式の IP アドレス範囲。
- ポート番号
- プロトコル。TCP、UDP、および SCTP のいずれかになります。

### 重要

egress ファイアウォールに **0.0.0.0/0** の拒否ルールが含まれる場合、OpenShift Container Platform API サーバーへのアクセスはブロックされます。Pod が OpenShift Container Platform API サーバーへのアクセスを継続できるようにするには、以下の例に あるように API サーバーが egress ファイアウォールルールでリッスンする IP アドレス 範囲を含める必要があります。

apiVersion: k8s.ovn.org/v1
kind: EgressFirewall
metadata:
name: default
namespace: <namespace> 1</namespace>
spec:
egress:
- to:
cidrSelector: <api_server_address_range> 2</api_server_address_range>
type: Allow
#
- to:
cidrSelector: 0.0.0/0 3
type: Deny

1

egress ファイアウォールの namespace。

- OpenShift Container Platform API サーバーを含む IP アドレス範囲。
- グローバル拒否ルールにより、OpenShift Container Platform API サーバーへのア クセスが阻止されます。

API サーバーの IP アドレスを見つけるには、oc get ep kubernetes -n default を実行します。

詳細は、BZ#1988324を参照してください。

## 警告

egress ファイアウォールルールは、ルーターを通過するトラフィックには適用され ません。ルート CR オブジェクトを作成するパーミッションを持つユーザーは、禁 止されている宛先を参照するルートを作成することにより、egress ファイアウォー ルポリシールールをバイパスできます。

### 14.4.1.1. egress ファイアウォールの制限

egress ファイアウォールには以下の制限があります。

- 複数の EgressFirewall オブジェクトを持つプロジェクトはありません。
- 最大 8,000 のルールを持つ最大1つの EgressFirewall オブジェクトはプロジェクトごとに定義 できます。

上記の制限のいずれかに違反すると、プロジェクトの egress ファイアウォールに障害が発生し、すべての外部ネットワークトラフィックがドロップされる可能性があります。

## 14.4.1.2. egress ポリシールールのマッチング順序

egress ファイアウォールポリシールールは、最初から最後へと定義された順序で評価されます。Pod からの egress 接続に一致する最初のルールが適用されます。この接続では、後続のルールは無視されます。

14.4.2. EgressFirewall カスタムリソース (CR) オブジェクト

egress ファイアウォールのルールを1つ以上定義できます。ルールは、ルールが適用されるトラフィックを指定して Allow ルールまたは Deny ルールのいずれかになります。

以下の YAML は EgressFirewall CR オブジェクトについて説明しています。

### EgressFirewall オブジェクト

apiVersion: k8s.ovn.org/v1
kind: EgressFirewall
metadata:
name: <name> 1</name>
spec:
egress: 2

- 1 オブジェクトの名前は default である必要があります。
- 2 以下のセクションで説明されているように、egress ネットワークポリシールールのコレクション。

#### 14.4.2.1. EgressFirewall ルール

以下の YAML は egress ファイアウォールルールオブジェクトについて説明しています。**egress** スタン ザは、単一または複数のオブジェクトの配列を予想します。

#### Egress ポリシールールのスタンザ



### ポートスタンザ

ports: - port: <port> 1 protocol: <protocol> 2

 80 や 443 などのネットワークポート。このフィールドの値を指定する場合は、protocol の値も指 定する必要があります。

🦻 ネットワークプロトコル。値は TCP、UDP、または SCTP のいずれかである必要があります。

### 14.4.2.2. EgressFirewall CR オブジェクトの例

以下の例では、複数の egress ファイアウォールポリシールールを定義します。

apiVersion: k8s.ovn.org/v1
kind: EgressFirewall
metadata:
name: default
spec:
egress: 1
- type: Allow
to:
cidrSelector: 1.2.3.0/24
- type: Deny
to:
cidrSelector: 0.0.0.0/0

eqress ファイアウォールポリシールールオブジェクトのコレクション。

以下の例では、トラフィックが TCP プロトコルおよび宛先ポート 80 または任意のプロトコルと宛先 ポート 443 のいずれかを使用している場合に、IP アドレス 172.16.1.1 でホストへのトラフィックを拒 否するポリシールールを定義します。

apiVersion: k8s.ovn.org/v1 kind: EgressFirewall metadata: name: default spec: egress: - type: Deny to: cidrSelector: 172.16.1.1 ports: - port: 80 protocol: TCP - port: 443

### 14.4.3. egress ファイアウォールポリシーオブジェクトの作成

クラスター管理者は、プロジェクトの egress ファイアウォールポリシーオブジェクトを作成できま す。



## 重要

プロジェクトに EgressFirewall オブジェクトがすでに定義されている場合、既存のポリ シーを編集して egress ファイアウォールルールを変更する必要があります。

#### 前提条件

- OVN-Kubernetes デフォルト Container Network Interface (CNI) ネットワークプロバイダープ ラグインを使用するクラスター。
- OpenShift CLI (**oc**) をインストールしている。
- クラスター管理者としてクラスターにログインする必要があります。

### 手順

- 1. ポリシールールを作成します。
  - a. **<policy\_name>.yaml** ファイルを作成します。この場合、**<policy\_name>**は egress ポリ シールールを記述します。
  - b. 作成したファイルで、egress ポリシーオブジェクトを定義します。
- 2. 以下のコマンドを入力してポリシーオブジェクトを作成します。**<policy\_name>**をポリシーの 名前に、 **<project>**をルールが適用されるプロジェクトに置き換えます。

\$ oc create -f <policy\_name>.yaml -n <project>

以下の例では、新規の EgressFirewall オブジェクトが **project1** という名前のプロジェクトに作成されます。

\$ oc create -f default.yaml -n project1

### 出力例

egressfirewall.k8s.ovn.org/v1 created

3. オプション:後に変更できるように <policy\_name>.yaml ファイルを保存します。

## 14.5. プロジェクトの EGRESS ファイアウォールの表示

クラスター管理者は、既存の egress ファイアウォールの名前を一覧表示し、特定の egress ファイア ウォールのトラフィックルールを表示できます。

## 14.5.1. EgressFirewall オブジェクトの表示

クラスターで EgressFirewall オブジェクトを表示できます。

### 前提条件

- OVN-Kubernetes デフォルト Container Network Interface (CNI) ネットワークプロバイダープ ラグインを使用するクラスター。
- oc として知られる OpenShift コマンドラインインターフェイス (CLI) のインストール。

クラスターにログインすること。

#### 手順

オプション: クラスターで定義された EgressFirewall オブジェクトの名前を表示するには、以下のコマンドを入力します。

\$ oc get egressfirewall --all-namespaces

2. ポリシーを検査するには、以下のコマンドを入力します。<policy\_name> を検査するポリシーの名前に置き換えます。

\$ oc describe egressfirewall <policy\_name>

出力例

Name: default Namespace: project1 Created: 20 minutes ago Labels: <none> Annotations: <none> Rule: Allow to 1.2.3.0/24 Rule: Allow to www.example.com Rule: Deny to 0.0.0.0/0

### 14.6. プロジェクトの EGRESS ファイアウォールの編集

クラスター管理者は、既存の egress ファイアウォールのネットワークトラフィックルールを変更できます。

14.6.1. EgressFirewall オブジェクトの編集

クラスター管理者は、プロジェクトの egress ファイアウォールを更新できます。

#### 前提条件

- OVN-Kubernetes デフォルト Container Network Interface (CNI) ネットワークプロバイダープ ラグインを使用するクラスター。
- OpenShift CLI (oc) をインストールしている。
- クラスター管理者としてクラスターにログインする必要があります。

#### 手順

 プロジェクトの EgressFirewall オブジェクトの名前を検索します。<project> をプロジェクトの 名前に置き換えます。

\$ oc get -n <project> egressfirewall

2. オプション: egress ネットワークファイアウォールの作成時に EgressFirewall オブジェクトのコ ピーを保存しなかった場合には、以下のコマンドを入力してコピーを作成します。 \$ oc get -n <project> egressfirewall <name> -o yaml > <filename>.yaml

<project> をプロジェクトの名前に置き換えます。<name> をオブジェクトの名前に置き換え ます。<filename> をファイルの名前に置き換え、YAML を保存します。

 ポリシールールに変更を加えたら、以下のコマンドを実行して EgressFirewall オブジェクトを 置き換えます。
 filename> を、更新された EgressFirewall オブジェクトを含むファイルの名前 に置き換えます。

\$ oc replace -f <filename>.yaml

## 14.7. プロジェクトからの EGRESS ファイアウォールの削除

クラスター管理者は、プロジェクトから egress ファイアウォールを削除して、OpenShift Container Platform クラスター外に出るプロジェクトからネットワークトラフィックについてのすべての制限を削 除できます。

14.7.1. EgressFirewall オブジェクトの削除

クラスター管理者は、プロジェクトから Egress ファイアウォールを削除できます。

### 前提条件

- OVN-Kubernetes デフォルト Container Network Interface (CNI) ネットワークプロバイダープ ラグインを使用するクラスター。
- OpenShift CLI (**oc**) をインストールしている。
- クラスター管理者としてクラスターにログインする必要があります。

#### 手順

1. プロジェクトの EgressFirewall オブジェクトの名前を検索します。**<project>**をプロジェクトの 名前に置き換えます。

\$ oc get -n <project> egressfirewall

2. 以下のコマンドを入力し、EgressFirewall オブジェクトを削除します。**<project>**をプロジェクトの名前に、 **<name>**をオブジェクトの名前に置き換えます。

\$ oc delete -n <project> egressfirewall <name>

## 14.8. EGRESS IP アドレスの設定

クラスター管理者は、1つ以上の egress IP アドレスを namespace に、または namespace 内の特定の pod に割り当てるように、OVN-Kubernetes デフォルト Container Network Interface (CNI) ネットワー クプロバイダーを設定することができます。

14.8.1. Egress IP アドレスアーキテクチャーの設計および実装

OpenShift Container Platform の egress IP アドレス機能を使用すると、1つ以上の namespace の1つ 以上の Pod からのトラフィックに、クラスターネットワーク外のサービスに対する一貫したソース IP アドレスを持たせることができます。

たとえば、クラスター外のサーバーでホストされるデータベースを定期的にクエリーする Pod がある 場合があります。サーバーにアクセス要件を適用するために、パケットフィルターリングデバイスは、 特定の IP アドレスからのトラフィックのみを許可するよう設定されます。この特定の Pod のみから サーバーに確実にアクセスできるようにするには、サーバーに要求を行う Pod に特定の egress IP アド レスを設定できます。

egress IP アドレスは、ノードのプライマリーネットワークインターフェイスの追加 IP アドレスとして 実装され、ノードのプライマリー IP アドレスと同じサブネットにある必要があります。追加の IP アド レスは、クラスター内の他のノードには割り当てないでください。

一部のクラスター設定では、アプリケーション Pod と Ingress ルーター Pod が同じノードで実行されます。このシナリオでアプリケーションプロジェクトの Egress IP を設定する場合、アプリケーションプロジェクトからルートに要求を送信するときに IP は使用されません。

#### 14.8.1.1. プラットフォームサポート

各種のプラットフォームでの egress IP アドレス機能のサポートについては、以下の表で説明されてい ます。



#### 重要

egress IP アドレスの実装は、Amazon Web Services (AWS)、Azure Cloud、または egress IP 機能で必要な自動レイヤー2ネットワーク操作と互換性のない他のパブリック クラウドプラットフォームと互換性がありません。

プラットフォーム	サポート対象
ベアメタル	はい
vSphere	はい
Red Hat OpenStack Platform (RHOSP)	いいえ
パブリッククラウド	いいえ

### 14.8.1.2. egress IP の Pod への割り当て

1つ以上の egress IP を namespace に、または namespace の特定の Pod に割り当てるには、以下の条件を満たす必要があります。

- クラスター内の1つ以上のノードに k8s.ovn.org/egress-assignable: "" ラベルがなければなり ません。
- **EgressIP** オブジェクトが存在し、これは namespace の Pod からクラスターを離脱するトラフィックのソース IP アドレスとして使用する1つ以上の egress IP アドレスを定義します。



### 重要

egress IP の割り当て用にクラスター内のノードにラベルを付ける前に **EgressIP** オブ ジェクトを作成する場合、OpenShift Container Platform は **k8s.ovn.org/egressassignable: ""** ラベルですべての egress IP アドレスを最初のノードに割り当てる可能性 があります。

egress IP アドレスがクラスター内のノード全体に広く分散されるようにするに は、**EgressIP** オブジェクトを作成する前に、egress IP アドレスをホストする予定の ノードにラベルを常に適用します。

### 14.8.1.3. egress IP のノードへの割り当て

**EgressIP** オブジェクトを作成する場合、**k8s.ovn.org/egress-assignable:** "" ラベルのラベルが付いた ノードに以下の条件が適用されます。

- egress IP アドレスは一度に複数のノードに割り当てられることはありません。
- egress IP アドレスは、egress IP アドレスをホストできる利用可能なノード間で均等に分散されます。
- EgressIP オブジェクトの spec.EgressIPs 配列が複数の IP アドレスを指定する場合、ノード が指定したアドレスを複数ホストすることはありません。
- ノードが利用不可の場合、そのノードに割り当てられる egress IP アドレスは自動的に再割り当 てされます (前述の条件が適用されます)。

Pod が複数の **EgressIP** オブジェクトのセレクターに一致する場合、**EgressIP** オブジェクトに指定される egress IP アドレスのどれが Pod の egress IP アドレスとして割り当てられるのかという保証はありません。

さらに、**EgressIP** オブジェクトが複数の送信 IP アドレスを指定する場合、どの送信 IP アドレスが使用されるかは保証されません。たとえば、Pod が **10.10.20.1** と **10.10.20.2** の 2 つの egress IP アドレスを持つ **EgressIP** オブジェクトのセレクターと一致する場合、各 TCP 接続または UDP 会話にいずれかが使用される可能性があります。

### 14.8.1.4. egress IP アドレス設定のアーキテクチャー図

以下の図は、egress IP アドレス設定を示しています。この図では、クラスターの3つのノードで実行 される2つの異なる namespace の4つの Pod について説明します。ノードには、ホストネットワーク の **192.168.126.0**/**18** CIDR ブロックから IP アドレスが割り当てられます。



ノード1とノード3の両方に **k8s.ovn.org/egress-assignable:** "" というラベルが付けられるため、 egress IP アドレスの割り当てに利用できます。 図の破線は、pod1、pod2、および pod3 からのトラフィックフローが Pod ネットワークを通過し、ク ラスターがノード1およびノード3 から出る様子を示しています。外部サービスが、**EgressIP** オブ ジェクトの例で選択した Pod からトラフィックを受信する場合、ソース IP アドレスは **192.168.126.10** または **192.168.126.102** のいずれかになります。

図にある次のリソースの詳細を以下に示します。

#### Namespace オブジェクト

namespace は以下のマニフェストで定義されます。

namespace オブジェクト

apiVersion: v1 kind: Namespace metadata: name: namespace1 labels: env: prod --apiVersion: v1 kind: Namespace metadata: name: namespace2 labels: env: prod

#### EgressIP オブジェクト

以下の EgressIP オブジェクトは、env ラベルが prod に設定される namespace のすべての Pod を 選択する設定を説明しています。選択された Pod の egress IP アドレスは **192.168.126.10** および **192.168.126.102** です。

#### EgressIP オブジェクト

apiVersion: k8s.ovn.org/v1 kind: EgressIP metadata: name: egressips-prod spec: egressIPs: - 192.168.126.10 - 192.168.126.102 namespaceSelector: matchLabels: env: prod status: assignments: - node: node1 egressIP: 192.168.126.10 - node: node3 egressIP: 192.168.126.102

直前の例の設定の場合、OpenShift Container Platform は両方の egress IP アドレスを利用可能な ノードに割り当てます。**status** フィールドは、egress IP アドレスの割り当ての有無および割り当て られる場所を反映します。

## 14.8.2. EgressIP オブジェクト

以下の YAML は、**EgressIP** オブジェクトの API について説明しています。オブジェクトの範囲はクラ スター全体です。これは namespace では作成されません。

apiVersion: k8s.ovn.org/v1 kind: EgressIP
metadata:
name: <name> 1</name>
spec:
egressIPs: 2
<ul><li><ip_address></ip_address></li></ul>
namespaceSelector: 3
podSelector: 4

- 1 EgressIPs オブジェクトの名前。
- 2 1つ以上の IP アドレスの配列。
  - egress IP アドレスを関連付ける namespace の1つ以上のセレクター。
- 4 オプション: egress IP アドレスを関連付けるための指定された namespace の Pod の1つ以上のセレクター。これらのセレクターを適用すると、namespace 内の Pod のサブセットを選択できます。

以下の YAML は namespace セレクターのスタンザについて説明しています。

### namespace セレクタースタンザ

namespaceSelector: 1 matchLabels: <label\_name>: <label\_value>

namespace の1つ以上のマッチングルール。複数のマッチングルールを指定すると、一致するす べての namespace が選択されます。

以下の YAML は Pod セレクターのオプションのスタンザについて説明しています。

## Pod セレクタースタンザ

podSelector: 1 matchLabels: <label\_name>: <label\_value>

オプション: 指定された namespaceSelector ルールに一致する、namespace の Pod の1つ以上のマッチングルール。これが指定されている場合、一致する Pod のみが選択されます。namespaceの他の Pod は選択されていません。

以下の例では、**EgressIP** オブジェクトは **192.168.126.11** および **192.168.126.102** egress IP アドレス を、**app** ラベルが **web** に設定されており、**env** ラベルが **prod** に設定されている namespace にある Pod に関連付けます。

## EgressIP オブジェクトの例

```
apiVersion: k8s.ovn.org/v1
kind: EgressIP
metadata:
name: egress-group1
spec:
egressIPs:
- 192.168.126.11
- 192.168.126.102
podSelector:
matchLabels:
app: web
namespaceSelector:
matchLabels:
env: prod
```

以下の例では、**EgressIP** オブジェクトは、**192.168.127.30** および **192.168.127.40** egress IP アドレス を、**environment** ラベルが **development** に設定されていない Pod に関連付けます。

## EgressIP オブジェクトの例

```
apiVersion: k8s.ovn.org/v1
kind: EgressIP
metadata:
name: egress-group2
spec:
egressIPs:
- 192.168.127.30
- 192.168.127.40
namespaceSelector:
matchExpressions:
- key: environment
operator: NotIn
values:
- development
```

## 14.8.3. egress IP アドレスをホストするノードのラベル付け

OpenShift Container Platform が1つ以上の egress IP アドレスをノードに割り当てることができるよう に、**k8s.ovn.org/egress-assignable='''** ラベルをクラスター内のノードに適用することができます。

## 前提条件

- OpenShift CLI (**oc**) をインストールしている。
- クラスター管理者としてクラスターにログインします。

1つ以上の egress IP アドレスをホストできるようにノードにラベルを付けるには、以下のコマンドを入力します。

\$ oc label nodes <node\_name> k8s.ovn.org/egress-assignable=""



ラベルを付けるノードの名前。

## 14.8.4. 次のステップ

• egress IP の割り当て

### 14.8.5. 関連情報

- LabelSelector meta/v1
- LabelSelectorRequirement meta/v1

## 14.9. EGRESS IP アドレスの割り当て

クラスター管理者は、namespace または namespace の特定の Pod からクラスターを出るトラフィックに egress IP アドレスを割り当てることができます。

### 14.9.1. egress IP アドレスの namespace への割り当て

1つ以上の egress IP アドレスを namespace または namespace の特定の Pod に割り当てることができます。

### 前提条件

- OpenShift CLI (**oc**) をインストールしている。
- クラスター管理者としてクラスターにログインします。
- egress IP アドレスをホストするように1つ以上のノードを設定します。

#### 手順

- 1. EgressIP オブジェクトを作成します。
  - a. <egressips\_name>.yaml ファイルを作成します。<egressips\_name> はオブジェクトの 名前になります。
  - b. 作成したファイルで、以下の例のように EgressIPs オブジェクトを定義します。

apiVersion: k8s.ovn.org/v1 kind: EgressIP metadata: name: egress-project1 spec: egressIPs: - 192.168.127.10 - 192.168.127.11  namespaceSelector: matchLabels: env: qa
 オブジェクトを作成するには、以下のコマンドを入力します。

 \$ oc apply -f <egressips\_name>.yaml 1
 \$ oc apply -f <egressips\_name>.yaml 1
 <egressips\_name> をオブジェクトの名前に置き換えます。

 出力例

 egressips.k8s.ovn.org/<egressips\_name> created
 オプション:後に変更できるように <egressips\_name>.yaml ファイルを保存します。
 egress IP アドレスを必要とする namespace にラベルを追加します。手順1で定義した Egress IP オブジェクトの namespace にラベルを追加するには、以下のコマンドを実行します。
 \$ oc label ns <namespace> env=qa 1
 &lt;namespace&gt; は、egress IP アドレスを必要とする namespace に置き換えてくださ

### 14.9.2. 関連情報

い。

• egress IP アドレスの設定

14.10. プロジェクトのマルチキャストの有効化

14.10.1. マルチキャストについて

IP マルチキャストを使用すると、データが多数の IP アドレスに同時に配信されます。



## 重要

現時点で、マルチキャストは低帯域幅の調整またはサービスの検出での使用に最も適し ており、高帯域幅のソリューションとしては適していません。

OpenShift Container Platform の Pod 間のマルチキャストトラフィックはデフォルトで無効にされま す。OVN-Kubernetes デフォルト Container Network Interface (CNI) ネットワークプロバイダーを使用 している場合には、プロジェクトごとにマルチキャストを有効にすることができます。

14.10.2. Pod 間のマルチキャストの有効化

プロジェクトの Pod でマルチキャストを有効にすることができます。

### 前提条件

• OpenShift CLI (oc) をインストールしている。

• cluster-admin ロールを持つユーザーとしてクラスターにログインする必要があります。

#### 手順

以下のコマンドを実行し、プロジェクトのマルチキャストを有効にします。<namespace>
 を、マルチキャストを有効にする必要のある namespace に置き換えます。

\$ oc annotate namespace <namespace> \
 k8s.ovn.org/multicast-enabled=true

#### 検証

マルチキャストがプロジェクトについて有効にされていることを確認するには、以下の手順を実行しま す。

 現在のプロジェクトを、マルチキャストを有効にしたプロジェクトに切り替えます。<project> をプロジェクト名に置き換えます。



2. マルチキャストレシーバーとして機能する Pod を作成します。

```
$ cat <<EOF| oc create -f -
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
 name: mlistener
 labels:
  app: multicast-verify
spec:
 containers:
  - name: mlistener
   image: registry.access.redhat.com/ubi8
   command: ["/bin/sh", "-c"]
   args:
    ["dnf -y install socat hostname && sleep inf"]
   ports:
     - containerPort: 30102
      name: mlistener
      protocol: UDP
EOF
```

3. マルチキャストセンダーとして機能する Pod を作成します。

```
$ cat <<EOF| oc create -f -
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
    name: msender
    labels:
    app: multicast-verify
spec:
    containers:
        - name: msender
        image: registry.access.redhat.com/ubi8</pre>
```

```
command: ["/bin/sh", "-c"]
       args:
        ["dnf -y install socat && sleep inf"]
     EOF
4. 新しいターミナルウィンドウまたはタブで、マルチキャストリスナーを起動します。
   a. PodのIPアドレスを取得します。
        $ POD IP=$(oc get pods mlistener -o jsonpath='{.status.podIP}')
   b. 次のコマンドを入力して、マルチキャストリスナーを起動します。
        $ oc exec mlistener -i -t -- \
         socat UDP4-RECVFROM:30102, ip-add-membership=224.1.0.1: $POD_IP, fork
        EXEC:hostname
5. マルチキャストトランスミッターを開始します。
   a. Pod ネットワーク IP アドレス範囲を取得します。
        $ CIDR=$(oc get Network.config.openshift.io cluster \
         -o jsonpath='{.status.clusterNetwork[0].cidr}')
   b. マルチキャストメッセージを送信するには、以下のコマンドを入力します。
        $ oc exec msender -i -t -- \
         /bin/bash -c "echo | socat STDIO UDP4-
        DATAGRAM:224.1.0.1:30102,range=$CIDR,ip-multicast-ttl=64"
     マルチキャストが機能している場合、直前のコマンドは以下の出力を返します。
        mlistener
```

## 14.11. プロジェクトのマルチキャストの無効化

14.11.1. Pod 間のマルチキャストの無効化

プロジェクトの Pod でマルチキャストを無効にすることができます。

## 前提条件

- OpenShift CLI (**oc**) をインストールしている。
- cluster-admin ロールを持つユーザーとしてクラスターにログインする必要があります。

## 手順

• 以下のコマンドを実行して、マルチキャストを無効にします。

\$ oc annotate namespace <namespace> \ 1 k8s.ovn.org/multicast-enabled-



マルチキャストを無効にする必要のあるプロジェクトの namespace。

## 14.12. ハイブリッドネットワークの設定

クラスター管理者は、OVN-Kubernetes Container Network Interface (CNI) クラスターネットワークプ ロバイダーを、Linux および Windows ノードがそれぞれ Linux および Windows ワークロードをできる ように設定できます。

#### 14.12.1. OVN-Kubernetes を使用したハイブリッドネットワークの設定

OVN-Kubernetes でハイブリッドネットワークを使用するようにクラスターを設定できます。これにより、異なるノードのネットワーク設定をサポートするハイブリッドクラスターが可能になります。たとえば、これはクラスター内の Linux ノードと Windows ノードの両方を実行するために必要です。



### 重要

クラスターのインストール時に、OVN-Kubernetesを使用してハイブリッドネットワークを設定する必要があります。インストールプロセス後に、ハイブリッドネットワークに切り替えることはできません。

#### 前提条件

 install-config.yaml ファイルで networking.networkType パラメーターの OVNKubernetes を 定義していること。詳細は、選択したクラウドプロバイダーでの OpenShift Container Platform ネットワークのカスタマイズの設定についてのインストールドキュメントを参照して ください。

#### 手順

1. インストールプログラムが含まれるディレクトリーに切り替え、マニフェストを作成します。

\$ ./openshift-install create manifests --dir <installation\_directory>

ここでは、以下のようになります。

#### <installation\_directory>

```
クラスターの install-config.yaml ファイルが含まれるディレクトリーの名前を指定します。
```

2. cluster-network-03-config.yml という名前の、高度なネットワーク設定用のスタブマニフェストファイルを <installation\_directory>/manifests/ ディレクトリーに作成します。

\$ cat <<EOF > <installation\_directory>/manifests/cluster-network-03-config.yml
apiVersion: operator.openshift.io/v1
kind: Network
metadata:
 name: cluster
spec:
EOF

ここでは、以下のようになります。

#### <installation\_directory>
クラスターの manifests/ディレクトリーが含まれるディレクトリー名を指定します。

3. cluster-network-03-config.yml ファイルをエディターで開き、以下の例のようにハイブリッド ネットワークで OVN-Kubernetes を設定します。

ハイブリッドネットワーク設定の指定





追加のオーバーレイネットワーク上のノードに使用される CIDR 設定を指定します。hybridClusterNetwork CIDR は clusterNetwork CIDR と重複できません。

2

追加のオーバーレイネットワークのカスタム VXLAN ポートを指定します。これは、 vSphere にインストールされたクラスターで Windows ノードを実行するために必要であ り、その他のクラウドプロバイダー用に設定することはできません。カスタムポートに は、デフォルトの **4789** ポートを除くいずれかのオープンポートを使用できます。この要 件についての詳細は、Microsoft ドキュメントの Pod-to-pod connectivity between hosts is broken を参照してください。

- 4. cluster-network-03-config.yml ファイルを保存し、テキストエディターを終了します。
- 5. オプション: manifests/cluster-network-03-config.yml ファイルをバックアップします。イン ストールプログラムは、クラスターの作成時に manifests/ ディレクトリーを削除します。

追加のインストール設定を完了してから、クラスターを作成します。インストールプロセスが終了する と、ハイブリッドネットワークが有効になります。

### 14.12.2. 関連情報

- Windows コンテナーワークロードについて
- Windows コンテナーワークロードの有効化
- ネットワークのカスタマイズによる AWS へのクラスターのインストール
- ネットワークのカスタマイズによる Azure へのクラスターのインストール

# 第15章 ルートの作成

# 15.1. ルート設定

#### 15.1.1. HTTP ベースのルートの作成

ルートを使用すると、公開された URL でアプリケーションをホストできます。これは、アプリケー ションのネットワークセキュリティー設定に応じて、セキュリティー保護または保護なしを指定できま す。HTTP ベースのルートとは、セキュアではないルートで、基本的な HTTP ルーティングプロトコル を使用してセキュリティー保護されていないアプリケーションポートでサービスを公開します。

以下の手順では、**hello-openshift** アプリケーションを例に、Web アプリケーションへのシンプルな HTTP ベースのルートを作成する方法を説明します。

#### 前提条件

- OpenShift CLI (**oc**) がインストールされている。
- 管理者としてログインしている。
- あるポートを公開する Web アプリケーションと、そのポートでトラフィックをリッスンする TCP エンドポイントがあります。

#### 手順

1. 次のコマンドを実行して、hello-openshift というプロジェクトを作成します。



2. 以下のコマンドを実行してプロジェクトに Pod を作成します。

\$ oc create -f https://raw.githubusercontent.com/openshift/origin/master/examples/helloopenshift/hello-pod.json

3. 以下のコマンドを実行して、hello-openshift というサービスを作成します。

\$ oc expose pod/hello-openshift

4. 次のコマンドを実行して、hello-openshift アプリケーションに対して、セキュアではないルートを作成します。

\$ oc expose svc hello-openshift

結果として生成される Route リソースを検査すると、以下のようになります。

上記で作成されたセキュアでないルートの YAML 定義

apiVersion: route.openshift.io/v1 kind: Route metadata: name: hello-openshift spec: host: hello-openshift-hello-openshift.<Ingress\_Domain> 1 port: targetPort: 8080 to: kind: Service name: hello-openshift



<Ingress\_Domain&gt; はデフォルトの Ingress ドメイン名です。



注記

デフォルトの ingress ドメインを表示するには、以下のコマンドを実行します。

\$ oc get ingresses.config/cluster -o jsonpath={.spec.domain}

15.1.2. ルートのタイムアウトの設定

Service Level Availability (SLA) で必要とされる、低タイムアウトが必要なサービスや、バックエンドでの処理速度が遅いケースで高タイムアウトが必要なサービスがある場合は、既存のルートに対してデフォルトのタイムアウトを設定することができます。

#### 前提条件

• 実行中のクラスターでデプロイ済みの Ingress コントローラーが必要になります。

#### 手順

1. oc annotate コマンドを使用して、ルートにタイムアウトを追加します。

\$ oc annotate route <route\_name> \
 --overwrite haproxy.router.openshift.io/timeout=<timeout><time\_unit> 1

サポートされる時間単位は、マイクロ秒 (us)、ミリ秒 (ms)、秒 (s)、分 (m)、時間 (h)、または日 (d) です。

以下の例では、2秒のタイムアウトをmyrouteという名前のルートに設定します。

\$ oc annotate route myroute --overwrite haproxy.router.openshift.io/timeout=2s

### 15.1.3. HTTP Strict Transport Security の有効化

HTTP Strict Transport Security (HSTS) ポリシーは、ホストで HTTPS トラフィックのみを許可するセ キュリティーの拡張機能です。デフォルトで、すべての HTTP 要求はドロップされます。これは、web サイトとの対話の安全性を確保したり、ユーザーのためにセキュアなアプリケーションを提供するのに 役立ちます。

HSTS が有効にされると、HSTS はサイトから Strict Transport Security ヘッダーを HTTPS 応答に追加 します。リダイレクトするルートで **insecureEdgeTerminationPolicy** 値を使用し、HTTP を HTTPS に送信するようにします。ただし、HSTS が有効にされている場合は、要求の送信前にクライアントが すべての要求を HTTP URL から HTTPS に変更するためにリダイレクトの必要がなくなります。これは クライアントでサポートされる必要はなく、**max-age=0** を設定することで無効にできます。



## 重要

HSTS はセキュアなルート (edge termination または re-encrypt) でのみ機能します。この設定は、HTTP またはパススルールートには適していません。

手順

 ルートに対して HSTS を有効にするには、haproxy.router.openshift.io/hsts\_header 値を edge termination または re-encrypt ルートに追加します。

apiVersion: v1 kind: Route metadata: annotations: haproxy.router.openshift.io/hsts\_header: max-age=31536000;includeSubDomains;preload

max-age は唯一の必須パラメーターです。これは、HSTS ポリシーが有効な期間(秒単位) を測定します。クライアントは、ホストから HSTS ヘッダーのある応答を受信する際には 常に max-age を更新します。max-age がタイムアウトになると、クライアントはポリ シーを破棄します。



includeSubDomains はオプションです。これが含まれる場合、クライアントに対し、ホ ストのすべてのサブドメインがホストと同様に処理されるように指示します。

preload はオプションです。max-age が0より大きい場合、preload を haproxy.router.openshift.io/hsts\_header に組み込むことにより、外部サービスはこの サイトをそれぞれの HSTS プリロード一覧に含めることができます。たとえば、Google などのサイトは preload が設定されているサイトの一覧を作成します。ブラウザーはこれ らの一覧を使用し、サイトと対話する前でも HTTPS 経由で通信できるサイトを判別でき ます。preload 設定がない場合、ブラウザーはヘッダーを取得するために HTTPS 経由で サイトと通信している必要があります。

15.1.4. スループット関連の問題のトラブルシューティング

OpenShift Container Platform でデプロイされるアプリケーションでは、特定のサービス間で非常に長い待ち時間が発生するなど、ネットワークのスループットの問題が生じることがあります。

Pod のログが問題の原因を指摘しない場合は、以下の方法を使用してパフォーマンスの問題を分析します。

ping または tcpdump などのパケットアナライザーを使用して Pod とそのノード間のトラフィックを分析します。
 たとえば、問題を生じさせる動作を再現している間に各 Pod で tcpdump ツールを実行します。両サイトでキャプチャーしたデータを確認し、送信および受信タイムスタンプを比較してPod への/からのトラフィックの待ち時間を分析します。待ち時間は、ノードのインターフェイスが他の Pod やストレージデバイス、またはデータプレーンからのトラフィックでオーバーロードする場合に OpenShift Container Platform で発生する可能性があります。

\$ tcpdump -s 0 -i any -w /tmp/dump.pcap host <podip 1> && host <podip 2> 1

2> 1

**podip** は Pod の IP アドレスです。 **oc get pod <pod\_name> -o wide** コマンドを実行して Pod の IP アドレスを取得します。 tcpdump は 2 つの Pod 間のすべてのトラフィックが含まれる /**tmp/dump.pcap** のファイルを 生成します。理想的には、ファイルサイズを最小限に抑えるために問題を再現するすぐ前と問 題を再現したすぐ後ににアナライザーを実行することが良いでしょう。以下のようにノード間 でパケットアナライザーを実行することもできます (式から SDN を排除する)。

\$ tcpdump -s 0 -i any -w /tmp/dump.pcap port 4789

- ストリーミングのスループットおよび UDP スループットを測定するために iperf などの帯域幅 測定ツールを使用します。ボトルネックの特定を試行するには、最初に Pod から、次にノード からツールを実行します。
  - iperfのインストールおよび使用についての詳細は、こちらの Red Hat ソリューション を 参照してください。

#### 15.1.5. Cookie に使用によるルートのステートフル性の維持

OpenShift Container Platform は、すべてのトラフィックを同じエンドポイントにヒットさせることに よりステートフルなアプリケーションのトラフィックを可能にするスティッキーセッションを提供しま す。ただし、エンドポイント Pod が再起動、スケーリング、または設定の変更などによって終了する 場合、このステートフル性はなくなります。

OpenShift Container Platform は Cookie を使用してセッションの永続化を設定できます。Ingress コン トローラーはユーザー要求を処理するエンドポイントを選択し、そのセッションの Cookie を作成しま す。Cookie は要求の応答として戻され、ユーザーは Cookie をセッションの次の要求と共に送り返しま す。Cookie は Ingress コントローラーに対し、セッションを処理しているエンドポイントを示し、クラ イアント要求が Cookie を使用して同じ Pod にルーティングされるようにします。

#### 注記

cookie は、HTTP トラフィックを表示できないので、パススルールートで設定できません。代わりに、ソース IP アドレスをベースに数が計算され、バックエンドを判断します。

バックエンドが変わると、トラフィックが間違ったサーバーに転送されてしまい、ス ティッキーではなくなります。ソース IP を非表示にするロードバランサーを使用してい る場合は、すべての接続に同じ番号が設定され、トラフィックは同じ Pod に送られま す。

#### 15.1.5.1. Cookie を使用したルートのアノテーション

ルート用に自動生成されるデフォルト名を上書きするために Cookie 名を設定できます。これにより、 ルートトラフィックを受信するアプリケーションが Cookie 名を認識できるようになります。Cookie を 削除すると、次の要求でエンドポイントの再選択が強制的に実行される可能性があります。そのため サーバーがオーバーロードしている場合には、クライアントからの要求を取り除き、それらの再分配を 試行します。

#### 手順

1. 指定される cookie 名でルートにアノテーションを付けます。

\$ oc annotate route <route\_name> router.openshift.io/cookie\_name="<cookie\_name>"

ここでは、以下のようになります。

#### <route\_name>

Pod の名前を指定します。

#### <cookie\_name>

cookie の名前を指定します。

たとえば、ルート **my\_route** に cookie 名 **my\_cookie** でアノテーションを付けるには、以下を 実行します。

\$ oc annotate route my\_route router.openshift.io/cookie\_name="my\_cookie"

2. 変数でルートのホスト名を取得します。

\$ ROUTE\_NAME=\$(oc get route <route\_name> -o jsonpath='{.spec.host}')

ここでは、以下のようになります。

#### <route\_name>

Pod の名前を指定します。

3. cookie を保存してからルートにアクセスします。

\$ curl \$ROUTE\_NAME -k -c /tmp/cookie\_jar

ルートに接続する際に、直前のコマンドによって保存される cookie を使用します。

\$ curl \$ROUTE\_NAME -k -b /tmp/cookie\_jar

#### 15.1.6. パスベースのルート

パスベースのルートは、URL に対して比較できるパスコンポーネントを指定します。この場合、ルート のトラフィックは HTTP ベースである必要があります。そのため、それぞれが異なるパスを持つ同じホ スト名を使用して複数のルートを提供できます。ルーターは、最も具体的なパスの順に基づいてルート と一致する必要があります。ただし、これはルーターの実装によって異なります。

以下の表は、ルートのサンプルおよびそれらのアクセシビリティーを示しています。

#### 表15.1ルートの可用性

ルート	比較対象	アクセス可能
www.example.com/test	www.example.com/test	はい
	www.example.com	いいえ
www.example.com/test および www.example.com	www.example.com/test	はい
	www.example.com	はい
www.example.com	www.example.com/text	Yes (ルートではなく、ホストで 一致)

ルート	比較対象	アクセス可能
	www.example.com	はい

#### パスが1つでセキュリティー保護されていないルート

apiVersion: v1 kind: Route metadata: name: route-unsecured spec: host: www.example.com path: "/test" 1 to: kind: Service name: service-name



パスは、パスベースのルートに唯一追加される属性です。



#### 注記

ルーターは TLS を終了させず、要求のコンテンツを読み込みことができないので、パス ベースのルーティングは、パススルー TLS を使用する場合には利用できません。

15.1.7. ルート固有のアノテーション

Ingress コントローラーは、公開するすべてのルートのデフォルトオプションを設定できます。個別の ルートは、アノテーションに個別の設定を指定して、デフォルトの一部を上書きできます。Red Hat で は、ルートアノテーションの Operator 管理ルートへの追加はサポートしません。



#### 重要

複数のソース IP またはサブネットのホワイトリストを作成するには、スペースで区切ら れたリストを使用します。他の区切りタイプを使用すると、一覧が警告やエラーメッ セージなしに無視されます。

表15.2 ルートアノテーション

変数	説明	デフォルトで使用される環境変数
haproxy.router.openshift.io/b alance	ロードバランシングアルゴリズム を設定します。使用できるオプ ションは source、roundrobin、および leastconn です。	パススルールートの ROUTER_TCP_BALANCE_S CHEME です。それ以外の場合は ROUTER_LOAD_BALANCE_ ALGORITHM を使用します。

変数	説明	デフォルトで使用される環境変数
haproxy.router.openshift.io/d isable_cookies	関連の接続を追跡する cookie の 使用を無効にします。 <b>true</b> また は <b>TRUE</b> に設定する場合は、分 散アルゴリズムを使用して、受信 する HTTP 要求ごとに、どのバッ クエンドが接続を提供するかを選 択します。	
router.openshift.io/cookie_n ame	このルートに使用するオプション の cookie を指定します。名前 は、大文字、小文字、数字、"_" または "-" を任意に組み合わせて 指定する必要があります。デフォ ルトは、ルートのハッシュ化され た内部キー名です。	
haproxy.router.openshift.io/p od-concurrent-connections	ルーターからバッキングされる Pod に対して許容される接続最大 数を設定します。 注意: Pod が複数ある場合には、 それぞれに対応する接続数を設定 できます。複数のルーターがある 場合は、それらのルーター間で調 整は行われず、それぞれがこれに 複数回接続する可能性がありま す。設定されていない場合または O に設定されている場合には制限 はありません。	
haproxy.router.openshift.io/r ate-limit-connections	<b>true</b> または <b>TRUE</b> を設定する と、ルートごとに特定のバックエ ンドの stick-tables で実装される レート制限機能が有効になりま す。 注記: このアノテーションを使用 すると、DDoS (Distributed Denial-of-service) 攻撃に対する 基本的な保護機能が提供されま す。	
haproxy.router.openshift.io/r ate-limit- connections.concurrent-tcp	同じソース IP アドレスで行われ る同時 TCP 接続の数を制限しま す。数値を受け入れます。 注記: このアノテーションを使用 すると、DDoS (Distributed Denial-of-service) 攻撃に対する 基本的な保護機能が提供されま す。	

変数	説明	デフォルトで使用される環境変数
haproxy.router.openshift.io/r ate-limit-connections.rate- http	同じソース IP アドレスを持つク ライアントが HTTP 要求を実行で きるレートを制限します。数値を 受け入れます。 注記: このアノテーションを使用 すると、DDoS (Distributed Denial-of-service) 攻撃に対する 基本的な保護機能が提供されま す。	
haproxy.router.openshift.io/r ate-limit-connections.rate- tcp	同じソース IP アドレスを持つク ライアントが TCP 接続を確立す るレートを制限します。数値を受 け入れます。 注記: このアノテーションを使用 すると、DDoS (Distributed Denial-of-service) 攻撃に対する 基本的な保護機能が提供されま す。	
haproxy.router.openshift.io/ti meout	ルートのサーバー側のタイムアウ トを設定します。(TimeUnits)	ROUTER_DEFAULT_SERVE R_TIMEOUT
haproxy.router.openshift.io/ti meout-tunnel	このタイムアウトは、クリアテキ スト、エッジ、再暗号化、または パススルーのルートを介した Web Socket などトンネル接続に 適用されます。cleartext、 edge、または reencrypt のルート タイプでは、このアノテーション は、タイムアウト値がすでに存在 するタイムアウトトンネルとして 適用されます。パススルーのルー トタイプでは、アノテーションは 既存のタイムアウト値の設定より も優先されます。	ROUTER_DEFAULT_TUNNE L_TIMEOUT
ingresses.config/cluster ingress.operator.openshift.io /hard-stop-after	設定できるのは、Ingress Controller または ingress config です。このアノテーションでは、 ルーターを再デプロイし、HA プ ロキシーが haproxy <b>hard-stop- after</b> グローバルオプションを実 行するように設定します。このオ プションは、クリーンなソフトス トップ実行で最大許容される時間 を定義します。	ROUTER_HARD_STOP_AFT ER
router.openshift.io/haproxy.h ealth.check.interval	バックエンドのヘルスチェックの 間隔を設定します。(TimeUnits)	ROUTER_BACKEND_CHEC K_INTERVAL

変数	説明	デフォルトで使用される環境変数
haproxy.router.openshift.io/i p_whitelist	ルートのホワイトリストを設定し ます。ホワイトリストは、承認し たソースアドレスの IP アドレス および CIDR 範囲の一覧をスペー ス区切りにします。ホワイトリス トに含まれていない IP アドレス からの要求は破棄されます。 ホワイトリストの許可される IP アドレスおよび CIDR 範囲の最大 数は 61 です。	
haproxy.router.openshift.io/h sts_header	edge terminated または re- encrypt ルートの Strick- Transport-Security ヘッダーを設 定します。	
haproxy.router.openshift.io/l og-send-hostname	Syslog ヘッダーの <b>hostname</b> フィールドを設定します。システ ムのホスト名を使用します。サイ ドカーや Syslog ファシリティー などの Ingress API ロギングメ ソッドがルーターに対して有効に なっている場合、 <b>log-send-</b> <b>hostname</b> はデフォルトで有効 になります。	
haproxy.router.openshift.io/r ewrite-target	バックエンドの要求の書き換えパ スを設定します。	
router.openshift.io/cookie- same-site	Cookie を制限するために値を設 定します。値は以下のようになり ます。 Lax: Cookie はアクセスしたサイ トとサードパーティーのサイト間 で転送されます。 Strict: Cookie はアクセスしたサ イトに制限されます。 None: Cookie はアクセスしたサ イトに制限されます。 この値は、re-encrypt および edge ルートにのみ適用されま す。詳細は、SameSite cookie の ドキュメント を参照してくださ い。	

変数	説明	デフォルトで使用される環境変数
haproxy.router.openshift.io/s et-forwarded-headers	ルートごとに <b>Forwarded</b> および <b>X-Forwarded-For</b> HTTP ヘッ ダーを処理するポリシーを設定し ます。値は以下のようになりま す。	ROUTER_SET_FORWARDE D_HEADERS
	<b>append</b> : ヘッダーを追加し、既 存のヘッダーを保持します。これ はデフォルト値です。	
	<b>Replace</b> : ヘッダーを設定し、既 存のヘッダーを削除します。	
	<b>never</b> : ヘッダーを設定しません が、既存のヘッダーを保持しま す。	
	<b>if-none</b> : ヘッダーがまだ設定され ていない場合にこれを設定しま す。	



# 注記

環境変数を編集することはできません。

# ルータータイムアウト変数

**TimeUnits** は数字、その後に単位を指定して表現します。 **us** \*(マイクロ秒)、**ms** (ミリ秒、デフォルト)、**s** (秒)、**m** (分)、**h** \*(時間)、**d** (日)

正規表現: [1-9][0-9]\*(**us**\|**m**\|**h**\|**d**)

変数	デフォルト	説明
ROUTER_BACKEND_CHECK_INTE RVAL	5000ms	バックエンドでの後続の liveness チェッ クの時間の長さ。
ROUTER_CLIENT_FIN_TIMEOUT	1s	クライアントがルートに接続する場合の TCP FIN タイムアウトの期間を制御しま す。接続切断のために送信された FIN が 指定の時間内に応答されない場合は、 HAProxy が接続を切断します。小さい値 を設定し、ルーターでリソースをあまり 使用していない場合には、リスクはあり ません。
ROUTER_DEFAULT_CLIENT_TIME OUT	30s	クライアントがデータを確認するか、送 信するための時間の長さ。

変数	デフォルト	説明
ROUTER_DEFAULT_CONNECT_TI MEOUT	5s	最大接続時間。
ROUTER_DEFAULT_SERVER_FIN_ TIMEOUT	1s	ルーターからルートをバッキングする Pod の TCP FIN タイムアウトを制御しま す。
ROUTER_DEFAULT_SERVER_TIME OUT	30s	サーバーがデータを確認するか、送信す るための時間の長さ。
ROUTER_DEFAULT_TUNNEL_TIME OUT	1h	TCP または WebSocket 接続が開放され た状態で保つ時間数。このタイムアウト 期間は、HAProxy が再読み込みされるた びにリセットされます。
ROUTER_SLOWLORIS_HTTP_KEE PALIVE	300s	<ul> <li>新しい HTTP 要求が表示されるまで待機 する最大時間を設定します。この値が低 すぎる場合には、ブラウザーおよびアプ リケーションの keepalive 値が低くなり すぎて、問題が発生する可能性がありま す。</li> <li>有効なタイムアウト値には、想定した個 別のタイムアウトではなく、特定の変数 を合計した値に指定することができま す。たとえ</li> <li>ば、ROUTER_SLOWLORIS_HTTP_ KEEPALIVE は、timeout http-keep- alive を調整します。HAProxy はデフォ ルトで 300s に設定されていますが、 HAProxy は tcp-request inspect- delay も待機します。これは5s に設定さ れています。この場合、全体的なタイム アウトは 300s に 5s を加えたことになり ます。</li> </ul>
ROUTER_SLOWLORIS_TIMEOUT	10s	HTTP 要求の伝送にかかる時間。
RELOAD_INTERVAL	5s	ルーターがリロードし、新規の変更を受 け入れる最小の頻度を許可します。
ROUTER_METRICS_HAPROXY_TIM EOUT	5s	HAProxy メトリクスの収集タイムアウ ト。

# ルート設定のカスタムタイムアウト

apiVersion: v1 kind: Route metadata: annotations: haproxy.router.openshift.io/timeout: 5500ms 1



HAProxy 対応の単位 (**us、ms、s、m、h、d**) で新規のタイムアウトを指定します。単位が指定 されていない場合は、**ms** がデフォルトになります。

$\times \infty$
$\infty$
$\infty \times c$
$\sim \sim \sim$
$\sim \times \times$
$\sim \infty$

## 注記

パススルールートのサーバー側のタイムアウト値を低く設定し過ぎると、WebSocket 接続がそのルートで頻繁にタイムアウトする可能性があります。

#### 特定の IP アドレスを 1つだけ許可するルート

metadata: annotations: haproxy.router.openshift.io/ip\_whitelist: 192.168.1.10

#### 複数の IP アドレスを許可するルート

metadata: annotations: haproxy.router.openshift.io/ip\_whitelist: 192.168.1.10 192.168.1.11 192.168.1.12

#### IP アドレスの CIDR ネットワークを許可するルート

metadata: annotations: haproxy.router.openshift.io/ip\_whitelist: 192.168.1.0/24

#### IP アドレスと IP アドレスの CIDR ネットワークの両方を許可するルート

metadata: annotations: haproxy.router.openshift.io/ip\_whitelist: 180.5.61.153 192.168.1.0/24 10.0.0.0/8

#### 書き換えターゲットを指定するルート

apiVersion: v1	
kind: Route	
metadata:	
annotations:	
haproxy.rout	er.openshift.io/rewrite-target: / 1
	_

バックエンドの要求の書き換えパスとして / を設定します。

ルートに haproxy.router.openshift.io/rewrite-target アノテーションを設定すると、要求をバックエン ドアプリケーションに転送する前に Ingress コントローラーがこのルートを使用して HTTP 要求のパス を書き換える必要があることを指定します。spec.path で指定されたパスに一致する要求パスの一部 は、アノテーションで指定された書き換えターゲットに置き換えられます。

以下の表は、**spec.path**、要求パス、および書き換えターゲットの各種の組み合わせについてのパスの 書き換え動作の例を示しています。

#### 表15.3 rewrite-targetの例:

Route.spec.path	要求パス	書き換えターゲット	転送された要求パス
/foo	/foo	/	/
/foo	/foo/	/	/
/foo	/foo/bar	/	/bar
/foo	/foo/bar/	/	/bar/
/foo	/foo	/bar	/bar
/foo	/foo/	/bar	/bar/
/foo	/foo/bar	/baz	/baz/bar
/foo	/foo/bar/	/baz	/baz/bar/
/foo/	/foo	/	該当なし (要求パスが ルートパスに一致しな い)
/foo/	/foo/	/	/
/foo/	/foo/bar	/	/bar

#### 15.1.8. ルートの受付ポリシーの設定

管理者およびアプリケーション開発者は、同じドメイン名を持つ複数の namespace でアプリケーショ ンを実行できます。これは、複数のチームが同じホスト名で公開されるマイクロサービスを開発する組 織を対象としています。



# 警告

複数の namespace での要求の許可は、namespace 間の信頼のあるクラスターに対してのみ有効にする必要があります。有効にしないと、悪意のあるユーザーがホスト名を乗っ取る可能性があります。このため、デフォルトの受付ポリシーは複数の namespace 間でのホスト名の要求を許可しません。

#### 前提条件

• クラスター管理者の権限。

#### 手順

 以下のコマンドを使用して、ingresscontroller リソース変数の .spec.routeAdmission フィー ルドを編集します。

\$ oc -n openshift-ingress-operator patch ingresscontroller/default --patch '{"spec": {"routeAdmission":{"namespaceOwnership":"InterNamespaceAllowed"}}}' --type=merge

#### イメージコントローラー設定例

spec: routeAdmission: namespaceOwnership: InterNamespaceAllowed ...

### 15.1.9. Ingress オブジェクトを使用したルートの作成

ー部のエコシステムコンポーネントには Ingress リソースとの統合機能がありますが、ルートリソース とは統合しません。これに対応するために、OpenShift Container Platform は Ingress オブジェクトの 作成時に管理されるルートオブジェクトを自動的に作成します。これらのルートオブジェクトは、対応 する Ingress オブジェクトが削除されると削除されます。

#### 手順

1. OpenShift Container Platform コンソールで Ingress オブジェクトを定義するか、または oc **create** コマンドを実行します。

#### Ingress の YAML 定義

```
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
 name: frontend
 annotations:
  route.openshift.io/termination: "reencrypt"
spec:
 rules:
 - host: www.example.com
  http:
   paths:
   - backend:
      service:
       name: frontend
       port:
        number: 443
     path: /
     pathType: Prefix
 tls:
```

hosts:
 www.example.com
 secretName: example-com-tls-certificate

1

route.openshift.io/termination アノテーションは、Route の spec.tls.termination フィールドを設定するために使用できます。Ingress にはこのフィールドがありません。 許可される値は edge、passthrough、および reencrypt です。その他のすべての値は警 告なしに無視されます。アノテーション値が設定されていない場合は、edge がデフォル トルートになります。デフォルトのエッジルートを実装するには、TLS 証明書の詳細をテ ンプレートファイルで定義する必要があります。

- a. route.openshift.io/termination アノテーションで passthrough の値を指定する場合 は、仕様で path を " に設定し、pathType を ImplementationSpecific に設定しま す。
  - spec: rules: - host: www.example.com http: paths: - path: " pathType: ImplementationSpecific backend: service: name: frontend port: number: 443

\$ oc apply -f ingress.yaml

2. ルートを一覧表示します。

\$ oc get routes

結果には、frontend-で始まる名前の自動生成ルートが含まれます。

NAMEHOST/PORTPATHSERVICESPORTTERMINATIONWILDCARDfrontend-gnztqwww.example.comfrontend 443reencrypt/RedirectNone

このルートを検査すると、以下のようになります。

### 自動生成されるルートの YAML 定義

apiVersion: route.openshift.io/v1 kind: Route metadata: name: frontend-gnztq ownerReferences: - apiVersion: networking.k8s.io/v1 controller: true kind: Ingress name: frontend

# 15.2. セキュリティー保護されたルート

セキュアなルートは、複数の TLS 終端タイプを使用してクライアントに証明書を提供できます。以下 のセクションでは、カスタム証明書を使用して re-encrypt、edge、および passthrough ルートを作成 する方法を説明します。



### 重要

パブリックエンドポイントを使用して Microsoft Azure にルートを作成する場合、リソー ス名は制限されます。特定の用語を使用するリソースを作成することはできません。 Azure が制限する語の一覧は、Azure ドキュメントの Resolve reserved resource name errors を参照してください。

15.2.1. カスタム証明書を使用した re-encrypt ルートの作成

**oc create route** コマンドを使用し、カスタム証明書と共に reencrypt TLS termination を使用してセ キュアなルートを設定できます。

#### 前提条件

- PEM エンコードされたファイルに証明書/キーのペアがなければなりません。ここで、証明書 はルートホストに対して有効である必要があります。
- 証明書チェーンを完了する PEM エンコードされたファイルの別の CA 証明書が必要です。
- PEM エンコードされたファイルの別の宛先 CA 証明書が必要です。
- 公開する必要のあるサービスが必要です。

# 注記



パスワードで保護されるキーファイルはサポートされません。キーファイルからパスフ レーズを削除するには、以下のコマンドを使用します。

\$ openssl rsa -in password\_protected\_tls.key -out tls.key

#### 手順

この手順では、カスタム証明書および reencrypt TLS termination を使用して **Route** リソースを作成し ます。以下では、証明書/キーのペアが現在の作業ディレクトリーの **tls.crt** および **tls.key** ファイルに あることを前提としています。また、Ingress コントローラーがサービスの証明書を信頼できるように 宛先 CA 証明書を指定する必要もあります。必要な場合には、証明書チェーンを完了するために CA 証 明書を指定することもできます。**tls.crt、 tls.key、cacert.crt、**および (オプションで) **ca.crt** を実際の パス名に置き換えます。**frontend** を、公開する必要のある **Service** リソースに置き換えま す。**www.example.com** を適切な名前に置き換えます。

reencrypt TLS 終端およびカスタム証明書を使用してセキュアな Route リソースを作成します。

\$ oc create route reencrypt --service=frontend --cert=tls.crt --key=tls.key --dest-cacert=destca.crt --ca-cert=ca.crt --hostname=www.example.com

結果として生成される Route リソースを検査すると、以下のようになります。

#### セキュアなルートの YAML 定義

```
apiVersion: v1
kind: Route
metadata:
 name: frontend
spec:
 host: www.example.com
 to:
  kind: Service
  name: frontend
 tls:
  termination: reencrypt
  key: |-
   -----BEGIN PRIVATE KEY-----
   [...]
   -----END PRIVATE KEY-----
  certificate: |-
   -----BEGIN CERTIFICATE-----
   [...]
   -----END CERTIFICATE-----
  caCertificate: |-
   -----BEGIN CERTIFICATE-----
   [...]
   -----END CERTIFICATE-----
  destinationCACertificate: |-
   -----BEGIN CERTIFICATE-----
   [...]
   -----END CERTIFICATE-----
```

他のオプションについては、oc create route reencrypt --help を参照してください。

15.2.2. カスタム証明書を使用した edge ルートの作成

oc create route コマンドを使用し、edge TLS termination とカスタム証明書を使用してセキュアな ルートを設定できます。edge ルートの場合、Ingress コントローラーは、トラフィックを宛先 Pod に 転送する前に TLS 暗号を終了します。ルートは、Ingress コントローラーがルートに使用する TLS 証明 書およびキーを指定します。

#### 前提条件

- PEM エンコードされたファイルに証明書/キーのペアがなければなりません。ここで、証明書 はルートホストに対して有効である必要があります。
- 証明書チェーンを完了する PEM エンコードされたファイルの別の CA 証明書が必要です。
- 公開する必要のあるサービスが必要です。

#### 注記

パスワードで保護されるキーファイルはサポートされません。キーファイルからパスフレーズを削除するには、以下のコマンドを使用します。

\$ openssl rsa -in password\_protected\_tls.key -out tls.key

#### 手順

この手順では、カスタム証明書および edge TLS termination を使用して Route リソースを作成しま す。以下では、証明書/キーのペアが現在の作業ディレクトリーの tls.crt および tls.key ファイルにあ ることを前提としています。必要な場合には、証明書チェーンを完了するために CA 証明書を指定する こともできます。tls.crt、 tls.key、および (オプションで) ca.crt を実際のパス名に置き換えま す。frontend を、公開する必要のあるサービスの名前に置き換えます。www.example.com を適切な 名前に置き換えます。

edge TLS termination およびカスタム証明書を使用して、セキュアな Route リソースを作成します。

\$ oc create route edge --service=frontend --cert=tls.crt --key=tls.key --ca-cert=ca.crt -hostname=www.example.com

結果として生成される Route リソースを検査すると、以下のようになります。

#### セキュアなルートの YAML 定義

apiVersion: v1 kind: Route metadata: name: frontend spec: host: www.example.com to: kind: Service name: frontend tls:

termination: edge
key:  -
BEGIN PRIVATE KEY
[]
END PRIVATE KEY
certificate:  -
BEGIN CERTIFICATE
[]
END CERTIFICATE
caCertificate:  -
BEGIN CERTIFICATE
[]
END CERTIFICATE

他のオプションについては、oc create route edge --help を参照してください。

#### 15.2.3. passthrough ルートの作成

**oc create route** コマンドを使用し、passthrough termination を使用してセキュアなルートを設定でき ます。passthrough termination では、暗号化されたトラフィックが TLS 終端を提供するルーターなし に宛先に直接送信されます。そのため、ルートでキーや証明書は必要ありません。

#### 前提条件

• 公開する必要のあるサービスが必要です。

#### 手順

• **Route** リソースを作成します。

\$ oc create route passthrough route-passthrough-secured --service=frontend --port=8080

結果として生成される Route リソースを検査すると、以下のようになります。

passthrough termination を使用したセキュリティー保護されたルート

apiVersion: v1 kind: Route metadata: name: route-passthrough-secured 1 spec: host: www.example.com port: targetPort: 8080 tls: termination: passthrough **2** insecureEdgeTerminationPolicy: None 3 to: kind: Service name: frontend オブジェクトの名前で、63文字に制限されます。

termination フィールドを passthrough に設定します。これは、必要な唯一の tls フィー

ルトぐす。



オプションの insecureEdgeTerminationPolicy。唯一有効な値は None、Redirect、また は空の値です (無効にする場合)。

宛先 Pod は、エンドポイントでトラフィックに証明書を提供します。これは、必須となるクラ イアント証明書をサポートするための唯一の方法です (相互認証とも呼ばれる)。

# 第16章 INGRESS クラスタートラフィックの設定

# 16.1. INGRESS クラスタートラフィックの設定の概要

OpenShift Container Platform は、クラスター内で実行されるサービスを使ってクラスター外からの通信を可能にする以下の方法を提供します。

以下の方法が推奨されます。以下は、これらの方法の優先される順です。

- HTTP/HTTPS を使用する場合は Ingress コントローラーを使用する。
- HTTPS 以外の TLS で暗号化されたプロトコルを使用する場合、たとえば、SNI ヘッダーを使用する TLS の場合は、Ingress コントローラーを使用します。
- それ以外の場合は、ロードバランサー、外部 IP、または NodePort を使用します。

方法	目的
Ingress コントローラーの使用	HTTP/HTTPS トラフィックおよび HTTPS 以外の TLS で暗号化されたプロトコル (TLS と SNI ヘッダー の使用など) へのアクセスを許可します。
ロードバランサーサービスを使用した外部 IP の自動 割り当て	プールから割り当てられた IP アドレスを使った非標 準ポートへのトラフィックを許可します。
外部 IP のサービスへの手動割り当て	特定の IP アドレスを使った非標準ポートへのトラ フィックを許可します。
NodePort の設定	クラスターのすべてのノードでサービスを公開しま す。

# 16.2. サービスの EXTERNALIP の設定

クラスター管理者は、トラフィックをクラスター内のサービスに送信できるクラスター外の IP アドレ スブロックを指定できます。

この機能は通常、ベアメタルハードウェアにインストールされているクラスターに最も役立ちます。

16.2.1. 前提条件

 ネットワークインフラストラクチャーは、外部 IP アドレスのトラフィックをクラスターにルー ティングする必要があります。

#### 16.2.2. ExternalIP について

クラウド以外の環境では、OpenShift Container Platform は ExternallP 機能を使用して外部 IP アドレ スの Service オブジェクトの spec.externallPs[] フィールドへの割り当てをサポートします。この フィールドを設定すると、OpenShift Container Platform は追加の仮想 IP アドレスをサービスに割り当 てます。IP アドレスは、クラスターに定義されたサービスネットワーク外に指定できま す。type=NodePort が設定されたサービスと同様に ExternallP 機能で設定されたサービスにより、ト ラフィックを負荷分散のためにローカルノードに転送することができます。 ネットワークインフラストラクチャーを設定し、定義する外部 IP アドレスブロックがクラスターに ルーティングされるようにする必要があります。

OpenShift Container Platform は以下の機能を追加して Kubernetes の ExternalIP 機能を拡張します。

- 設定可能なポリシーでの、ユーザーによる外部 IP アドレスの使用の制限
- 要求時の外部 IP アドレスのサービスへの自動割り当て



# 警告

ExternallP機能の使用はデフォルトで無効にされます。これは、外部 IP アドレス へのクラスター内のトラフィックがそのサービスにダイレクトされるため、セキュ リティー上のリスクを生じさせる可能性があります。これにより、クラスターユー ザーは外部リソースについての機密性の高いトラフィックをインターセプトできる ようになります。



#### 重要

この機能は、クラウド以外のデプロイメントでのみサポートされます。クラウドデプロ イメントの場合、クラウドの自動デプロイメントのためにロードバランサーサービスを 使用し、サービスのエンドポイントをターゲットに設定します。

以下の方法で外部 IP アドレスを割り当てることができます。

#### 外部 IP の自動割り当て

OpenShift Container Platform は、**spec.type=LoadBalancer** を設定して **Service** オブジェクトを 作成する際に、IP アドレスを **autoAssignCIDRs** CIDR ブロックから **spec.externallPs[]** 配列に自動 的に割り当てます。この場合、OpenShift Container Platform はロードバランサーサービスタイプの クラウド以外のバージョンを実装し、IP アドレスをサービスに割り当てます。自動割り当てはデ フォルトで無効にされており、以下のセクションで説明されているように、これはクラスター管理 者が設定する必要があります。

#### 外部 IP の手動割り当て

OpenShift Container Platform は **Service** オブジェクトの作成時に **spec.externallPs[]** 配列に割り 当てられた IP アドレスを使用します。別のサービスによってすでに使用されている IP アドレスを 指定することはできません。

#### 16.2.2.1. ExternalIP の設定

OpenShift Container Platform での外部 IP アドレスの使用は、**cluster** という名前の **Network.config.openshift.io** CR の以下のフィールドで管理されます。

 spec.externallP.autoAssignCIDRs は、サービスの外部 IP アドレスを選択する際にロードバランサーによって使用される IP アドレスブロックを定義します。OpenShift Container Platform は、自動割り当て用の単一 IP アドレスブロックのみをサポートします。これは、 ExternalIP をサービスに手動で割り当てる際に、制限された数の共有 IP アドレスのポート領域 を管理しなくてはならない場合よりも単純になります。自動割り当てが有効な場合に は、spec.type=LoadBalancer が設定された Service オブジェクトには外部 IP アドレスが割り 当てられます。  spec.externallP.policy は、IP アドレスを手動で指定する際に許容される IP アドレスブロック を定義します。OpenShift Container Platform は、spec.externallP.autoAssignClDRs で定義 される IP アドレスブロックにポリシールールを適用しません。

ルーティングが正しく行われると、設定された外部 IP アドレスブロックからの外部トラフィックは、 サービスが公開する TCP ポートまたは UDP ポートを介してサービスのエンドポイントに到達できま す。



#### 重要

割り当てる IP アドレスブロックがクラスター内の1つ以上のノードで終了することを確認する必要があります。

OpenShift Container Platform は IP アドレスの自動および手動割り当ての両方をサポートしており、そ れぞれのアドレスは1つのサービスの最大数に割り当てられることが保証されます。これにより、各 サービスは、ポートが他のサービスで公開されているかによらず、自らの選択したポートを公開できま す。



#### 注記

OpenShift Container Platform の **autoAssignCIDRs** で定義された IP アドレスブロック を使用するには、ホストのネットワークに必要な IP アドレスの割り当ておよびルーティ ングを設定する必要があります。

以下の YAML は、外部 IP アドレスが設定されたサービスについて説明しています。

#### spec.externallPs[] が設定された Service オブジェクトの例

```
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
 name: http-service
spec:
 clusterIP: 172.30.163.110
 externalIPs:
 - 192.168.132.253
 externalTrafficPolicy: Cluster
 ports:
 - name: highport
  nodePort: 31903
  port: 30102
  protocol: TCP
  targetPort: 30102
 selector:
  app: web
 sessionAffinity: None
 type: LoadBalancer
status:
 loadBalancer:
  ingress:
  - ip: 192.168.132.253
```

#### 16.2.2.2. 外部 IP アドレスの割り当ての制限

クラスター管理者は、IP アドレスブロックを指定して許可および拒否できます。

制限は、cluster-admin 権限を持たないユーザーにのみ適用されます。クラスター管理者は、サービスの spec.externallPs[] フィールドを任意の IP アドレスに常に設定できます。

**spec.ExternallP.policy** フィールドを指定して、**policy** オブジェクトが定義された IP アドレスポリ シーを設定します。ポリシーオブジェクトには以下の形があります。

```
{

"policy": {

"allowedCIDRs": [],

"rejectedCIDRs": []

}
```

ポリシーの制限を設定する際に、以下のルールが適用されます。

- policy={} が設定される場合、spec.ExternallPs[] が設定されている Service オブジェクトの作成は失敗します。これは OpenShift Container Platform のデフォルトです。policy=null が設定される動作は同一です。
- policy が設定され、policy.allowedClDRs[] または policy.rejectedClDRs[] のいずれかが設定 される場合、以下のルールが適用されます。
  - allowedCIDRs[] と rejectedCIDRs[]の両方が設定される場合、rejectedCIDRs[] が allowedCIDRs[] よりも優先されます。
  - allowedCIDRs[] が設定される場合、spec.ExternallPs[] が設定されている Service オブ ジェクトの作成は、指定された IP アドレスが許可される場合にのみ正常に実行されます。
  - rejectedClDRs[] が設定される場合、spec.ExternallPs[] が設定されている Service オブ ジェクトの作成は、指定された IP アドレスが拒否されていない場合にのみ正常に実行され ます。

#### 16.2.2.3. ポリシーオブジェクトの例

以下に続く例では、複数のポリシー設定の例を示します。

以下の例では、ポリシーは OpenShift Container Platform が外部 IP アドレスが指定されたサービスを作成するのを防ぎます。

Service オブジェクトの spec.externallPs[] に指定された値を拒否するポリシーの例

```
apiVersion: config.openshift.io/v1
kind: Network
metadata:
name: cluster
spec:
externalIP:
policy: {}
```

● 以下の例では、allowedCIDRs および rejectedCIDRs フィールドの両方が設定されます。

許可される、および拒否される CIDR ブロックの両方を含むポリシーの例

apiVersion: config.openshift.io/v1 kind: Network metadata: name: cluster spec: externalIP: policy: allowedCIDRs: - 172.16.66.10/23 rejectedCIDRs: - 172.16.66.10/24 ...

 以下の例では、policy は null に設定されます。null に設定されている場合、oc get networks.config.openshift.io -o yaml を入力して設定オブジェクトを検査する際に、policy フィールドは出力に表示されません。

Service オブジェクトの spec.externallPs[] に指定された値を許可するポリシーの例



# 16.2.3. ExternalIP アドレスブロックの設定

ExternallP アドレスブロックの設定は、**cluster** という名前の Network カスタムリソース (CR) で定義 されます。ネットワーク CR は **config.openshift.io** API グループに含まれます。



### 重要

クラスターのインストール時に、Cluster Version Operator (CVO) は **cluster** という名前 のネットワーク CR を自動的に作成します。このタイプのその他の CR オブジェクトの 作成はサポートされていません。

以下の YAML は ExternallP 設定について説明しています。

#### cluster という名前の network.config.openshift.io CR

apiVersion: config.openshift.io/v1
kind: Network
metadata:
name: cluster
spec:
externalIP:
autoAssignCIDRs: [] 🚺
policy: 2

- 外部 IP アドレスのサービスへの自動割り当てに使用できる CIDR 形式で IP アドレスブロックを定 義します。1つの IP アドレス範囲のみが許可されます。
- 2 IP アドレスのサービスへの手動割り当ての制限を定義します。制限が定義されていない場合は、Service オブジェクトに spec.externalIP フィールドを指定しても許可されません。デフォルトで、制限は定義されません。

以下の YAML は、policy スタンザのフィールドについて説明しています。

#### Network.config.openshift.io policy スタンザ

policy: allowedCIDRs: [] 1 rejectedCIDRs: [] 2

- CIDR 形式の許可される IP アドレス範囲の一覧。
- CIDR 形式の拒否される IP アドレス範囲の一覧。

#### 外部 IP 設定の例

外部 IP アドレスプールの予想される複数の設定が以下の例で表示されています。

以下の YAML は、自動的に割り当てられた外部 IP アドレスを有効にする設定について説明しています。

#### spec.externallP.autoAssignCIDRs が設定された設定例

apiVersion: config.openshift.io/v1
kind: Network
metadata:
name: cluster
spec:
externalIP:
autoAssignCIDRs:
- 192.168.132.254/29

● 以下の YAML は、許可された、および拒否された CIDR 範囲のポリシールールを設定します。

#### spec.externalIP.policy が設定された設定例

apiVersion: config.openshift.io/v1 kind: Network metadata: name: cluster spec: ... externalIP: policy: allowedCIDRs: - 192.168.132.0/29



#### 16.2.4. クラスターの外部 IP アドレスブロックの設定

クラスター管理者は、以下の ExternallP を設定できます。

- Service オブジェクトの spec.clusterIP フィールドを自動的に設定するために OpenShift Container Platform によって使用される ExternalIP アドレスブロック。
- IP アドレスを制限するポリシーオブジェクトは Service オブジェクトの spec.clusterIP 配列に 手動で割り当てられます。

#### 前提条件

- OpenShift CLI (**oc**) をインストールしている。
- cluster-admin ロールを持つユーザーとしてクラスターにアクセスできる。

#### 手順

1. オプション:現在の外部 IP 設定を表示するには、以下のコマンドを入力します。

\$ oc describe networks.config cluster

2. 設定を編集するには、以下のコマンドを入力します。

\$ oc edit networks.config cluster

3. 以下の例のように ExternalIP 設定を変更します。



**externallP** スタンザの設定を指定します。

4. 更新された ExternallP 設定を確認するには、以下のコマンドを入力します。

\$ oc get networks.config cluster -o go-template='{{.spec.externalIP}}{{"\n"}}'

#### 16.2.5. 次のステップ

• サービスの外部 IP を使用した ingress クラスタートラフィックの設定

# 16.3. INGRESS コントローラーを使用した INGRESS クラスターの設定

OpenShift Container Platform は、クラスター内で実行されるサービスを使ってクラスター外からの通信を可能にする方法を提供します。この方法は Ingress コントローラーを使用します。

#### 16.3.1. Ingress コントローラーおよびルートの使用

Ingress Operator は Ingress コントローラーおよびワイルドカード DNS を管理します。

Ingress コントローラーの使用は、OpenShift Container Platform クラスターへの外部アクセスを許可す るための最も一般的な方法です。

Ingress コントローラーは外部要求を許可し、設定されたルートに基づいてそれらをプロキシー送信す るよう設定されます。これは、HTTP、SNIを使用する HTTPS、SNIを使用する TLS に限定されてお り、SNIを使用する TLS で機能する Web アプリケーションやサービスには十分な設定です。

管理者と連携して Ingress コントローラーを設定します。外部要求を許可し、設定されたルートに基づ いてそれらをプロキシー送信するように Ingress コントローラーを設定します。

管理者はワイルドカード DNS エントリーを作成してから Ingress コントローラーを設定できます。そ の後は管理者に問い合わせることなく edge Ingress コントローラーと連携できます。

デフォルトで、クラスター内のすべての Ingress コントローラーはクラスター内の任意のプロジェクト で作成されたすべてのルートを許可します。

Ingress コントローラー:

- デフォルトでは2つのレプリカがあるので、これは2つのワーカーノードで実行する必要があります。
- 追加のノードにレプリカを組み込むためにスケールアップすることができます。



### 注記

このセクションの手順では、クラスターの管理者が事前に行っておく必要のある前提条 件があります。

#### 16.3.2. 前提条件

以下の手順を開始する前に、管理者は以下の条件を満たしていることを確認する必要があります。

- 要求がクラスターに到達できるように、クラスターネットワーク環境に対して外部ポートを セットアップします。
- クラスター管理者ロールを持つユーザーが1名以上いることを確認します。このロールをユー ザーに追加するには、以下のコマンドを実行します。

\$ oc adm policy add-cluster-role-to-user cluster-admin username

 OpenShift Container Platform クラスターを、1つ以上のマスターと1つ以上のノード、および クラスターへのネットワークアクセスのあるクラスター外のシステムと共に用意します。この 手順では、外部システムがクラスターと同じサブセットにあることを前提とします。別のサブ セットの外部システムに必要な追加のネットワーク設定については、このトピックでは扱いま せん。

### 16.3.3. プロジェクトおよびサービスの作成

公開するプロジェクトおよびサービスが存在しない場合、最初にプロジェクトを作成し、次にサービス を作成します。

プロジェクトおよびサービスがすでに存在する場合は、サービスを公開してルートを作成する手順に進みます。

#### 前提条件

• クラスター管理者として oc CLI をインストールし、ログインします。

#### 手順

1. oc new-project コマンドを実行して、サービス用の新しいプロジェクトを作成します。

\$ oc new-project myproject

2. oc new-app コマンドを使用してサービスを作成します。

\$ oc new-app nodejs:12~https://github.com/sclorg/nodejs-ex.git

3. サービスが作成されたことを確認するには、以下のコマンドを実行します。

\$ oc get svc -n myproject

#### 出力例

NAME TYPE CLUSTER-IP EXTERNAL-IP PORT(S) AGE nodejs-ex ClusterIP 172.30.197.157 <none> 8080/TCP 70s

デフォルトで、新規サービスには外部 IP アドレスがありません。

16.3.4. ルートの作成によるサービスの公開

oc expose コマンドを使用して、サービスをルートとして公開することができます。

#### 手順

サービスを公開するには、以下を実行します。

- 1. OpenShift Container Platform にログインします。
- 2. 公開するサービスが置かれているプロジェクトにログインします。

\$ oc project myproject

3. oc expose service コマンドを実行して、ルートを公開します。

\$ oc expose service nodejs-ex

出力例

route.route.openshift.io/nodejs-ex exposed

- サービスが公開されていることを確認するには、cURL などのツールを使って、クラスター外からサービスにアクセスできることを確認します。
  - a. ルートのホスト名を調べるには、oc get route コマンドを使用します。

\$ oc get route

出力例

NAMEHOST/PORTPATHSERVICESPORTTERMINATIONWILDCARDnodejs-exnodejs-ex-myproject.example.comnodejs-ex8080-tcpNone

b. cURLを使用して、ホストがGET要求に応答することを確認します。

\$ curl --head nodejs-ex-myproject.example.com

出力例

HTTP/1.1 200 OK ...

16.3.5. ルートラベルを使用した Ingress コントローラーのシャード化の設定

ルートラベルを使用した Ingress コントローラーのシャード化とは、Ingress コントローラーがルートセレクターによって選択される任意 namespace の任意のルートを提供することを意味します。

Ingress コントローラーのシャード化は、一連の Ingress コントローラー間で着信トラフィックの負荷を 分散し、トラフィックを特定の Ingress コントローラーに分離する際に役立ちます。たとえば、 Company A のトラフィックをある Ingress コントローラーに指定し、Company B を別の Ingress コン トローラーに指定できます。

#### 手順

1. router-internal.yaml ファイルを編集します。

```
# cat router-internal.yaml
apiVersion: v1
items:
- apiVersion: operator.openshift.io/v1
kind: IngressController
metadata:
    name: sharded
    namespace: openshift-ingress-operator
    spec:
    domain: <apps-sharded.basedomain.example.net>
    nodePlacement:
    nodeSelector:
    matchLabels:
    node-role.kubernetes.io/worker: ""
routeSelector:
```

matchLabels: type: sharded status: {} kind: List metadata: resourceVersion: "" selfLink: ""

2. Ingress コントローラーの router-internal.yaml ファイルを適用します。

# oc apply -f router-internal.yaml

Ingress コントローラーは、**type: sharded** というラベルのある namespace のルートを選択します。

16.3.6. namespace ラベルを使用した Ingress コントローラーのシャード化の設定

namespace ラベルを使用した Ingress コントローラーのシャード化とは、Ingress コントローラーが namespace セレクターによって選択される任意の namespace の任意のルートを提供することを意味し ます。

Ingress コントローラーのシャード化は、一連の Ingress コントローラー間で着信トラフィックの負荷を 分散し、トラフィックを特定の Ingress コントローラーに分離する際に役立ちます。たとえば、 Company A のトラフィックをある Ingress コントローラーに指定し、Company B を別の Ingress コン トローラーに指定できます。



# 警告

Keepalived Ingress VIP をデプロイする場合は、**endpoint Publishing Strategy** パ ラメーターに **Host Network** の値が割り当てられた、デフォルト以外の Ingress Controller をデプロイしないでください。デプロイしてしまうと、問題が発生する 可能性があります。**endpoint Publishing Strategy** に **Host Network** ではな く、**Node Port** という値を使用してください。

# 手順

1. router-internal.yaml ファイルを編集します。

# cat router-internal.yaml

#### 出力例

apiVersion: v1 items: - apiVersion: operator.openshift.io/v1 kind: IngressController metadata: name: sharded namespace: openshift-ingress-operator spec: domain: <apps-sharded.basedomain.example.net> nodePlacement: nodeSelector: matchLabels: node-role.kubernetes.io/worker: "" namespaceSelector: matchLabels: type: sharded status: {} kind: List metadata: resourceVersion: "" selfLink: ""

2. Ingress コントローラーの router-internal.yaml ファイルを適用します。

# oc apply -f router-internal.yaml

Ingress コントローラーは、**type: sharded** というラベルのある namespace セレクターによっ て選択される namespace のルートを選択します。

#### 16.3.7. 関連情報

 Ingress Operator はワイルドカード DNS を管理します。詳細は、OpenShift Container Platform の Ingress Operator、クラスターのベアメタルへのインストール、および クラスター の vSphere へのインストール を参照してください。

# 16.4. ロードバランサーを使用した INGRESS クラスターの設定

OpenShift Container Platform は、クラスター内で実行されるサービスを使ってクラスター外からの通信を可能にする方法を提供します。この方法では、ロードバランサーを使用します。

#### 16.4.1. ロードバランサーを使用したトラフィックのクラスターへの送信

特定の外部 IP アドレスを必要としない場合、ロードバランサーサービスを OpenShift Container Platform クラスターへの外部アクセスを許可するよう設定することができます。

ロードバランサーサービスは固有の IP を割り当てます。ロードバランサーには単一の edge ルーター IP があります (これは仮想 IP (VIP)の場合もありますが、初期の負荷分散では単ーマシンになります。



#### 注記

プールが設定される場合、これはクラスター管理者によってではなく、インフラストラ クチャーレベルで実行されます。



#### 注記

このセクションの手順では、クラスターの管理者が事前に行っておく必要のある前提条 件があります。

16.4.2. 前提条件

以下の手順を開始する前に、管理者は以下の条件を満たしていることを確認する必要があります。

- 要求がクラスターに到達できるように、クラスターネットワーク環境に対して外部ポートを セットアップします。
- クラスター管理者ロールを持つユーザーが1名以上いることを確認します。このロールをユー ザーに追加するには、以下のコマンドを実行します。

\$ oc adm policy add-cluster-role-to-user cluster-admin username

 OpenShift Container Platform クラスターを、1つ以上のマスターと1つ以上のノード、および クラスターへのネットワークアクセスのあるクラスター外のシステムと共に用意します。この 手順では、外部システムがクラスターと同じサブセットにあることを前提とします。別のサブ セットの外部システムに必要な追加のネットワーク設定については、このトピックでは扱いま せん。

16.4.3. プロジェクトおよびサービスの作成

公開するプロジェクトおよびサービスが存在しない場合、最初にプロジェクトを作成し、次にサービス を作成します。

プロジェクトおよびサービスがすでに存在する場合は、サービスを公開してルートを作成する手順に進 みます。

#### 前提条件

• クラスター管理者として oc CLI をインストールし、ログインします。

#### 手順

1. oc new-project コマンドを実行して、サービス用の新しいプロジェクトを作成します。

\$ oc new-project myproject

2. oc new-app コマンドを使用してサービスを作成します。

\$ oc new-app nodejs:12~https://github.com/sclorg/nodejs-ex.git

3. サービスが作成されたことを確認するには、以下のコマンドを実行します。

\$ oc get svc -n myproject

#### 出力例

NAME TYPE CLUSTER-IP EXTERNAL-IP PORT(S) AGE nodejs-ex ClusterIP 172.30.197.157 <none> 8080/TCP 70s

デフォルトで、新規サービスには外部 IP アドレスがありません。

#### 16.4.4. ルートの作成によるサービスの公開

oc expose コマンドを使用して、サービスをルートとして公開することができます。

#### 手順

- サービスを公開するには、以下を実行します。
  - 1. OpenShift Container Platform にログインします。
  - 2. 公開するサービスが置かれているプロジェクトにログインします。

\$ oc project myproject

- 3. oc expose service コマンドを実行して、ルートを公開します。
  - \$ oc expose service nodejs-ex

#### 出力例

route.route.openshift.io/nodejs-ex exposed

- 4. サービスが公開されていることを確認するには、cURL などのツールを使って、クラスター外 からサービスにアクセスできることを確認します。
  - a. ルートのホスト名を調べるには、oc get route コマンドを使用します。

\$ oc get route

#### 出力例

NAMEHOST/PORTPATHSERVICESPORTTERMINATIONWILDCARDnodejs-exnodejs-exmodejs-ex8080-tcpNone

b. cURLを使用して、ホストがGET要求に応答することを確認します。

\$ curl --head nodejs-ex-myproject.example.com

出力例

HTTP/1.1 200 OK

16.4.5. ロードバランサーサービスの作成

以下の手順を使用して、ロードバランサーサービスを作成します。

#### 前提条件

公開するプロジェクトとサービスがあること。

#### 手順

ロードバランサーサービスを作成するには、以下を実行します。

1. OpenShift Container Platform にログインします。

2. 公開するサービスが置かれているプロジェクトを読み込みます。

\$ oc project project1

3. コントロールプレーンノード (別名マスターノード) でテキストファイルを開き、以下のテキストを貼り付け、必要に応じてファイルを編集します。

#### ロードバランサー設定ファイルのサンプル

apiVersion: v1 kind: Service metadata: name: egress-2 **1** spec: ports: - name: db port: 3306 **2** loadBalancerIP: loadBalancerSourceRanges: **3** - 10.0.0.0/8 - 192.168.0.0/16 type: LoadBalancer **4** selector: name: mysql **5** 

1

ロードバランサーサービスの説明となる名前を入力します。

- 公開するサービスがリッスンしている同じポートを入力します。
- 特定の IP アドレスの一覧を入力して、ロードバランサー経由でトラフィックを制限します。クラウドプロバイダーがこの機能に対応していない場合、このフィールドは無視されます。
- タイプに loadbalancer を入力します。



注記



ロードバランサーを介して特定の IP アドレスへのトラフィックを制限するに は、**loadBalancerSourceRanges** フィールドを設定するのではな く、**service.beta.kubernetes.io/load-balancer-source-ranges** アノテーション を使用することが推奨されます。アノテーションを使用すると、OpenShift API により簡単に移行でき、今後のリリースで実装されます。

- 4. ファイルを保存し、終了します。
- 5. 以下のコマンドを実行してサービスを作成します。



以下に例を示します。
\$ oc create -f mysql-lb.yaml

6. 以下のコマンドを実行して新規サービスを表示します。

\$ oc get svc

出力例

NAME TYPE CLUSTER-IP EXTERNAL-IP PORT(S) AGE egress-2 LoadBalancer 172.30.22.226 ad42f5d8b303045-487804948.example.com 3306:30357/TCP 15m

有効にされたクラウドプロバイダーがある場合、サービスには外部 IP アドレスが自動的に割り 当てられます。

7. マスターで cURL などのツールを使用し、パブリック IP アドレスを使用してサービスに到達で きることを確認します。

\$ curl <public-ip>:<port>

以下に例を示します。

\$ curl 172.29.121.74:3306

このセクションの例では、クライアントアプリケーションを必要とする MySQL サービスを使用しています。Got packets out of order のメッセージと共に文字ストリングを取得する場合は、このサービスに接続していることになります。

MySQL クライアントがある場合は、標準 CLI コマンドでログインします。

\$ mysql -h 172.30.131.89 -u admin -p

#### 出力例

Enter password: Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.

MySQL [(none)]>

## 16.5. ネットワークロードバランサーを使用した AWS での INGRESS クラス タートラフィックの設定

OpenShift Container Platform は、クラスター内で実行されるサービスを使ってクラスター外からの通 信を可能にする方法を提供します。この方法では、クライアントの IP アドレスをノードに転送する Network Load Balancer (NLB) を使用します。NLB を新規または既存の AWS クラスターに設定するこ とができます。

16.5.1. Ingress Controller Classic Load Balancer の Network Load Balancer への置き 換え Classic Load Balancer (CLB) を使用している Ingress Controller は、AWS の Network Load Balancer (NLB) を使用している Ingress Controller に置き換えることができます。



## 警告

この手順を実行すると、新しい DNS レコードの伝搬、新しいロードバランサーの プロビジョニングなどの要因により、数分間にわたる障害が発生することが予想さ れます。この手順を適用すると、Ingress Controller ロードバランサーの IP アドレ スや正規名が変更になる場合があります。

#### 手順

新しいデフォルトの Ingress Controller を含むファイルを作成します。以下の例では、デフォルトの Ingress Controller の範囲が External で、その他のカスタマイズをしていないことを想定しています。

#### ingresscontroller.yml ファイルの例

apiVersion: operator.openshift.io/v1
kind: IngressController
metadata:
creationTimestamp: null
name: default
namespace: openshift-ingress-operator
spec:
endpointPublishingStrategy:
loadBalancer:
scope: External
providerParameters:
type: AWS
aws:
type: NLB
type: LoadBalancerService

デフォルトの Ingress Controller が他にカスタマイズされている場合には、それに応じてファイ ルを修正してください。

2. Ingress Controller の YAML ファイルを強制的に置き換えます。

\$ oc replace --force --wait -f ingresscontroller.yml

Ingress Controller の置き換えが完了するまでお待ちください。数分ほど、サービスが停止します。

16.5.2. 既存 AWS クラスターでの Ingress コントローラーネットワークロードバラン サーの設定

AWS Network Load Balancer (NLB) がサポートする Ingress コントローラーを既存のクラスターに作成できます。

前提条件

- AWS クラスターがインストールされている。
- インフラストラクチャーリソースの PlatformStatus は AWS である必要があります。

• PlatformStatus が AWS であることを確認するには、以下を実行します。

\$ oc get infrastructure/cluster -o jsonpath='{.status.platformStatus.type}'
AWS

#### 手順

既存のクラスターの AWS NLB がサポートする Ingress コントローラーを作成します。

1. Ingress コントローラーのマニフェストを作成します。



#### 出力例

apiVersion: operator.openshift.io/v1 kind: IngressController metadata:
name: \$my_ingress_controller
namespace: openshift-ingress-operator
spec:
domain: \$my_unique_ingress_domain
endpointPublishingStrategy:
type: LoadBalancerService
loadBalancer:
scope: External
providerParameters:
type: AWS
aws:
type: NLB



3

**\$my\_ingress\_controller** を Ingress コントローラーの一意の名前に置き換えます。

**\$my\_unique\_ingress\_domain** を、クラスター内のすべての Ingress コントローラー間で 一意のドメイン名に置き換えます。

External を内部 NLB を使用するために Internal に置き換えることができます。

2. クラスターにリソースを作成します。

\$ oc create -f ingresscontroller-aws-nlb.yaml



#### 重要

新規 AWS クラスターで Ingress コントローラー NLB を設定する前に、インストール設 定ファイルの作成 手順を実行する必要があります。 16.5.3. 新規 AWS クラスターでの Ingress コントローラーネットワークロードバラン サーの設定

新規クラスターに AWS Network Load Balancer (NLB) がサポートする Ingress コントローラーを作成で きます。

#### 前提条件

• install-config.yaml ファイルを作成し、これに対する変更を完了します。

#### 手順

新規クラスターの AWS NLB がサポートする Ingress コントローラーを作成します。

1. インストールプログラムが含まれるディレクトリーに切り替え、マニフェストを作成します。

\$ ./openshift-install create manifests --dir <installation\_directory>



<installation\_directory> については、クラスターの install-config.yaml ファイルが含まれるディレクトリーの名前を指定します。

2. cluster-ingress-default-ingresscontroller.yaml という名前のファイルを <installation\_directory>/manifests/ ディレクトリーに作成します。



<installation\_directory> については、クラスターの manifests/ ディレクトリーが含まれ るディレクトリー名を指定します。

ファイルの作成後は、以下のようにいくつかのネットワーク設定ファイルが **manifests**/ ディレ クトリーに置かれます。

\$ Is <installation\_directory>/manifests/cluster-ingress-default-ingresscontroller.yaml

#### 出力例

cluster-ingress-default-ingresscontroller.yaml

3. エディターで **cluster-ingress-default-ingresscontroller.yaml** ファイルを開き、必要な Operator 設定を記述する CR を入力します。

apiVersion: operator.openshift.io/v1 kind: IngressController metadata: creationTimestamp: null name: default namespace: openshift-ingress-operator spec: endpointPublishingStrategy: loadBalancer: scope: External providerParameters: type: AWS aws: type: NLB type: LoadBalancerService

- 4. cluster-ingress-default-ingresscontroller.yaml ファイルを保存し、テキストエディターを終 了します。
- オプション: manifests/cluster-ingress-default-ingresscontroller.yaml ファイルをバックアッ プします。インストールプログラムは、クラスターの作成時に manifests/ディレクトリーを削 除します。

#### 16.5.4. 関連情報

- ネットワークのカスタマイズによる AWS へのクラスターのインストール
- 詳細は、Network Load Balancer support on AWS を参照してください。

## 16.6. サービスの外部 IP を使用した INGRESS クラスタートラフィックの設 定

外部 IP アドレスをサービスに割り当てることで、これをクラスター外のトラフィックで使用できるようにします。通常、これはベアメタルハードウェアにインストールされているクラスターの場合にのみ 役立ちます。外部ネットワークインフラストラクチャーは、トラフィックをサービスにルーティングす るように正しく設定される必要があります。

#### 16.6.1. 前提条件

クラスターは ExternallP が有効にされた状態で設定されます。詳細は、サービスの ExternallP の設定 について参照してください。

#### 16.6.2. ExternalIP のサービスへの割り当て

ExternalIP をサービスに割り当てることができます。クラスターが ExternalIP を自動的に割り当てする ように設定されている場合、ExternalIP をサービスに手動で割り当てる必要がない場合があります。

#### 手順

1. オプション: ExternallP で使用するために設定される IP アドレス範囲を確認するには、以下の コマンドを入力します。

\$ oc get networks.config cluster -o jsonpath='{.spec.externalIP}{"\n"}'

**autoAssignCIDRs** が設定されている場合、**spec.externalIPs** フィールドが指定されていない 場合、 OpenShift Container Platform は ExternalIP を新規 **Service** オブジェクトに自動的に割 り当てます。

- 2. ExternalIP をサービスに割り当てます。
  - a. 新規サービスを作成する場合は、**spec.externallPs** フィールドを指定し、1つ以上の有効な IP アドレスの配列を指定します。以下に例を示します。

apiVersion: v1 kind: Service metadata: name: svc-with-externalip spec: ... externalIPs: - 192.174.120.10

b. ExternallP を既存のサービスに割り当てる場合は、以下のコマンドを入力します。<name> をサービス名に置き換えます。<ip\_address> を有効な ExternallP アドレスに置き換えま す。コンマで区切られた複数の IP アドレスを指定できます。

```
$ oc patch svc <name> -p \
'{
    "spec": {
        "externallPs": [ "<ip_address>" ]
    }
}'
```

```
以下に例を示します。
```

\$ oc patch svc mysql-55-rhel7 -p '{"spec":{"externallPs":["192.174.120.10"]}}'

出力例

"mysql-55-rhel7" patched

3. ExternallP アドレスがサービスに割り当てられていることを確認するには、以下のコマンドを 入力します。新規サービスに ExternallP を指定した場合、まずサービスを作成する必要があり ます。

\$ oc get svc

出力例

NAMECLUSTER-IPEXTERNAL-IPPORT(S)AGEmysql-55-rhel7172.30.131.89192.174.120.103306/TCP13m

#### 16.6.3. 関連情報

• サービスの ExternalIP の設定

#### 16.7. NODEPORT を使用した INGRESS クラスタートラフィックの設定

OpenShift Container Platform は、クラスター内で実行されるサービスを使ってクラスター外からの通信を可能にする方法を提供します。この方法は **NodePort** を使用します。

#### 16.7.1. NodePort を使用したトラフィックのクラスターへの送信

**NodePort**-type **Service** リソースを使用して、クラスター内のすべてのノードの特定のポートでサービスを公開します。ポートは **Service** リソースの **.spec.ports[\*].nodePort** フィールドで指定されます。



重要

ノードポートを使用するには、追加のポートリソースが必要です。

NodePort は、ノードの IP アドレスの静的ポートでサービスを公開します。NodePort はデフォルトで 30000 から 32767 の範囲に置かれます。つまり、 NodePort はサービスの意図されるポートに一致し ないことが予想されます。たとえば、ポート 8080 はノードのポート 31020 として公開できます。

管理者は、外部 IP アドレスがノードにルーティングされることを確認する必要があります。

NodePort および外部 IP は独立しており、両方を同時に使用できます。



#### 注記

このセクションの手順では、クラスターの管理者が事前に行っておく必要のある前提条 件があります。

#### 16.7.2. 前提条件

以下の手順を開始する前に、管理者は以下の条件を満たしていることを確認する必要があります。

- 要求がクラスターに到達できるように、クラスターネットワーク環境に対して外部ポートを セットアップします。
- クラスター管理者ロールを持つユーザーが1名以上いることを確認します。このロールをユー ザーに追加するには、以下のコマンドを実行します。

\$ oc adm policy add-cluster-role-to-user cluster-admin <user\_name>

 OpenShift Container Platform クラスターを、1つ以上のマスターと1つ以上のノード、および クラスターへのネットワークアクセスのあるクラスター外のシステムと共に用意します。この 手順では、外部システムがクラスターと同じサブセットにあることを前提とします。別のサブ セットの外部システムに必要な追加のネットワーク設定については、このトピックでは扱いま せん。

16.7.3. プロジェクトおよびサービスの作成

公開するプロジェクトおよびサービスが存在しない場合、最初にプロジェクトを作成し、次にサービス を作成します。

プロジェクトおよびサービスがすでに存在する場合は、サービスを公開してルートを作成する手順に進 みます。

#### 前提条件

• クラスター管理者として oc CLI をインストールし、ログインします。

#### 手順

1. oc new-project コマンドを実行して、サービス用の新しいプロジェクトを作成します。

\$ oc new-project myproject

2. oc new-app コマンドを使用してサービスを作成します。

\$ oc new-app nodejs:12~https://github.com/sclorg/nodejs-ex.git

3. サービスが作成されたことを確認するには、以下のコマンドを実行します。

\$ oc get svc -n myproject

出力例

NAME TYPE CLUSTER-IP EXTERNAL-IP PORT(S) AGE nodejs-ex ClusterIP 172.30.197.157 <none> 8080/TCP 70s

デフォルトで、新規サービスには外部 IP アドレスがありません。

16.7.4. ルートの作成によるサービスの公開

oc expose コマンドを使用して、サービスをルートとして公開することができます。

#### 手順

サービスを公開するには、以下を実行します。

- 1. OpenShift Container Platform にログインします。
- 2. 公開するサービスが置かれているプロジェクトにログインします。

\$ oc project myproject

3. アプリケーションのノードポートを公開するには、以下のコマンドを入力します。OpenShift Container Platform は **30000-32767** 範囲の利用可能なポートを自動的に選択します。

\$ oc expose service nodejs-ex --type=NodePort --name=nodejs-ex-nodeport -generator="service/v2"

#### 出力例

service/nodejs-ex-nodeport exposed

4. オプション: サービスが公開されるノードポートで利用可能なことを確認するには、以下のコマンドを入力します。

\$ oc get svc -n myproject

#### 出力例

NAMETYPECLUSTER-IPEXTERNAL-IPPORT(S)AGEnodejs-exClusterIP172.30.217.127<none>3306/TCP9m44snodejs-ex-ingressNodePort172.30.107.72<none>3306:31345/TCP39s

5. オプション: **oc new-app** コマンドによって自動的に作成されたサービスを削除するには、以下 のコマンドを入力します。

\$ oc delete svc nodejs-ex

## 16.7.5. 関連情報

• ノードポートサービス範囲の設定

## 第17章 クラスター全体のプロキシーの設定

実稼働環境では、インターネットへの直接アクセスを拒否し、代わりに HTTP または HTTPS プロキ シーを使用することができます。既存クラスターのプロキシーオブジェクトを変更 するか、または新規 クラスターの **install-config.yaml** ファイルでプロキシー設定を行うことにより、OpenShift Container Platform をプロキシーを使用するように設定できます。

### 17.1. 前提条件

 クラスターがアクセスする必要のあるサイト を確認し、プロキシーをバイパスする必要がある かどうかを判断します。デフォルトで、すべてのクラスターシステムの egress トラフィック (クラスターをホストするクラウドのクラウドプロバイダー API に対する呼び出しを含む) はプ ロキシーされます。システム全体のプロキシーは、ユーザーのワークロードではなく、システ ムコンポーネントにのみ影響を与えます。プロキシーオブジェクトの spec.noProxy フィール ドにサイトを追加し、必要に応じてプロキシーをバイパスします。



#### 注記

Proxy オブジェクトの status.noProxy フィールドには、インストール設定の networking.machineNetwork[].cidr、 networking.clusterNetwork[].cidr、お よび networking.serviceNetwork[] フィールドの値が設定されます。

Amazon Web Services (AWS)、Google Cloud Platform (GCP)、Microsoft Azure、および Red Hat OpenStack Platform (RHOSP) へのインストールの場 合、**Proxy** オブジェクトの **status.noProxy** フィールドには、インスタンスメタ データのエンドポイント (**169.254.169.254**) も設定されます。

## 17.2. クラスター全体のプロキシーの有効化

プロキシーオブジェクトは、クラスター全体の egress プロキシーを管理するために使用されます。プロキシーを設定せずにクラスターがインストールまたはアップグレードされると、プロキシーオブジェクトは引き続き生成されますが、**spec** は設定されません。以下に例を示します。

apiVersion: config.openshift.io/v1 kind: Proxy metadata: name: cluster spec: trustedCA: name: "" status:

クラスター管理者は、この **cluster** プロキシーオブジェクトを変更して OpenShift Container Platform のプロキシーを設定できます。



#### 注記

**cluster** という名前のプロキシーオブジェクトのみがサポートされ、追加のプロキシーは 作成できません。

#### 前提条件

クラスター管理者のパーミッション。

OpenShift Container Platform oc CLI ツールがインストールされている。

#### 手順

1. HTTPS 接続のプロキシーに必要な追加の CA 証明書が含まれる ConfigMap を作成します。



注記

プロキシーのアイデンティティー証明書が RHCOS 信頼バンドルからの認証局に よって署名される場合は、これを省略できます。

a. 以下の内容で **user-ca-bundle.yaml** というファイルを作成して、PEM でエンコードされた 証明書の値を指定します。

apiVersion: v1 data: ca-bundle.crt: | 1 <MY\_PEM\_ENCODED\_CERTS> (2) kind: ConfigMap metadata: name: user-ca-bundle 3 namespace: openshift-config 4

- このデータキーは ca-bundle.crt という名前にする必要があります。
- 2 プロキシーのアイデンティティー証明書に署名するために使用される1つ以上の PEM でエンコードされた X.509 証明書。
- 3 プロキシーオブジェクトから参照される ConfigMap 名。
- Δ

ConfigMap は openshift-config namespace になければなりません。

b. このファイルから ConfigMap を作成します。



2. oc edit コマンドを使用してプロキシーオブジェクトを変更します。

\$ oc edit proxy/cluster

3. プロキシーに必要なフィールドを設定します。

apiVersion: config.openshift.io/v1 kind: Proxy
metadata:
name: cluster
spec:
httpProxy: http:// <username>:<pswd>@<ip>:<port> 1</port></ip></pswd></username>
httpsProxy: http:// <username>:<pswd>@<ip>:<port> 2</port></ip></pswd></username>
noProxy: example.com 3
readinessEndpoints:
- http://www.google.com 4

- https://www.google.com trustedCA: name: user-ca-bundle



クラスター外の HTTP 接続を作成するために使用するプロキシー URL。URL スキームは http である必要があります。



クラスター外で HTTPS 接続を作成するために使用するプロキシー URL。

プロキシーを除外するための宛先ドメイン名、ドメイン、IP アドレス、または他のネット ワーク CIDR のコンマ区切りの一覧。

サブドメインのみと一致するように、ドメインの前に.を付けます。たとえば、.y.com は x.y.com に一致しますが、 y.com には一致しません。\*を使用し、すべての宛先のプロキ シーをバイパスします。インストール設定で networking.machineNetwork[].cidr フィー ルドで定義されるネットワークに含まれていないワーカーをスケールアップする場合、そ れらをこの一覧に追加し、接続の問題を防ぐ必要があります。

**httpProxy** または **httpsProxy** フィールドのいずれも設定されていない場合に、この フィールドは無視されます。



httpProxy および httpsProxy の値をステータスに書き込む前の readiness チェックに使用 するクラスター外の1つ以上の URL。

5

HTTPS 接続のプロキシーに必要な追加の CA 証明書が含まれる、**openshift-config** namespace の ConfigMap の参照。ここで参照する前に ConfigMap が存在している必要 があります。このフィールドは、プロキシーのアイデンティティー証明書が RHCOS 信頼 バンドルからの認証局によって署名されない限り必要になります。

4. 変更を適用するためにファイルを保存します。

## 17.3. クラスター全体のプロキシーの削除

**cluster** プロキシーオブジェクトは削除できません。クラスターからプロキシーを削除するには、プロ キシーオブジェクトからすべての **spec** フィールドを削除します。

#### 前提条件

- クラスター管理者のパーミッション。
- OpenShift Container Platform oc CLI ツールがインストールされている。

#### 手順

1. oc edit コマンドを使用してプロキシーを変更します。

\$ oc edit proxy/cluster

2. プロキシーオブジェクトからすべての spec フィールドを削除します。以下に例を示します。

apiVersion: config.openshift.io/v1 kind: Proxy metadata: name: cluster spec: {} status: {}

3. 変更を適用するためにファイルを保存します。

#### 関連情報

- CA バンドル証明書の置き換え
- プロキシー証明書のカスタマイズ

## 第18章 カスタム PKI の設定

Web コンソールなどの一部のプラットフォームコンポーネントは、通信にルートを使用し、それらと対話するために他のコンポーネントの証明書を信頼する必要があります。カスタムのパブリックキーインフラストラクチャー (PKI)を使用している場合は、プライベートに署名された CA 証明書がクラスター 全体で認識されるようにこれを設定する必要があります。

プロキシー API を使用して、クラスター全体で信頼される CA 証明書を追加できます。インストール時 またはランタイム時にこれを実行する必要があります。

- インストール時に、クラスター全体のプロキシーを設定します。プライベートに署名された CA証明書は、install-config.yaml ファイルの additionalTrustBundle 設定で定義する必要が あります。 インストールプログラムは、定義した追加の CA 証明書が含まれる user-ca-bundle という名前 の ConfigMap を生成します。次に Cluster Network Operator は、これらの CA 証明書を Red Hat Enterprise Linux CoreOS (RHCOS) 信頼バンドルにマージする trusted-ca-bundle ConfigMap を作成し、この ConfigMap はプロキシーオブジェクトの trustedCA フィールドで 参照されます。
- ランタイム時に、デフォルトのプロキシーオブジェクトを変更して、プライベートに署名された CA 証明書を追加します(これは、クラスターのプロキシー有効化のワークフローの一部です)。これには、クラスターで信頼される必要があるプライベートに署名された CA 証明書が含まれる ConfigMap を作成し、次にプライベートに署名された証明書の ConfigMap を参照するtrustedCA でプロキシーリソースを変更することが関係します。

#### 注記

インストーラー設定の additionalTrustBundle フィールドおよびプロキシーリソースの trustedCA フィールドは、クラスター全体の信頼バンドルを管理するために使用されま す。 additionalTrustBundle はインストール時に使用され、プロキシーの trustedCA が ランタイム時に使用されます。

**trustedCA** フィールドは、クラスターコンポーネントによって使用されるカスタム証明 書とキーのペアを含む **ConfigMap** の参照です。

## 18.1. インストール時のクラスター全体のプロキシーの設定

実稼働環境では、インターネットへの直接アクセスを拒否し、代わりに HTTP または HTTPS プロキ シーを使用することができます。プロキシー設定を install-config.yaml ファイルで行うことにより、新 規の OpenShift Container Platform クラスターをプロキシーを使用するように設定できます。

#### 前提条件

- 既存の install-config.yaml ファイルがある。
- クラスターがアクセスする必要のあるサイトを確認済みで、それらのいずれかがプロキシーを バイパスする必要があるかどうかを判別している。デフォルトで、すべてのクラスター egress トラフィック (クラスターをホストするクラウドについてのクラウドプロバイダー API に対す る呼び出しを含む) はプロキシーされます。プロキシーを必要に応じてバイパスするために、サ イトを Proxy オブジェクトの spec.noProxy フィールドに追加している。



注記

**Proxy** オブジェクトの **status.noProxy** フィールドには、インストール設定の **networking.machineNetwork[].cidr、networking.clusterNetwork[].cidr、**およ び **networking.serviceNetwork[]** フィールドの値が設定されます。

Amazon Web Services (AWS)、Google Cloud Platform (GCP)、Microsoft Azure、および Red Hat OpenStack Platform (RHOSP) へのインストールの場 合、**Proxy** オブジェクトの **status.noProxy** フィールドには、インスタンスメタ データのエンドポイント (**169.254.169.254**) も設定されます。

#### 手順

1. install-config.yaml ファイルを編集し、プロキシー設定を追加します。以下に例を示します。

apiVersion: v1 baseDomain: my.domain.com proxy: httpProxy: http://<username>:<pswd>@<ip>:<port> 1 httpsProxy: https://<username>:<pswd>@<ip>:<port> 2 noProxy: example.com 3 additionalTrustBundle: | 4 -----BEGIN CERTIFICATE-----<MY TRUSTED CA CERT> -----END CERTIFICATE-----

- クラスター外の HTTP 接続を作成するために使用するプロキシー URL。URL スキームは http である必要があります。
- クラスター外で HTTPS 接続を作成するために使用するプロキシー URL。
- 3 プロキシーから除外するための宛先ドメイン名、IP アドレス、または他のネットワーク CIDR のコンマ区切りの一覧。サブドメインのみと一致するように、ドメインの前に.を 付けます。たとえば、.y.com は x.y.com に一致しますが、 y.com には一致しません。\* を使用し、すべての宛先のプロキシーをバイパスします。
- 指定されている場合には、インストールプログラムは、openshift-config namespace に user-ca-bundle という名前の設定魔府を生成して、追加の CA 証明書を保存しま す。additionalTrustBundle と少なくとも1つのプロキシー設定を指定した場合に は、Proxy オブジェクトは trusted CA フィールドで user-ca-bundle 設定マップを参照 するように設定されます。その後、Cluster Network Operator は、trustedCA パラメー ターに指定されたコンテンツを RHCOS トラストバンドルにマージする trusted-cabundle 設定マップを作成します。additionalTrustBundle フィールドは、プロキシーの アイデンティティー証明書が RHCOS 信頼バンドルからの認証局によって署名されない限 り必要になります。



#### 注記

インストールプログラムは、プロキシーの readinessEndpoints フィールドをサポートしません。

2. ファイルを保存し、OpenShift Container Platform のインストール時にこれを参照します。

インストールプログラムは、指定の install-config.yaml ファイルのプロキシー設定を使用する cluster という名前のクラスター全体のプロキシーを作成します。プロキシー設定が指定されていない場 合、cluster Proxy オブジェクトが依然として作成されますが、これには spec がありません。



#### 注記

**cluster** という名前の **Proxy** オブジェクトのみがサポートされ、追加のプロキシーを作成することはできません。

## 18.2. クラスター全体のプロキシーの有効化

プロキシーオブジェクトは、クラスター全体の egress プロキシーを管理するために使用されます。プロキシーを設定せずにクラスターがインストールまたはアップグレードされると、プロキシーオブジェクトは引き続き生成されますが、**spec** は設定されません。以下に例を示します。

apiVersion: config.openshift.io/v1
kind: Proxy
metadata:
name: cluster
spec:
trustedCA:
name: ""
status:

クラスター管理者は、この **cluster** プロキシーオブジェクトを変更して OpenShift Container Platform のプロキシーを設定できます。



#### 注記

**cluster** という名前のプロキシーオブジェクトのみがサポートされ、追加のプロキシーは 作成できません。

#### 前提条件

- クラスター管理者のパーミッション。
- OpenShift Container Platform oc CLI ツールがインストールされている。

#### 手順

1. HTTPS 接続のプロキシーに必要な追加の CA 証明書が含まれる ConfigMap を作成します。



#### 注記

プロキシーのアイデンティティー証明書が RHCOS 信頼バンドルからの認証局に よって署名される場合は、これを省略できます。

a. 以下の内容で **user-ca-bundle.yaml** というファイルを作成して、PEM でエンコードされた 証明書の値を指定します。

apiVersion: v1 data: ca-bundle.crt: | 1



**httpProxy** または **httpsProxy** フィールドのいずれも設定されていない場合に、この フィールドは無視されます。



httpProxy および httpsProxy の値をステータスに書き込む前の readiness チェックに使用 するクラスター外の1つ以上の URL。



HTTPS 接続のプロキシーに必要な追加の CA 証明書が含まれる、openshift-config namespace の ConfigMap の参照。ここで参照する前に ConfigMap が存在している必要 があります。このフィールドは、プロキシーのアイデンティティー証明書が RHCOS 信頼 バンドルからの認証局によって署名されない限り必要になります。

4. 変更を適用するためにファイルを保存します。

### 18.3. OPERATOR を使用した証明書の挿入

カスタム CA 証明書が ConfigMap 経由でクラスターに追加されると、Cluster Network Operator は ユーザーによってプロビジョニングされる CA 証明書およびシステム CA 証明書を単一バンドルにマー ジし、信頼バンドルの挿入を要求する Operator にマージされたバンドルを挿入します。

Operator は、以下のラベルの付いた空の ConfigMap を作成してこの挿入を要求します。

config.openshift.io/inject-trusted-cabundle="true"

空の ConfigMap の例:

apiVersion: v1
data: {}
kind: ConfigMap
metadata:
labels:
config.openshift.io/inject-trusted-cabundle: "true"
name: ca-inject 🚺
namespace: apache



空の ConfigMap 名を指定します。

Operator は、この ConfigMap をコンテナーのローカル信頼ストアにマウントします。



#### 注記

信頼された CA 証明書の追加は、証明書が Red Hat Enterprise Linux CoreOS (RHCOS) 信頼バンドルに含まれない場合にのみ必要になります。

証明書の挿入は Operator に制限されません。Cluster Network Operator は、空の ConfigMap が **config.openshift.io**/**inject-trusted-cabundle=true** ラベルを使用して作成される場合に、すべての namespace で証明書を挿入できます。

ConfigMap はすべての namespace に置くことができますが、ConfigMap はカスタム CA を必要とする Pod 内の各コンテナーに対してボリュームとしてマウントされる必要があります。以下に例を示しま す。

apiVersion: apps/v1



tls-ca-bundle.pem は ConfigMap パスとして必要になります。

2

## 第19章 RHOSP での負荷分散

## 19.1. KURYR SDN を使用した OCTAVIA OVN ロードバランサープロバイ ダードライバーの使用

OpenShift Container Platform クラスターが Kuryr を使用し、これが後に RHOSP 16 にアップグレード された Red Hat OpenStack Platform (RHOSP) 13 クラウドにインストールされている場合、これを Octavia OVN プロバイダードライバーを使用するように設定できます。



#### 重要

Kuryr はプロバイダードライバーの変更後に既存のロードバランサーを置き換えます。このプロセスにより、ダウンタイムが生じます。

#### 前提条件

- RHOSP CLI の openstack をインストールします。
- OpenShift Container Platform CLIの oc をインストールします。
- RHOSP の Octavia OVN ドライバーが有効になっていることを確認します。

#### ヒント

利用可能な Octavia ドライバーの一覧を表示するには、コマンドラインで **openstack loadbalancer provider list** を入力します。

ovn ドライバーはコマンドの出力に表示されます。

#### 手順

Octavia Amphora プロバイダードライバーから Octavia OVN に変更するには、以下を実行します。

1. kuryr-config ConfigMap を開きます。コマンドラインで、以下を実行します。

\$ oc -n openshift-kuryr edit cm kuryr-config

ConfigMap で、kuryr-octavia-provider: default が含まれる行を削除します。以下に例を示します。

kind: ConfigMap	
metadata:	
annotations:	
networkoperator.openshift.io/kuryr-octavia-provider: default 🚹	

この行を削除します。クラスターは、**ovn** を値としてこれを再生成します。

Cluster Network Operator が変更を検出し、**kuryr-controller** および **kuryr-cni** Pod を再デプロ イするのを待機します。このプロセスには数分の時間がかかる可能性があります。  kuryr-config ConfigMap アノテーションで ovn をその値として表示されていることを確認し ます。コマンドラインで、以下を実行します。

\$ oc -n openshift-kuryr edit cm kuryr-config

ovn プロバイダーの値は出力に表示されます。

... kind: ConfigMap metadata: annotations: networkoperator.openshift.io/kuryr-octavia-provider: ovn ...

- 4. RHOSP がそのロードバランサーを再作成していることを確認します。
  - a. コマンドラインで、以下を実行します。

\$ openstack loadbalancer list | grep amphora

単一の Amphora ロードバランサーが表示されます。以下に例を示します。

a4db683b-2b7b-4988-a582-c39daaad7981 | ostest-7mbj6-kuryr-api-loadbalancer | 84c99c906edd475ba19478a9a6690efd | 172.30.0.1 | ACTIVE | amphora

b. 以下を入力して ovn ロードバランサーを検索します。

\$ openstack loadbalancer list | grep ovn

ovn タイプの残りのロードバランサーが表示されます。以下に例を示します。

 2dffe783-98ae-4048-98d0-32aa684664cc | openshift-apiserver-operator/metrics |

 84c99c906edd475ba19478a9a6690efd | 172.30.167.119 | ACTIVE | ovn

 0b1b2193-251f-4243-af39-2f99b29d18c5 | openshift-etcd/etcd |

 84c99c906edd475ba19478a9a6690efd | 172.30.143.226 | ACTIVE | ovn

 f05b07fc-01b7-4673-bd4d-adaa4391458e | openshift-dns-operator/metrics |

 84c99c906edd475ba19478a9a6690efd | 172.30.152.27 | ACTIVE | ovn

## 19.2. OCTAVIA を使用したアプリケーショントラフィック用のクラスターの スケーリング

Red Hat OpenStack Platform (RHOSP) で実行される OpenShift Container Platform クラスターでは、 Octavia 負荷分散サービスを使用して、複数の仮想マシン (VM) または Floating IP アドレスにトラ フィックを分散することができます。この機能は、単一マシンまたはアドレスが生じさせるボトルネッ クを軽減します。

クラスターで Kuryr を使用する場合、Cluster Network Operator はデプロイメント時に内部 Octavia ロードバランサーを作成していました。アプリケーションネットワークのスケーリングには、このロー ドバランサーを使用できます。

クラスターで Kuryr を使用しない場合、アプリケーションのネットワークのスケーリングに使用する独 自の Octavia ロードバランサーを作成する必要があります。

### 19.2.1. Octavia を使用したクラスターのスケーリング

複数の API ロードバランサーを使用する場合や、クラスターが Kuryr を使用しない場合、Octavia ロー ドバランサーを作成してから、クラスターをこれを使用するように設定します。

#### 前提条件

• Octavia は Red Hat OpenStack Platform (RHOSP) デプロイメントで利用できます。

#### 手順

1. コマンドラインから、Amphora ドライバーを使用する Octavia ロードバランサーを作成します。

\$ openstack loadbalancer create --name API\_OCP\_CLUSTER --vip-subnet-id <id\_of\_worker\_vms\_subnet>

API\_OCP\_CLUSTERの代わりに、任意の名前を使用することができます。

2. ロードバランサーがアクティブになったら、リスナーを作成します。

\$ openstack loadbalancer listener create --name API\_OCP\_CLUSTER\_6443 --protocol HTTPS--protocol-port 6443 API\_OCP\_CLUSTER



#### 注記

ロードバランサーのステータスを表示するには、**openstack loadbalancer list** と入力します。

3. ラウンドロビンアルゴリズムを使用し、セッションの永続性が有効にされているプールを作成 します。

\$ openstack loadbalancer pool create --name API\_OCP\_CLUSTER\_pool\_6443 --lbalgorithm ROUND\_ROBIN --session-persistence type=<source\_IP\_address> --listener API\_OCP\_CLUSTER\_6443 --protocol HTTPS

コントロールプレーンマシンが利用可能であることを確認するには、ヘルスモニターを作成します。

\$ openstack loadbalancer healthmonitor create --delay 5 --max-retries 4 --timeout 10 --type TCP API\_OCP\_CLUSTER\_pool\_6443

5. コントロールプレーンマシンをロードバランサープールのメンバーとして追加します。

\$ for SERVER in \$(MASTER-0-IP MASTER-1-IP MASTER-2-IP)
do
 openstack loadbalancer member create --address \$SERVER --protocol-port 6443
API\_OCP\_CLUSTER\_pool\_6443
done

6. オプション: クラスター API の Floating IP アドレスを再利用するには、設定を解除します。

\$ openstack floating ip unset \$API\_FIP

7. 設定を解除された **API\_FIP**、または新規アドレスを、作成されたロードばランサー VIP に追加 します。

\$ openstack floating ip set --port \$(openstack loadbalancer show -c <vip\_port\_id> -f value API\_OCP\_CLUSTER) \$API\_FIP

クラスターは、負荷分散に Octavia を使用するようになりました。



#### 注記

Kuryr が Octavia Amphora ドライバーを使用する場合、すべてのトラフィックは単一の Amphora 仮想マシン (VM) 経由でルーティングされます。

この手順を繰り返して追加のロードバランサーを作成します。これにより、ボトルネックを軽減することができます。

19.2.2. Octavia の使用による Kuryr を使用するクラスターのスケーリング

クラスターで Kuryr を使用する場合は、クラスターの API Floating IP アドレスを既存の Octavia ロード バランサーに関連付けます。

#### 前提条件

- OpenShift Container Platform クラスターは Kuryr を使用します。
- Octavia は Red Hat OpenStack Platform (RHOSP) デプロイメントで利用できます。

#### 手順

1. オプション: コマンドラインからクラスター API の Floating IP アドレスを再利用するには、この設定を解除します。

\$ openstack floating ip unset \$API\_FIP

2. 設定を解除された **API\_FIP**、または新規アドレスを、作成されたロードばランサー VIP に追加 します。

\$ openstack floating ip set --port \$(openstack loadbalancer show -c <vip\_port\_id> -f value
\${OCP\_CLUSTER}-kuryr-api-loadbalancer) \$API\_FIP

クラスターは、負荷分散に Octavia を使用するようになりました。

#### 注記

Kuryr が Octavia Amphora ドライバーを使用する場合、すべてのトラフィックは単一の Amphora 仮想マシン (VM) 経由でルーティングされます。

この手順を繰り返して追加のロードバランサーを作成します。これにより、ボトルネックを軽減することができます。

19.3. RHOSP OCTAVIA を使用した INGRESS トラフィックのスケーリング

Octavia ロードバランサーを使用して、Kuryr を使用するクラスターで Ingress コントローラーをスケー リングできます。

#### 前提条件

- OpenShift Container Platform クラスターは Kuryr を使用します。
- Octavia は RHOSP デプロイメントで利用できます。

#### 手順

1. 現在の内部ルーターサービスをコピーするには、コマンドラインで以下を入力します。

\$ oc -n openshift-ingress get svc router-internal-default -o yaml > external\_router.yaml

2. external\_router.yaml ファイルで、metadata.name および spec.type の値を LoadBalancer に変更します。

#### ルーターファイルの例

```
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
 labels:
  ingresscontroller.operator.openshift.io/owning-ingresscontroller: default
 name: router-external-default 1
 namespace: openshift-ingress
spec:
 ports:
 - name: http
  port: 80
  protocol: TCP
  targetPort: http
 - name: https
  port: 443
  protocol: TCP
  targetPort: https
 - name: metrics
  port: 1936
  protocol: TCP
  targetPort: 1936
 selector:
  ingresscontroller.operator.openshift.io/deployment-ingresscontroller: default
 sessionAffinity: None
 type: LoadBalancer 2
 この値は router-external-default のように記述的であることを確認します。
  この値は LoadBalancer であることを確認します。
```



#### 注記

ロードバランシングと関連性のないタイムスタンプやその他の情報を削除できます。

1. コマンドラインで、external\_router.yaml ファイルからサービスを作成します。

\$ oc apply -f external\_router.yaml

- 2. サービスの外部 IP アドレスがロードバランサーに関連付けられているものと同じであることを 確認します。
  - a. コマンドラインで、サービスの外部 IP アドレスを取得します。

\$ oc -n openshift-ingress get svc

出力例

NAME TYPE CLUSTER-IP EXTERNAL-IP PORT(S) AGE router-external-default LoadBalancer 172.30.235.33 10.46.22.161 80:30112/TCP,443:32359/TCP,1936:30317/TCP 3m38s router-internal-default ClusterIP 172.30.115.123 <none> 80/TCP,443/TCP,1936/TCP 22h

b. ロードバランサーの IP アドレスを取得します。

\$ openstack loadbalancer list | grep router-external

#### 出力例

| 21bf6afe-b498-4a16-a958-3229e83c002c | openshift-ingress/router-external-default | 66f3816acf1b431691b8d132cc9d793c | 172.30.235.33 | ACTIVE | octavia |

c. 直前のステップで取得したアドレスが、Floating IP の一覧で相互に関連付けられていることを確認します。

\$ openstack floating ip list | grep 172.30.235.33

#### 出力例

| e2f80e97-8266-4b69-8636-e58bacf1879e | 10.46.22.161 | 172.30.235.33 | 655e7122-806a-4e0a-a104-220c6e17bda6 | a565e55a-99e7-4d15-b4df-f9d7ee8c9deb | 66f3816acf1b431691b8d132cc9d793c |

EXTERNAL-IP の値を新規 Ingress アドレスとして使用できるようになりました。



#### 注記

Kuryr が Octavia Amphora ドライバーを使用する場合、すべてのトラフィックは単一の Amphora 仮想マシン (VM) 経由でルーティングされます。

この手順を繰り返して追加のロードバランサーを作成します。これにより、ボトルネックを軽減することができます。

## 第20章 セカンダリーインターフェイスメトリクスのネットワーク 割り当てへの関連付け

# 20.1. セカンダリーインターフェイスメトリクスのネットワーク割り当てへの関連付け

セカンダリーデバイス (インターフェイス)は、各種の用途に合わせて使用されます。セカンダリーデバ イスのメトリクスを同じ分類で集計するために、それらを分類する方法を確保する必要があります。

公開されるメトリクスにはインターフェイスが含まれますが、インターフェイスの出所は指定されません。これは、追加のインターフェイスがない場合に役に立ちますが、セカンダリーインターフェイスが 追加されると、インターフェイス名のみを識別子として使用してインターフェイスを識別することは困 難であるため、メトリクスを使用することは難しくなります。

セカンダリーインターフェイスを追加する場合、その名前は追加された順序によって異なります。また、異なるセカンダリーインターフェイスが異なるネットワークに属し、これらを異なる目的に使用できます。

**pod\_network\_name\_info**を使用すると、現在のメトリクスをインターフェイスタイプを識別する追加 情報を使用して拡張できます。このようにして、メトリクスを集約し、特定のインターフェイスタイプ に特定のアラームを追加できます。

ネットワークタイプは、関連する NetworkAttachmentDefinition の名前を使用して生成されます。こ の名前は、セカンダリーネットワークの異なるクラスを区別するために使用されます。たとえば、異な るネットワークに属するインターフェイスや、異なる CNI を使用するインターフェイスは、異なるネッ トワーク割り当て定義名を使用します。

#### 20.1.1. Network Metrics Daemon

Network Metrics Daemon は、ネットワーク関連のメトリクスを収集し、公開するデーモンコンポーネントです。

kubelet はすでに確認できるネットワーク関連のメトリクスを公開しています。以下は、これらのメトリクスになります。

- container\_network\_receive\_bytes\_total
- container\_network\_receive\_errors\_total
- container\_network\_receive\_packets\_total
- container\_network\_receive\_packets\_dropped\_total
- container\_network\_transmit\_bytes\_total
- container\_network\_transmit\_errors\_total
- container\_network\_transmit\_packets\_total
- container\_network\_transmit\_packets\_dropped\_total

これらのメトリクスのラベルには、とくに以下が含まれます。

• Pod の名前

- Pod Ø namespace
- インターフェイス名 (例: eth0)

これらのメトリクスは、Multus を使用して新規インターフェイスが Pod に追加されるまで正常に機能 します。インターフェイス名が何を参照しているか明確ではないためです。

インターフェイスのラベルはインターフェイス名を参照しますが、そのインターフェイスの用途は明確 ではありません。多くの異なるインターフェイスがある場合、監視しているメトリクスが参照するネッ トワークを把握することはできません。

これには、以降のセクションで説明する新規の pod\_network\_name\_info を導入して対応できます。

20.1.2. ネットワーク名を持つメトリクス

この daemonset は、固定の値が 0 の pod\_network\_name\_info 測定メトリクスを公開します。

pod\_network\_name\_info{interface="net0",namespace="namespacename",network\_name="nadname
space/firstNAD",pod="podname"} 0

ネットワーク名ラベルは、Multus によって追加されるアノテーションを使用して生成されます。これ は、ネットワークの割り当て定義が属する namespace の連結と、ネットワーク割り当て定義の名前で す。

新しいメトリクスのみでは十分な値が提供されませんが、ネットワーク関連の **container\_network\_**\* メトリクスと組み合わせて、セカンダリーネットワークの監視に対するサポートを強化します。

以下のような promql クエリーを使用すると、k8s.v1.cni.cncf.io/networks-status アノテーションか ら取得した値とネットワーク名を含む新規のメトリクスを取得できます。

(container\_network\_receive\_bytes\_total) + on(namespace,pod,interface) group\_left(network\_name) ( pod\_network\_name\_info) (container\_network\_receive\_orrers\_total) + on(namespace,pod,interface) group\_left(network\_name) (

(container\_network\_receive\_errors\_total) + on(namespace,pod,interface) group\_left(network\_name) ( pod\_network\_name\_info )

(container\_network\_receive\_packets\_total) + on(namespace,pod,interface)

group\_left(network\_name) ( pod\_network\_name\_info )

(container\_network\_receive\_packets\_dropped\_total) + on(namespace,pod,interface)

group\_left(network\_name) ( pod\_network\_name\_info )

(container\_network\_transmit\_bytes\_total) + on(namespace,pod,interface) group\_left(network\_name) ( pod\_network\_name\_info )

(container\_network\_transmit\_errors\_total) + on(namespace,pod,interface) group\_left(network\_name) ( pod\_network\_name\_info )

(container\_network\_transmit\_packets\_total) + on(namespace,pod,interface)

group\_left(network\_name) ( pod\_network\_name\_info )

(container\_network\_transmit\_packets\_dropped\_total) + on(namespace,pod,interface) group\_left(network\_name)