

Red Hat OpenStack Platform 13

OVS-DPDK 종료일 종료일 가이드

문제 해결 절차를 종료하기 위한 OVS-DPDK 엔드가 포함된 가이드

Last Updated: 2023-05-25

문제 해결 절차를 종료하기 위한 OVS-DPDK 엔드가 포함된 가이드

법적 공지

Copyright © 2023 Red Hat, Inc.

The text of and illustrations in this document are licensed by Red Hat under a Creative Commons Attribution–Share Alike 3.0 Unported license ("CC-BY-SA"). An explanation of CC-BY-SA is available at

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

. In accordance with CC-BY-SA, if you distribute this document or an adaptation of it, you must provide the URL for the original version.

Red Hat, as the licensor of this document, waives the right to enforce, and agrees not to assert, Section 4d of CC-BY-SA to the fullest extent permitted by applicable law.

Red Hat, Red Hat Enterprise Linux, the Shadowman logo, the Red Hat logo, JBoss, OpenShift, Fedora, the Infinity logo, and RHCE are trademarks of Red Hat, Inc., registered in the United States and other countries.

Linux [®] is the registered trademark of Linus Torvalds in the United States and other countries.

Java [®] is a registered trademark of Oracle and/or its affiliates.

XFS [®] is a trademark of Silicon Graphics International Corp. or its subsidiaries in the United States and/or other countries.

MySQL [®] is a registered trademark of MySQL AB in the United States, the European Union and other countries.

Node.js [®] is an official trademark of Joyent. Red Hat is not formally related to or endorsed by the official Joyent Node.js open source or commercial project.

The OpenStack [®] Word Mark and OpenStack logo are either registered trademarks/service marks or trademarks/service marks of the OpenStack Foundation, in the United States and other countries and are used with the OpenStack Foundation's permission. We are not affiliated with, endorsed or sponsored by the OpenStack Foundation, or the OpenStack community.

All other trademarks are the property of their respective owners.

초록

OVS-DPDK 시스템 관리자가 Red Hat OpenStack Platform 13에서 패킷 손실과 관련된 일반적인 문 제를 식별하고 해결하는 절차입니다.

접두부	4
1장.사전 점검	5
 2장. OVS-DPDK 배포 검증 2.1. OPENSTACK 확인 2.2. COMPUTE 노드 OVS 구성 확인 2.3. 인스턴스 구성을 위한 OVS 확인 2.4. 기타 유용한 명령 2.5. 간단한 COMPUTE 노드 CPU 파티셔닝 및 메모리 검사 2.6. 패킷 드롭다운의 원인 	6 7 9 12 12
3 중. NFV COMMAND CHEATANNOTATION	20 21 22 24 25 27 28 29 29 30 31 31 32 32 33 34 36 37
 4장. 인스턴스의 탭 인터페이스 TX 큐에서 높은 패킷 손실 4.1. 증상 4.2. 진단 4.3. 해결책 	38 38 38 43
5장. OPEN VSWITCH DPDK를 사용한 인스턴스 VHU 인터페이스의 TX DROPS 5.1. 증상 5.2. 진단 5.3. 해결책	44 44 45 45
6장. DPDK를 사용하여 OPEN VSWITCH에서 PMD-STATS-SHOW 명령의 출력 해석 6.1. 증상 6.2. 진단 6.3. 해결책	47 47 47 48
7장. NOVA에서 SR-IOV 포트 연결 및 분리 7.1. 증상 7.2. 진단 7.3. 해결책	52 52 52 52
8장. OPEN VSWITCH DPDK를 사용하여 LACP 결합 구성 및 테스트	54

8.1. LACP의 스위치 포트 구성 5 8.2. LACP의 LINUX 커널 결합 구성 5 8.3. LACP의 OVS DPDK 본딩 구성 5	54 56 58
9장. OVS DPDK를 사용하여 다양한 본딩 모드 배포	57 57
10장. OVS-VSCTL SHOW 페시지에서 COULD NOT OPEN NETWORK DEVICE DPDK0 (NO SUCH DEVICE) 을 여 수 없습니다	열 59 59 59 59
11장. OPEN VSWITCH DPDK를 사용하여 게스트 RAM 할당에 사용 가능한 무료 호스트 메모리 페이지 충분하지 않음	 71
11.1. 증상	71
11.2. 진단 7	74
II.3. 해결색	//
12장. PERF를 사용하여 OVS DPDK PMD CPU 사용량 문제 해결 및 문제 해결 데이터 전송 7 12.1. 진단 7	79 79
13장. NFV와 함께 가상 환경에서 VIRSH EMULATORPIN 사용 8 13.1. 증상 8 13.2. 해결책 8 13.3. 진단 8	33 33 33 33

접두부

이 문서에는 Red Hat OpenStack Platform 13의 패킷 손실과 관련된 일반적인 문제를 식별하고 해결하기 위한 OVS-DPDK 시스템 관리자가 포함되어 있습니다. 이 가이드에 설명된 프로시저는 이전에 게시된 지 식 베이스 문서를 대체합니다.

1장. 사전 점검

이 가이드에서는 다음 문서의 계획 및 배포 절차에 대해 잘 알고 있다고 가정합니다.

- OVS-DPDK 배포 계획
- OVS-DPDK 배포 구성

2장. OVS-DPDK 배포 검증

이 장에서는 배포를 수행하기 위한 검증 단계를 설명합니다.

2.1. OPENSTACK 확인

다음 명령을 사용하여 OpenStack 및 OVS-DPDK 구성을 확인합니다.

2.1.1. 네트워크 에이전트 표시

Alive 값이 True 이고 각 에이전트에 대해 상태가 UP 인지 확인합니다. 문제가 있는 경우 /var/ log/containers/neutron 및 /var/ log/openvswitch/ovs-vswitchd.log 에서 로그를 확인하여 문제를 확 인합니다.

\$ openstack network agent list

+	Agent Type	+ Host	+ Availabili	ty Zone Alive	e State Binary	+ /
19188fa7 agent	7-50f1-4a DHCP a	gent co	ntrol-0.localc	nova	True UP	neutron-dhcp-
b1-a86c- 986724e 6b58175	- 0 6e75d c-a07e-49 L3 ager	omain nt cont	 trol-0.locald	 nova	 True UP	neutron-I3-agent
56-a736- 2a34 b4bc9e2	-dc2a3f27 6-959c- Metadata	omain a agent co	 ontrol-0.localo	 d None	 True UP	neutron-
402a-ab2 b8119f eb7df511	24-b7ccad 1-5e09-46 Open v\$	omain Switch co	 ontrol-0.local	 d None	agent True UP	 neutron-
55-a82d- 8aa5253 fc1a71f0 43e3-b48 f0923bce	- agent 7f730 -06af- Open vSw 8a- agent ec843	omain itch com omain 	 pute-0.locald 	 None 	openvswitch-a True UP openvswitch- 	gent neutron- agent

2.1.2. Compute 서비스에서 호스트 표시

status 값이 enabled 이고 각 호스트에 대해 State 가 up 인지 확인합니다. 문제가 있는 경우 /var/log/containers/nova 의 로그를 참조하여 문제를 확인합니다.

\$ openstack compute service list				
++	+	+ Zana	+	++
ID Dinary ++	HUSI	+	Status	State Opdated At
3 nova-cons 06T16:21:52.00	oleauth contro 00000	ol-0.localdoma	in interna	al enabled up 2019-02-
4 nova-sche 06T16:21:51.00	duler control 00000	-0.localdomair	n internal	ıl enabled up 2019-02-

| 5 | nova-conductor | control-0.localdomain | internal | enabled | up | 2019-02-06T16:21:50.000000 | | 6 | nova-compute | compute-0.localdomain | dpdk | enabled | up | 2019-02-06T16:21:45.000000 |

Red Hat OpenStack Platform 설정 확인에 대한 자세한 내용은 Upgrading Red Hat OpenStack Platform 가이드에서 컨테이너화된 오버클라우드 검증을 참조하십시오.

2.2. COMPUTE 노드 OVS 구성 확인

네트워크 어댑터 및 OpenvSwitch의 구성 및 상태를 확인하려면 다음 단계를 완료합니다.

1. 컴퓨팅 노드에서 DPDK 네트워크 장치를 확인하려면 다음 명령을 실행합니다. 이 rpm은 리포지토 리: **rhel-7-server-extras-rpms** 에 있습니다.

\$ yum install dpdk-tools

2. DPDK에서 관리하는 네트워크 장치와 네트워킹에 사용되는 장치를 표시합니다.



DPDK 드라이버를 사용하는 장치는 Tripleo 컴퓨팅 역할 템플릿의 ovs_ dpdk_bond 또는 ovs_dpdk_port 유형입니다.

Network devices using DPDK-compatible driver

0000:04:00.1 'Ethernet 10G 2P X520 Adapter 154d' drv=vfio-pci unused= 0000:05:00.0 'Ethernet 10G 2P X520 Adapter 154d' drv=vfio-pci unused=

Network devices using kernel driver

0000:02:00.0 'NetXtreme BCM5720 Gigabit Ethernet PCIe 165f' if=em1 drv=tg3 unused=vfiopci *Active*

0000:02:00.1 'NetXtreme BCM5720 Gigabit Ethernet PCIe 165f' if=em2 drv=tg3 unused=vfiopci

0000:03:00.0 'NetXtreme BCM5720 Gigabit Ethernet PCIe 165f' if=em3 drv=tg3 unused=vfiopci

0000:03:00.1 'NetXtreme BCM5720 Gigabit Ethernet PCIe 165f' if=em4 drv=tg3 unused=vfiopci *Active*

0000:04:00.0 'Ethernet 10G 2P X520 Adapter 154d' if=p1p1 drv=ixgbe unused=vfio-pci 0000:05:00.1 'Ethernet 10G 2P X520 Adapter 154d' if=p2p2 drv=ixgbe unused=vfio-pci

3. 다음 명령을 실행하여 DPDK가 활성화되어 있는지 확인합니다.

\$ sudo ovs-vsctl get Open_vSwitch . iface_types

[dpdk, dpdkr, dpdkvhostuser, dpdkvhostuserclient, geneve, gre, internal, lisp, patch, stt, system, tap, vxlan]

4. 다음 명령을 실행합니다. DPDK 호환 드라이버의 PCI 장치(예: 0000:04:00.1 및 :05:00.0)를 유형: dpdk 로 표시합니다.

\$ ovs-vsctl show

Bridge "br-link0"
Controller "tcp:127.0.0.1:6633"
is_connected: true
fail_mode: secure
Port "phy-br-link0"
Interface "phy-br-link0"
type: patch
options: {peer="int-br-link0"}
Port "dpdkbond0"
Interface "dpdk1"
type: dpdk
options: {dpdk-devargs="0000:04:00.1", n_rxq="2"}
Interface "dpdk0"
type: dpdk
options: {dpdk-devargs="0000:05:00.0", n_rxq="2"}
Port "br-link0"
Interface "br-link0"
type: internal
ovs version: "2.9.0"

다음 출력에는 오류가 표시됩니다.

Port "dpdkbond0" Interface "dpdk1" type: dpdk options: {dpdk-devargs="0000:04:00.1", n_rxq="2"} error: "Error attaching device '0000:04:00.1' to DPDK"

5. 인터페이스에 대한 세부 정보를 표시하려면 다음 명령을 실행합니다.

\$ sudo ovs-vsctl list interface dpdk1 | egrep "name|mtu|options|status"

6. 다음 명령을 실행합니다. lacp는 활성화되어 있지 않습니다.

\$ ovs-appctl bond/show dpdkbond0
bond_mode: active-backup
bond may use recirculation:
no, Recirc-ID : -1
bond-hash-basis: 0
updelay: 0 ms
downdelay: 0 ms
lacp_status: off
lacp_fallback_ab: false
active slave mac: a0:36:9f:e5:da:82(dpdk1)
slave dpdk0: enabled
may_enable: true

slave dpdk1: enabled active slave may_enable: true 7. 빠른 데이터 경로(사용자 공간) 네트워킹을 위해 컴퓨팅 노드의 모든 ovs 브리지가 netdev 인지 확인합니다.



참고

시스템(kernel)과 netdev(사용자 공간) 데이터 경로 유형을 혼합하는 것은 지원되 지 않습니다.

\$ ovs-vsctl list bridge | grep -e name -e datapath_type

datapath_type : netdev name : br-int datapath_type : netdev name : "br-link0"

8. 다음 명령을 실행하여 영구 Open vSwitch 오류를 확인합니다.

\$ grep ERROR /var/log/openvswitch/ovs-vswitchd.log

2.3. 인스턴스 구성을 위한 OVS 확인

vhostuserECDHE가 작동하도록 하려면 플레이버를 사용하여 전용 CPU 및 대규모 페이지를 사용하도록 OVS-DPDK 포트로 인스턴스를 구성합니다. 자세한 내용은 다음에서 3단계를 참조하십시오. 플레이버를 생성하고 OVS-DPDK의 인스턴스를 배포 합니다.

인스턴스 구성을 확인하려면 다음 단계를 완료합니다.

1. 인스턴스에 고정 CPU가 있는지 확인합니다. 전용 CPU는 virsh 로 식별할 수 있습니다.



2. 인스턴스에 사용된 에뮬레이터 스레드가 해당 인스턴스에 할당된 동일한 vCPU에서 실행되지 않는지 확인합니다.

\$ sudo virsh emulatorpin 2



참고

Red Hat OpenStack Platform 12부터는 플레이버에서 에뮬레이터 스레드를 실행 할 위치를 선택할 수 있습니다. Red Hat OpenStack Platform 12를 사용하여 에뮬 레이터 스레드 정책 구성을 참조하십시오.

이전 버전의 경우 인스턴스의 전원이 켜질 때 에뮬레이터 스레드 고정을 수동으로 수행해야 합니다. isolcpus를 사용하거나 최적의 에뮬레이터 스레드 고정을 사용하 여 NFV와 함께 NFV에서 virsh emulatorpin을 사용하는 경우의 영향을 참조하십시 오.

3. 인스턴스가 대규모 페이지를 사용하고 있는지 확인합니다. 이는 최적의 성능을 위해 필요합니다.

\$ sudo virsh numatune 1

4. 인스턴스의 수신 대기열이 폴링 모드 드라이버(PMD)에 의해 서비스되고 있는지 확인합니다.

포트 및 대기열은 PMD에서 동등하게 균형을 유지해야 합니다. 최적으로 네트워크 어댑터와 동일 한 NUMA 노드의 CPU에 의해 포트가 서비스됩니다.

\$ sudo ovs-appctl dpif-netdev/pmd-rxq-show

- pmd thread numa_id 0 core_id 2: isolated : false port: dpdk0 queue-id: 1 pmd usage: 0 % queue-id: 0 pmd usage: 0 % port: dpdk1 port: vhu94ccc316-ea queue-id: 0 pmd usage: 0 % pmd thread numa id 1 core id 3: isolated : false pmd thread numa id 0 core id 22: isolated : false port: dpdk0 queue-id: 0 pmd usage: 0 % port: dpdk1 queue-id: 1 pmd usage: 0 % port: vhu24e6c032-db queue-id: 0 pmd usage: 0 % pmd thread numa id 1 core id 23: isolated : false
- 5. PMD에 대한 통계를 표시합니다. 이를 통해 PMD에서 대기열의 균형이 얼마나 잘 맞는지 확인할 수 있습니다. 자세한 내용은 Open vSwitch 설명서의 PMD Threads 를 참조하십시오.



참고

pmd-rxq-rebalance 옵션이 OVS 2.9.0에 추가되었습니다. 이 명령은 최신 rxq 처 리 주기 정보를 기반으로 PMD 간에 균형을 유지하기 위해 새 PMD 큐 할당을 수행 합니다.

pmd-stats-show 명령은 PMD가 실행 중이거나 통계가 마지막으로 삭제된 이후의 전체 기록을 표시합니다. 정리되지 않은 경우 포트가 설정되기 전에 통계에 통합되고 데이터가 전달되었습니다. 데이터 경로의 로드를 확인하는 데 사용되는 경우(일반적으로)는 쓸모가 없을 것입니다.

시스템을 안정적인 상태로 만들고 통계를 지우고 몇 초 동안 기다린 다음 통계를 표시하는 것이 가장 좋습니다. 이는 데이터 경로에 대한 정확한 설명을 제공합니다.

다음 명령을 사용하여 PMD에 대한 통계를 표시합니다.

\$ sudo ovs-appctl dpif-netdev/pmd-stats-show

pmd thread numa_id 0 core_id 2: packets received: 492207 packet recirculations: 0 avg. datapath passes per packet: 1.00 emc hits: 419949 megaflow hits: 2485 avg. subtable lookups per megaflow hit: 1.33 miss with success upcall: 69773 miss with failed upcall: 0 avg. packets per output batch: 1.00 idle cycles: 1867450752126715 (100.00%) processing cycles: 5274066849 (0.00%) avg cycles per packet: 3794046054.19 (1867456026193564/492207) avg processing cycles per packet: 10715.14 (5274066849/492207) pmd thread numa_id 1 core_id 3:

packets received: 0 packet recirculations: 0 avg. datapath passes per packet: 0.00 emc hits: 0 megaflow hits: 0 avg. subtable lookups per megaflow hit: 0.00 miss with success upcall: 0 miss with failed upcall: 0 avg. packets per output batch: 0.00 pmd thread numa id 0 core id 22: packets received: 493258 packet recirculations: 0 avg. datapath passes per packet: 1.00 emc hits: 419755 megaflow hits: 3223 avg. subtable lookups per megaflow hit: 1.49 miss with success upcall: 70279 miss with failed upcall: 1 avg. packets per output batch: 1.00 idle cycles: 1867449561100794 (100.00%) processing cycles: 6465180459 (0.00%) avg cycles per packet: 3785961963.68 (1867456026281253/493258) avg processing cycles per packet: 13107.10 (6465180459/493258) pmd thread numa id 1 core id 23: packets received: 0 packet recirculations: 0 avg. datapath passes per packet: 0.00 emc hits: 0 megaflow hits: 0 avg. subtable lookups per megaflow hit: 0.00 miss with success upcall: 0 miss with failed upcall: 0 avg. packets per output batch: 0.00 main thread: packets received: 16 packet recirculations: 0 avg. datapath passes per packet: 1.00 emc hits: 1 megaflow hits: 9 avg. subtable lookups per megaflow hit: 1.00 miss with success upcall: 6 miss with failed upcall: 0 avg. packets per output batch: 1.00

6. PMD 통계를 재설정합니다. pmd-stats-show 명령은 마지막 pmd-stats-clear 명령 이후 PMD 통 계를 표시합니다. 이전 pmd-stats-clear 가 발행된 경우 PMD가 실행을 시작한 이후의 데이터가 포함됩니다.

로드 중인 시스템을 검사하는 경우 PMD 통계를 지우고 이를 표시하는 것이 유용합니다. 그렇지 않으면 트래픽 흐름 전에 시스템이 로드되지 않은 이전 시점의 데이터를 통계에 포함할 수도 있습 니다.

다음 명령을 사용하여 PMD 통계를 재설정합니다.

\$ sudo ovs-appctl dpif-netdev/pmd-stats-clear

2.4. 기타 유용한 명령

이러한 명령을 사용하여 추가 검증 검사를 수행합니다.

• os-net-config로 구성된 OVS-DPDK 포트 및 물리적 NIC 매핑을 찾습니다.

cat /var/lib/os-net-config/dpdk_mapping.yaml

• Nova 인스턴스 \$ID가 있는 인스턴스의 DPDK 포트를 찾습니다.

sudo ovs-vsctl find interface external_ids:vm-uuid="\$ID" | grep ^name

• DPDK 포트를 사용하여 인스턴스의 Nova ID 검색

sudo ovs-vsctl get interface vhu24e6c032-db external_ids:vm-uuid

• dpdk 포트에서 tcpdump 수행

sudo ovs-tcpdump -i vhu94ccc316-ea



참고

OVS-tcpdump 는 rhel-7-server-openstack-13-devtools-rpms 리포지토리에 있는 openvswitch-test RPM에서 가져온 것입니다.

참고

성능 문제를 위해 **ovs-tcpdump** 는 프로덕션 환경에 권장되지 않습니다. 자세한 내용은 다 음을 참조하십시오. Red Hat OpenStack Platform의 vhost-user 인터페이스에서 ovstcpdump를 사용하는 방법은 무엇입니까?

2.5. 간단한 COMPUTE 노드 CPU 파티셔닝 및 메모리 검사

사전 요구 사항

배포된 컴퓨팅 노드에서 이 명령을 실행하고 cpu 마스크가 TripleO Heat Template 값에 매핑되는 방법을 확인합니다.

\$ sudo ovs-vsctl get Open_vSwitch . other_config

{dpdk-init="true", dpdk-lcore-mask="300003", dpdk-socket-mem="3072,1024", pmd-cpu-mask="c0000c"}

다음을 확인합니다.

- **DPDK-Icore-mask** 는 TripleO Heat **템플릿의 OvsDpdkCoreList** 에 매핑됩니다.
- TripleO Heat 템플릿의 DPDK-socket-mem 이 OvsDpdkSocketMemory 에 매핑됩니다.
- PMD-cpu-mask 는 TripleO Heat 템플릿의 OvsPmdCoreList 에 매핑됩니다. 이러한 cpu 마스크를 TripleO Heat Templates로 다시 조정할 수 있는 10진수 값으로 변환하려면 다음을 참조하십시오. 16진수 CPU 마스크를 비트 마스크로 변환하고 마스킹된 CPU를 식별하는 방법은 무엇입니까?

2.5.1. CPU 감지

pid 1의 CPU를 감지하려면 다음 명령을 사용합니다. PMD 또는 Nova vCPU는 다음 코어에서 실행되지 않 아야 합니다.

\$ taskset -c -p 1

pid 1's current affinity list: 0,1,20,21

2.5.2. PMD 스레드 감지

PMD 스레드를 보려면 다음 명령을 사용합니다. 출력에 Tripleo 매개변수 **OvsPmdCoreList** 의 값이 반영 되어야 합니다. Tripleo 매개변수 **OvsDpdkCoreList 또는 HostIsolatedCores list** 의 값과 겹치지 않아야 합니다.

\$ ps -T -o spid,comm -p \$(pidof ovs-vswitchd) |grep '\<pmd' |while read spid name; do echo \$name \$(taskset -p -c \$spid); done

pmd44 pid 679318's current affinity list: 3 pmd45 pid 679319's current affinity list: 23 pmd46 pid 679320's current affinity list: 22 pmd47 pid 679321's current affinity list: 2

2.5.3. NUMA 노드 감지

최적의 성능을 위해 인스턴스의 물리적 네트워크 어댑터, PMD 스레드 및 고정 CPU가 모두 동일한 NUMA 노드에 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. CPU 및 NUMA 노드.

다음은 NUMA 할당 검사를 위한 간단한 방법입니다.

1. 컴퓨팅 노드에서 인스턴스의 vhu 포트를 검사합니다.

\$ sudo virsh domiflist 1

2. 해당 포트를 서비스하는 PMD 스레드를 검사하고 NUMA 노드를 확인합니다.

\$ sudo ovs-appctl dpif-netdev/pmd-rxq-show

pmd thread numa_id 0 core_id 2: isolated : false port: vhu24e6c032-db queue-id: 0 pmd usage: 0 % port: vhu94ccc316-ea queue-id: 0 pmd usage: 0 %

3. 인스턴스에 대한 물리적 고정된 cpu를 찾습니다. 예를 들어 이 인스턴스의 포트는 cpu 2에 있으며 인스턴스는 cpus 34 및 6에 의해 제공됩니다.

\$ sudo virsh dumpxml 1 | grep cpuset

<vcpupin 1 vcpu='0' cpuset='34'/>

<emulatorpin cpuset='6'/>

4. 각 NUMA 노드의 코어를 검사합니다. 인스턴스를 서비스하는 CPU(34,6)는 동일한 NUMA 노드 (0)에 있습니다.

\$ Iscpu | grep ^NUMA

NUMA node(s):2NUMA node0 CPU(s):0,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38NUMA node1 CPU(s):1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39

또한 OVS DPDK에서 관리하지 않는 네트워크 어댑터에는 해당 어댑터에 속하는 NUMA 노드를 나타내는 항목이 있습니다.

\$ sudo cat /sys/class/net/<device name>/device/numa_node

또는 OVS DPDK에서 관리하는 경우 PCI 주소를 쿼리하여 네트워크 어댑터의 NUMA 노드를 볼 수 있습니 다.

\$ sudo lspci -v -s 05:00.1 | grep -i numa

Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 203, NUMA node 0

이러한 관행은 PMD, 인스턴스 및 네트워크 어댑터가 모두 NUMA O에 있음을 보여줍니다. openvswitch 로 그(/var/log/openvswitch에 위치)에서 교차 NUMA 폴링을 나타내는 경우 다음과 유사한 로그 항목을 찾 습니다.

dpif_netdev|WARN|There's no available (non-isolated) pmd thread on numa node 0. Queue 0 on port 'dpdk0' will be assigned to the pmd on core 7 (numa node 1). Expect reduced performance.

2.5.4. 분리된 CPU 감지

다음 명령을 사용하여 분리된 CPU를 표시합니다. 출력은 TripleO 매개 변수 **lsolCpusList** 의 값과 동일해 야 합니다.

\$ cat /etc/tuned/cpu-partitioning-variables.conf | grep -v ^#

isolated_cores=2-19,22-39

2.5.5. Nova 인스턴스에 전용 CPU 감지

다음 명령을 사용하여 Nova 인스턴스 전용 CPU를 표시합니다. 이 출력은 PMD(poll mode driver) CPU 없이 isolcpus의 값과 동일해야 합니다.

\$ grep ^vcpu_pin_set /var/lib/config-data/puppet-generated/nova_libvirt/etc/nova/nova.conf

vcpu_pin_set=4-19,24-39

2.5.6. 대규모 페이지 설정 확인

계산 노드에서 대규모 페이지 구성을 확인합니다.

[root@compute-0 ~]# cat /sys/devices/system/node/node*/meminfo | grep -i huge Node 0 AnonHugePages: 4096 kB Node 0 HugePages Total: 16 Node 0 HugePages Free: 11 Node 0 HugePages_Surp: 0 8192 kB Node 1 AnonHugePages: Node 1 HugePages Total: 16 Node 1 HugePages Free: 15 Node 1 HugePages_Surp: 0

대규모 페이지가 구성되어 있지 않거나 소진된 경우 KernelArgs를 참조하십시오.

2.6. 패킷 드롭다운의 원인

일반적으로 큐가 충분히 빨리 드레이닝되지 않은 경우 패킷이 큐가 가득 찼을 때 삭제됩니다. 병목 현상이 발생하면 대기열이 충분히 빨리 드레이닝되지 않을 때 큐를 드레이닝해야 하는 엔티티입니다. 대부분의 경우 드롭 카운터는 삭제된 패킷을 추적하는 데 사용됩니다. 하드웨어 또는 소프트웨어 설계 버그로 인해 패킷이 드롭 카운터를 건너뛸 수 있습니다.

DPDK(Data Plan Development Kit)에는 패킷 전달을 위한 **testpmd** 애플리케이션이 포함되어 있습니다. 이 장에 표시된 시나리오에서 **testpmd** 는 VM에 설치되고 할당된 논리 코어(lcores)가 있는 포트를 폴링 하여 한 포트에서 다른 포트로 패킷을 전달합니다. **testpmd** 는 일반적으로 테스트할 트래픽 생성기와 함 께 사용됩니다. 이 경우 물리적 가상 물리적(PVP) 경로의 처리량을 처리량으로 사용합니다.

2.6.1. 물리적 NIC 드레이닝에 OVS-DPDK Too Slow

이 예에서는 PMD 스레드가 물리적 네트워크 어댑터(dpdkO)의 수신(RX) 큐를 폴링하는 작업을 수행함을 보여줍니다. PMD 스레드가 패킷 볼륨을 따라 유지할 수 없거나 중단된 경우 패킷이 삭제될 수 있습니다.



그림 2.1. 물리적 어댑터 RX 큐 폴링

OPENSTACK_16_0419

다음 명령은 dpdkO 인터페이스의 통계를 보여줍니다. ovs-dpdk가 물리적 어댑터를 충분히 빠르게 드레이 닝하지 않기 때문에 패킷이 삭제되는 경우 **rx_dropped** 의 값이 빠르게 증가합니다. 참고

PMD에 대한 NUMA 노드당 물리적 CPU 코어가 두 개 이상 없어야 합니다.

ovs-vsctl --column statistics list interface dpdk0 statistics : {mac local errors=0, mac remote errors=0, "rx 1024 to 1522 packets"=26, "rx 128 to 255 packets"=243, "rx_1523_to_max_packets"=0, "rx_1_to_64_packets"=102602, "rx_256_to_511_packets"=6100, "rx_512_to_1023_packets"=27, "rx_65_to_127_packets"=16488, rx_broadcast_packets=2751, rx_bytes=7718218, rx_crc_errors=0, rx dropped=0, rx errors=0, rx_fragmented_errors=0, rx_illegal_byte_errors=0, rx_jabber_errors=0, rx_length_errors=0, rx_mac_short_dropped=0, rx_mbuf_allocation_errors=0, rx_oversize_errors=0, rx_packets=125486, rx_undersized_errors=0, "tx 1024 to 1522 packets"=63, "tx 128 to 255 packets"=319, "tx 1523 to max packets"=0, "tx 1 to 64 packets"=1053, "tx 256 to 511 packets"=50, "tx_512_to_1023_packets"=68, "tx_65_to_127_packets"=7732, tx_broadcast_packets=12, tx bytes=466813, tx dropped=0, tx errors=0, tx link down dropped=0, tx multicast packets=5642, tx packets=9285}

2.6.2. VM Too Slow to Drain vhost-user

이 예는 figure 2.1 의 예와 유사합니다. 이 예제에서는 lcore 스레드가 인스턴스 수신(RX) 큐로 전송된 패킷 볼륨에 의해 압도되는 경우 패킷 손실이 발생할 수 있다는 것입니다.

자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오.

- isolcpus와 함께 NFV와 함께 가상 환경에서 virsh emulatorpin 사용 및 최적의 에뮬레이터 스레드 고정 사용의 영향에 대해 설명합니다.
- Red Hat OpenStack Director를 사용하여 OVS DPDK에 연결된 virtio NIC의 RX 큐 크기 및 TX 큐 크기 변경

그림 2.2. 가상 어댑터 RX 큐 폴링



호스트의 **tx_dropped** 값이 VM의 **rx_dropped** 값에 해당하는지 확인하려면 다음 명령을 실행합니다.

ovs-vsctl --column statistics list interface vhud8ada965-ce statistics : {"rx_1024_to_1522_packets"=0, "rx_128_to_255_packets"=0, "rx_1523_to_max_packets"=0, "rx_1_to_64_packets"=0, "rx_256_to_511_packets"=0, "rx_512_to_1023_packets"=0, "rx_65_to_127_packets"=0, rx_bytes=0, rx_dropped=0, rx_errors=0, rx_packets=0, tx_bytes=0, tx_dropped=0, tx_packets=0}

2.6.3. vhost-user 드레인 OVS-DPDK Too Slow

이 예에서 PMD 스레드는 호스트 관점에서 수신 대기열인 virtio TX를 폴링합니다. PMD 스레드가 패킷 볼 륨에 의해 압도되거나 중단된 경우 패킷이 삭제될 수 있습니다.

그림 2.3. 가상 어댑터 TX 큐 폴링



VM에서 패킷의 반환 경로를 추적하고 호스트(**tx_dropped) 및 VM(rx_dropped**)의 드롭 카운터에서 값을 제공하며 다음 명령을**실행합니다**.

ovs-vsctl --column statistics list interface vhue5146cdf-aa

statistics : {"rx_1024_to_1522_packets"=0, "rx_128_to_255_packets"=0, "rx_1523_to_max_packets"=0, "rx_1_to_64_packets"=0, "rx_256_to_511_packets"=0, "rx_512_to_1023_packets"=0, "rx_65_to_127_packets"=0, rx_bytes=0, rx_dropped=0, rx_errors=0, rx_packets=0, tx_bytes=0, tx_dropped=0, tx_packets=0}

2.6.4. Egress 물리 인터페이스에서 패킷 손실

PCle와 RAM 간의 전송 속도가 느리면 물리적 어댑터가 TX 큐에서 패킷을 삭제할 수 있습니다. 이 문제가 거의 발생하지 않지만 이 문제를 식별하고 해결하는 방법을 아는 것이 중요합니다.

그림 2.4. 물리적 어댑터 TX 큐 폴링



다음 명령은 dpdk1 인터페이스의 통계를 보여줍니다. **tx_dropped** 가 0보다 크고 빠르게 증가하는 경우 Red Hat에서 지원 케이스를 열 수 있습니다.

ovs-vsctl --column statistics list interface dpdk1 :{mac local errors=0, mac remote errors=0, "rx 1024 to 1522 packets"=26, statistics "rx_128_to_255_packets"=243, "rx_1523_to_max_packets"=0, "rx_1_to_64_packets"=102602, "rx 256 to 511 packets"=6100, "rx_512_to_1023_packets"=27, "rx_65_to_127_packets"=16488, rx_broadcast_packets=2751, rx bytes=7718218, rx_crc_errors=0, rx_dropped=0, rx_errors=0, rx_fragmented_errors=0, rx_illegal_byte_errors=0, rx jabber errors=0, rx_length_errors=0, rx_mac_short_dropped=0, rx_mbuf_allocation_errors=0, rx_oversize_errors=0, rx packets=125486, rx_undersized_errors=0, "tx_1024_to_1522_packets"=63, "tx_128_to_255_packets"=319, "tx_1523_to_max_packets"=0, "tx 1 to 64 packets"=1053, "tx 256 to 511 packets"=50, "tx 512 to 1023 packets"=68, "tx_65_to_127_packets"=7732, tx broadcast packets=12, tx bytes=466813, tx dropped=0, tx errors=0, tx link down dropped=0, tx multicast packets=5642, tx packets=9285}

이러한 유형의 패킷 손실이 표시되면 메모리 채널 재구성을 고려하십시오.

- 메모리 채널을 계산하려면 다음을 참조하십시오. Network Functions Virtualization Planning and Conifguration Guide 의 메모리 매개변수 입니다.
- 메모리 채널 수를 확인하려면 다음을 참조하십시오. Red Hat OpenStack Platform에서 NeutronDpdkMemoryChannels 또는 OvsDpdkMemoryChannels의 메모리 채널 수를 확인하는 방법은 무엇입니까.

3장. NFV COMMAND CHEATANNOTATION

이 장에서는 Red Hat OpenStack Platform 13 시스템 관찰에 가장 일반적으로 사용되는 명령이 포함되어 있습니다.



참고

아래 명령 중 일부는 기본적으로 사용할 수 없습니다. 지정된 노드에 필요한 툴을 설치하려면

sudo yum install tuna qemu-kvm-tools perf kernel-tools dmidecode 명령을 실행하십 시오.

3.1. UNIX 소켓

이 명령을 사용하여 프로세스 포트 및 UNIX 소켓 도메인을 표시합니다.

동작	명령
호스트 이름 조회 없이 모든 상태 (LISTEN,ECDHEBLISHED, CLOSE_WAIT 등)에 모든 TCP 및 UDPECDSAKETS 표시	# lsof -ni
호스트 이름을 조회하지 않고 모든 상태 (LISTEN,ECDHEBLISHED, CLOSE_WAIT 등)에 모든 TCPECDHEKETS 표시	# lsof -nit
호스트 이름 조회 없이 모든 상태 (LISTEN,ECDHEBLISHED, CLOSE_WAIT 등)에 모든 UDPECDSAKETS 표시	# Isof -niu
IPv4의 호스트 이름 조회 없이 모든 상태 (LISTEN,ECDHEBLISHED, CLOSE_WAIT 등)에 모든 TCP 및 UDPECDSAKETS 표시	# lsof -ni4
IPv6의 호스트 이름 조회 없이 모든 상태 (LISTEN,ECDHEBLISHED, CLOSE_WAIT 등)에 모든 TCP 및 UDPECDSAKETS 표시	# lsof -ni6
지정된 포트에 대한 호스트 이름 조회 없이 모든 관련 ECDHEKETS(LISTEN,ECDHEBLISHED, CLOSE_WAIT 등)를 표시합니다.	# lsof -ni :4789
호스트 이름 조회 없이 LISTEN 상태로 모든 ECDHEKETS 표시	# ss -In
IPv4의 호스트 이름 조회 없이 LISTEN 상태로 모든 ECDHEKETS 표시	# ss -ln4
IPv6의 호스트 이름 조회 없이 LISTEN 상태로 모든 ECDHEKETS 표시	# ss -ln6

3.2. IP

이러한 명령을 사용하여 IP L2 및 L3 구성, 드라이버, PCI 버스 및 네트워크 통계를 표시합니다.

동작	명령
모든 L2(실제 및 가상 인터페이스 모두) 인터페이스 및 해당 통계 표시	# IP -s 링크 쇼
모든 L3 인터페이스 및 통계 표시	# IP -s addr show
기본 (main) IP 라우팅 테이블 표시	# IP 경로 쇼
지정된 라우팅 테이블의 라우팅 규칙 표시	# IP route show table external
모든 라우팅 테이블 표시	# IP 규칙 쇼
지정된 대상에 대한 라우팅 규칙 표시	# IP route get 1.1.1.1
모든 Linux 네임스페이스 표시	# IP netns show
Linux 네임스페이스에 로그인	# IP netns exec ns0 bash
지정된 인터페이스의 자세한 네트워크 인터페이스 카 운터 표시	# tail /sys/class/net/ens6/statistics/*
지정된 본딩 장치의 자세한 본딩 정보를 표시	# cat /proc/net/bonding/bond1
글로벌 네트워크 인터페이스 카운터 보기 표시	# cat /proc/net/dev
물리적 연결 유형(TP, FIBER 등), 링크 속도 모드 지원 및 지정된 네트워크 인터페이스에 대해 연결된 표시	# ethtool ens6
지정된 네트워크 인터페이스의 Linux 드라이버, 드라이 버 버전, 펌웨어 및 PCle BUS ID를 표시	# ethtool -i ens6
지정된 네트워크 인터페이스에 대한 기본, 활성화 및 비 활성화 하드웨어 오프로드 표시	# ethtool -k ens6
지정된 네트워크 인터페이스에 대한 ECDHE(multiqueue) 구성 표시	# ethtool -l ens6
지정된 네트워크 인터페이스에 대해 RX 및 TX 모두에 대한 update를 변경	# ethtool -L ens6 결합된 8
지정된 네트워크 인터페이스에 대해서만 TX 설정 변경	# ethtool -L ens6 tx 8
지정된 네트워크 인터페이스의 대기열 크기 표시	# ethtool -g ens6

동작	명령
지정된 네트워크 인터페이스의 RX 큐 크기 변경	# ethtool -G ens6 rx 4096
향상된 네트워크 통계 표시	# cat /proc/net/softnet_stat
빠른 중요한 네트워크 장치 정보(인터페이스 이름, MAC, NUMA, PCle 슬롯, 펌웨어, 커널 드라이버) 표시	# biosdevname -d
커널 내부 드롭 카운터를 표시합니다. 자세한 내용은 다 음을 참조하십시오. 네트워크 데이터 처리 모니터링.	# cat /proc/net/softnet_stat

3.3. OVS

이러한 명령을 사용하여 Open vSwitch 관련 정보를 표시합니다.

동작	명령
OVS DPDK 사람이 읽을 수 있는 통계	Open vSwitch DPDK Labtistics에서 참조하십시오.
OVS 기본 정보(버전, dpdk enabled, PMD 코어, lcore, ODL 브리지 매핑, 밸런싱, 자동 밸런싱 등) 표시	# ovs-vsctl list Open_vSwitch
OVS 글로벌 전환 보기 표시	# ovs-vsctl show
OVS 모든 세부 인터페이스 표시	# OVS-vsctl list 인터페이스
하나의 인터페이스에 대한 OVS 세부 정보 표시(링크 속도, MAC, 상태, 통계 등)	# ovs-vsctl list interface dpdk0
지정된 인터페이스의 OVS 카운터 표시	# ovs-vsctl get interface dpdk0 statistics
OVS 모든 세부 포트 표시	# OVS-vsctl list 포트
하나의 포트에 대한 OVS 세부 정보 표시 (링크 속도, MAC, 상태, 통계 등)	# ovs-vsctl list port vhu3gf0442-00
하나의 브릿지에 대한 OVS 세부 정보 표시(datapath 유형, 멀티 캐스트 스누핑, stp 상태 등)	# OVS-vsctl list bridge br-int
OVS 로그 상태 표시	# OVS-appctl vlog/list
모든 OVS 로그를 디버그로 변경	# OVS-appctl vlog/set dbg
파일 로그 출력의 디버그 모드로 하나의 특정 OVS 하위 시스템 변경	# OVS-appctl vlog/set file:backtrace:dbg

동작	명령
모든 OVS 로그 비활성화	# OVS-appctl vlog/set off
파일 로그 출력에 대해서만 debug로 모든 OVS 하위 시 스템 변경	# OVS-appctl vlog/set file:dbg
모든 OVS 고급 명령 표시	# OVS-appctl list-commands
모든 OVS 본딩 표시	# OVS-appctl bond/list
특정 OVS 본딩에 대한 세부 정보 표시(상태, 본딩 모드, 전달 모드, LACP 상태, 본딩 멤버 상태, 연결 상태)	# ovs-appctl bond/show bond1
멤버, 본딩 및 파트너 스위치를 위한 고급 LACP 정보 표 시	# ovs-appctl lacp/show
OVS 인터페이스 카운터 표시	# ovs-appctl dpctl/show -s
반복의 차이점을 강조하는 OVS 인터페이스 카운터 표 시	# watch -d -n1 "ovs-appctl dpctl/show -s grep -A4 -E '(dpdk dpdkvhostuser)' grep -v '\-\-'"
지정된 포트에 대한 OVS mempool 정보 표시	# ovs-appctl netdev-dpdk/get-mempool-info dpdk0
PMD 성능 통계 표시	# ovs-appctl dpif-netdev/pmd-stats-show
PMD 성능 통계를 일관된 방식으로 표시	# ovs-appctl dpif-netdev/pmd-stats-clear && sleep 60s && ovs-appctl dpif-netdev/pmd-stats- show
DPDK 인터페이스 통계를 사람이 읽을 수 있는 표시	# OVS-vsctl get 인터페이스 dpdk0 statistics sed - e "s/,/\n/g" -e "s/[\\",\{,\},]///g" -e "s/=/ =ECDHE /g"
포트/ 큐 및 PMD 스레드 간 OVS 매핑 표시	# ovs-appctl dpif-netdev/pmd-rxq-show
OVS PMD 리밸런스 트리거 (PMD 사이클 사용률 기 반)	# ovs-appctl dpif-netdev/pmd-rxq-rebalance
OVS 포트와 특정 PMD 간에 선호도 생성(모든 밸런싱 에서 PMD 비활성화)	# ovs-vsctl set interface dpdk other_config:pmd- rxq-affinity="0:2,1:4"
(OVS 2.11 이상 및 FDP18.09) 사이클에 따라 PMD 밸런 싱 설정	# ovs-vsctl set Open_vSwitch . other_config:pmd- rxq-assign=cycles
(OVS 2.11 이상 및 FDP18.09) 라운드 로빈에서 PMD 밸 런싱 설정	# ovs-vsctl set Open_vSwitch . other_config:pmd- rxq-assign=roundrobin

동작	명령
OVS-DPDK 물리 포트 대기열 수 설정	# OVS-vsctl set interface dpdk options:n_rxq=2
OVS-DPDK 물리 포트 크기 설정	# OVS-vsctl set Interface dpdk0 options:n_rxq_desc=4096
	# OVS-vsctl set Interface dpdk0 options:n_txq_desc=4096
OVS MAC 주소 테이블 표시 (action=normal에 사용)	# ovs-appctl fdb/show br-provider
OVS vSwitch MAC 주소 테이블 변경 시간 설정(기본 값: 300초)	# ovs-vsctl set bridge br-provider other_config:mac-aging-time=900
OVS vSwitch MAC 주소 테이블 크기 설정(기본값: 2048s)	# ovs-vsctl set bridge br-provider other_config:mac-table-size=204800
OVS 데이터 경로 흐름 표시(커널 공간)	# ovs-dpctl dump-flows -m
OVS 데이터 경로 흐름 표시(dpdk)	# OVS-appctl dpif/dump-flows -m br-provider
datapath 흐름 포트 번호와 포트 이름 간 매핑 표시	# OVS-dpctl show
지정된 브릿지에 OVS OpenFlow 규칙 표시	# OVS-ofctl dump-flows br-provider
OpenFlow 흐름 포트 번호와 포트 이름 간 매핑 표시	# OVS-ofctl show br-provider
(OVS 2.11+) - 자동 리밸런스 활성화	# ovs-vsctl set Open_vSwitch . other_config:pmd- auto-lb="true"
(OVS 2.11+) - 자동 리밸런스 간격을 다른 값으로 변경 (기본값 1분)	# ovs-vsctl set Open_vSwitch . other_config:pmd- auto-lb-rebalance-intvl="5"
자세한 OVS 내부 구성	# man ovs-vswitchd.conf.db
OVS tcpdump를 다운로드하려면	# curl -O -Lovs-tcpdump.in
DPDK 인터페이스에서 패킷 캡처를 수행하려면	# OVS-tcpdump.pydb-sock unix:/var/run/openvswitch/db.sock -i <bond vhu=""> <tcpdump -<br="" -e="" -nn="" -v="" arguments="" as="" standard="" such="">w <path file="" to="">></path></tcpdump></bond>
(OVS 2.10+) 자세한 PMD 성능 통계	# ovs-appctl dpif-netdev/pmd-perf-show

3.4. IRQ

이러한 명령을 사용하여 IIRQ(Interrupt Request Line) 소프트웨어 및 하드웨어 인터럽트를 표시합니다.

동작	명령
ksoftirqd 작업자가 실행하는 CPU당 CPU당 분산 표시	# cat /proc/softirqs less -S
초당 ksoftirqd 작업자가 실행하는 CPU당 CPU당 분산 표시	# watch -n1 -d -t "cat /proc/softirqs"
CPU당 하드웨어 및 소프트웨어 인터럽트(NMI, LOC, TLB, RSE,kubelet, NPI, hieradataW) 분산 표시	# cat /proc/interrupts less -S
초당 CPU당 하드웨어 및 소프트웨어 인터럽트(NMI, LOC, TLB, RSE,kubelet, NPI, hieradataW) 분산 표시	# watch -n1 -d -t "cat /proc/interrupts"
타이머 인터럽트 표시	# cat /proc/interrupts grep -E "LOC CPU" less - S
1초마다 타이머 인터럽트 표시	# watch -n1 -d -t "cat /proc/interrupts grep -E 'LOC CPU'"
기본 IRQ CPU 선호도 표시	# cat /proc/irq/default_smp_affinity
지정된 IRQ에 대한 IRQ 선호도 표시(CPUMask)	# cat /proc/irq/89/smp_affinity
지정된 IRQ(DEC)에 대한 IRQ 선호도 표시	# cat /proc/irq/89/smp_affinity_list
지정된 IRQ에 대한 IRQ 선호도 설정(CPUMask)	# echo -n 1000 > /proc/irq/89/smp_affinity
지정된 IRQ(DEC)에 IRQ 선호도 설정	# echo -n 12 >/proc/irq/89/smp_affinity_list
하드웨어 인터럽트 CPU 선호도 표시	# tunashow_irqs
지정된 IRQ(DEC 지원 범위)에 대한 IRQ 선호도 설정 (예: 0-4에서 4까지)	# tunairqs= <irq>cpus=<cpu>move</cpu></irq>
IRQ CPU 사용률 표시	#ECDHEstat -I CPU less -S
지정된 CPU에 대한 IRQ CPU 사용률 표시	# mpstat -I CPU -P 4 less -S
controlPlanelRQ CPU 사용률 배포 표시	#ECDHEstat -I SCPU less -S
지정된 CPU에 대한controlPlanelRQ CPU 사용률 표시	# mpstat -I SCPU -P 4 less -S

3.5. 프로세스

이러한 명령을 사용하여 Linux, 프로세스 스케줄러 및 CPU 유사성에 프로세스 및 스레드를 표시합니다.

동작	명령
모든 프로세스 스레드를 포함한 지정된 프로세스 이름 배포 CPU 사용량 및 CPU 선호도에 대해 표시	# pidstat -p \$(pidof qemu-kvm) -t
모든 프로세스 스레드를 포함하여 지정된 프로세스 이 름 배포 CPU 사용량 및 CPU 선호도(30회 반복의 경우 10초)에 대해 표시	# pidstat -p \$(pidof qemu-kvm) -t 10 30
모든 프로세스 스레드를 포함하여 지정된 프로세스 이 름 페이지 폴트 및 메모리 사용률에 대한 표시	# pidstat -p \$(pidof qemu-kvm) -t -r
모든 프로세스 스레드를 포함한 지정된 프로세스 이름 I/O 통계에 대한 표시	# pidstat -p \$(pidof qemu-kvm) -t -d
지정된 프로세스 이름에 해당 PID, 프로세스 이름을 포 함한 모든 하위 PID 및 CPU 시간 표시	# ps -T -C qemu-kvm
지정된 프로세스와 모든 하위 PID(s) 실시간 성능 통계 에 대한 표시	# top -H -p \$(pidof qemu-kvm)
프로세스 스케줄러 유형, 우선 순위, 명령, CPU 선호도 및 컨텍스트 전환 정보를 사용하여 모든 시스템 스레드 표시	# tunashow_threads
우선 순위가 가장 높은 지정된 PID RealTime(FIFO) 스 케줄링에 대해 설정	# tunathreads= <pid>priority=FIFO:99</pid>
PMD 및 CPU 스레드 일정 변경 작업 표시	# watch -n1 -d "grep -E 'pmd CPU' /proc/sched_debug"
브라우저 스케줄러 내부 작업 통계	# less /proc/sched_debug
포괄적인 프로세스 통계 및 선호도 보기를 표시합니다.	# top
1. top을 열고 "zbEEH"를 누릅니다.	
2. "f"를 눌러서 "P = Last Used Cpu(SMP)"를 찾 습니다.	
3. "오른쪽"을 사용하여 선택합니다.	
4. "up"을 사용하여 CPU 사용량 전에 위로 이동 합니다.	
5. "left"를 사용하여 선택합니다.	
6. "d"를 사용하여 활성화합니다.	
7. "<"를 사용하여 CPU 번호로 정렬합니다.	
모든 시스템 프로세스 및 해당 CPU 선호도 표시	# ps -eF

동작	명령
중단 및 실행 중인 프로세스를 표시하고 절전 시 모든 시스템 프로세스를 표시합니다.	# ps -elfL
지정된 PID에 대한 CPU 유사성 표시	# tasksetpid \$(pidof qemu-kvm)
지정된 PID에 대한 CPU 유사성 설정	# tasksetpidcpu-list 0-9,20-29 \$(pidof <process>)</process>

3.6. KVM

이러한 명령을 사용하여 KVM(커널 기반 가상 머신) 관련 도메인 통계를 표시합니다.

동작	명령
실시간 KVM 하이퍼바이저 통계(VMExit, VMEntry, vCPU 해제, 컨텍스트 전환, 타이머, Halt Pool, vIRQ) 표 시	# kvm_stat
깊은 KVM 하이퍼바이저 통계 표시	# kvm_statonce
지정된 게스트에 대한 실시간 KVM 하이퍼바이저 통계 표시(VMExit, VMEntry, vCPU 발생, 컨텍스트 전환, 타 이머, Halt Pool, vIRQ)	# kvm_statguest= <vm name=""></vm>
지정된 게스트에 대한 딥 KVM 하이퍼바이저 통계 표시	# kvm_statonceguest= <vm name=""></vm>
KVM 프로파일 링 트랩 통계 표시	# perf kvm stat live
KVM 프로파일 링 통계 표시	# perf kvm top
지정된 VM에 대한 vCPU 고정 표시	# virsh vcpupin <domain id="" name=""></domain>
지정된 VM에 대한 QEMU 에뮬레이터 스레드 표시	# virsh emulatorpin <domain id="" name=""></domain>
지정된 VM에 대한 NUMA 고정 표시	# virsh numatune <domain id="" name=""></domain>
지정된 VM에 대한 메모리 통계 표시	# virsh dommemstat <domain id="" name=""></domain>
지정된 VM에 대한 vCPU 통계 표시	# virsh nodecpustats <domain id="" name=""></domain>
지정된 VM의 모든 vNIC 표시	# virsh domiflist <domain id="" name=""></domain>
지정된 VM에 대한 vNIC 통계를 표시합니다(DPDK VHU에서는 작동하지 않음)	# virsh domifstat <domain id="" name=""> <vnic></vnic></domain>

- 동작	명령
지정된 VM의 모든 vDisk 표시	# virsh domblklist <domain id="" name=""></domain>
지정된 VM에 대한 vDisk 통계 표시	# virsh domblkstat <domain id="" name=""> <vdisk></vdisk></domain>
지정된 VM에 대한 모든 통계 표시	# virsh domstats <domain id="" name=""></domain>

3.7. CPU

이러한 명령을 사용하여 CPU 사용률, 프로세스 CPU 배포, 빈도 및 SMI를 표시합니다.

동작	명령
모든 프로세스 스레드를 포함한 지정된 프로세스 이름 배포 CPU 사용량 및 CPU 선호도에 대해 표시	# pidstat -p \$(pidof qemu-kvm) -t
가상 메모리, I/O 및 CPU 통계 표시	# vmstat 1
집계된 자세한 CPU 사용량 표시	# mpstat
자세한 CPU 사용 배포 표시	#ECDHEstat -P ALL
지정된 CPU에 대한 자세한 CPU 사용량 배포를 표시합 니다(범위를 지원하지 않음)	# mpstat -P 2,3,4,5
30회 반복을 위해 지정된 CPU의 자세한 CPU 사용량 표시 10초	# mpstat -P 2,3,4,5 10 30
지정된 CPU 빈도에 대한 하드웨어 제한 및 빈도 정책 표시	# cpupower -c 24 frequency-info
현재 CPU 빈도 정보 표시	# cpupower -c all frequency-info grep -E "current CPU frequency analyzing CPU"
모든 CPU에 대한 빈도 및 CPU % C-States 통계 표시	# cpupower monitor
모든 CPU의 실시간 빈도 및 CPU % C-States 통계 표 시	# watch -n1 -d "cpupower monitor"
SMI를 포함한 모든 CPU에 대한 보다 자세한 빈도 및 CPU%C-States 통계를 표시합니다(RT에 유용함)	# turbostatinterval 1
SMI를 포함하여 지정된 CPU에 대한 더 자세한 빈도 및 CPU % C-States 통계를 표시합니다(RT에 유용함)	# turbostatinterval 1cpu 4
CPU 세부 정보 표시 및ECDSA 지원	# lscpu

동작	명령
Intel CPU 관련 사양:	Git clone ProcessorECDHE Monitor make ./pcm.x"
CPU 사용량, CPU IPC, CPU 실행 %, L3 및 L2 Cache Hit, Miss, Miss, Temperature, Memory 채널 사용량, QPI/UPI 사용량에 대한 매우 낮은 수준의 세부 정보를 표시합니다.	

3.8. NUMA

이러한 명령을 사용하여 NUMA(Non-Uniform Memory Access) 통계 및 프로세스 배포를 표시합니다.

동작	명령
하드웨어 NUMA 토폴로지 표시	# numactl -H
NUMA 통계 표시	# numastat -n
시스템 전체 메모리 사용량과 같이 meminfo 표시	# numastat -m
지정된 프로세스 이름에 대한 NUMA 메모리 세부 정보 및 밸런싱 표시	# numastat qemu-kvm
지정된 NUMA 노드 특정 통계에 대한 표시	# /sys/devices/system/node/node <numa 노드<br="">number>/numastat</numa>
NUMA 노드 및 PCI 장치를 사용하여 NUMA 토폴로지 를 매우 명확하게 보여줍니다.	# Istopophysical
관련 장치를 사용하여 물리적 NUMA 토폴로지의 그래 프(svg 형식) 생성	# lstopophysicaloutput-format svg > topology.svg

3.9. 메모리

이러한 명령을 사용하여 메모리 통계, 대규모 페이지, DPC, 물리적 DIMM 및 빈도를 표시합니다.

동작	명령
시스템 전체 메모리 사용량과 같이 meminfo 표시	# numastat -m
가상 메모리, I/O 및 CPU 통계 표시	# vmstat 1
글로벌 메모리 정보 표시	# cat /proc/meminfo

동작	명령
지정된 NUMA 노드에 대한 총 2MB 대규모 페이지 수 표시	# /sys/devices/system/node/node <numa 노드="" 번<br="">호>/hugepages/hugepages- 2048kB/nr_hugepages</numa>
지정된 NUMA 노드에 대한 총 1GB 대규모 페이지 수 표 시	# /sys/devices/system/node/node <numa 노드="" 번<br="">호>/hugepages/hugepages- 1048576kB/nr_hugepages</numa>
지정된 NUMA 노드에 대해 총 사용 가능한 2MB 대규모 페이지 표시	# /sys/devices/system/node/node <numa 노드="" 번<br="">호>/hugepages/hugepages- 2048kB/free_hugepages</numa>
지정된 NUMA 노드에 대해 총 1GB의 대규모 페이지 표 시	# /sys/devices/system/node/node <numa 노드="" 번<br="">호>/hugepages/hugepages- 1048576kB/free_hugepages</numa>
100x 2MB 대규모 페이지를 NUMAO에 실시간으로 할 당합니다(NUMA 노드는 변경할 수 있음)	# echo 100 > /sys/devices/system/node0/hugepages/hugepag es-2048kB/nr_hugepages
100x 1GB 대규모 페이지를 NUMA0에 실시간으로 할 당합니다(NUMA 노드는 변경할 수 있음)	# echo 100 > /sys/devices/system/node0/hugepages/hugepag es-1048576kB/nr_hugepages
실시간 SLAB 정보 표시	# slabtop
자세한 SLAB 정보 표시	# cat /proc/slabinfo
총 설치된 메모리 DIMM 표시	# dmidecode -t memory grep Locator
설치된 메모리 DIMM 속도 표시	# dmidecode -t memory grep speed

3.10. PCI

이러한 명령을 사용하여 PCI 통계, PCI 세부 정보 및 PCI 드라이버 덮어쓰기를 표시합니다.

동작	명령
시스템의 자세한 PCI 장치 정보 표시	# lspci -vvvnn
PCI 트리 보기 표시	# lspci -vnnt
PCI 장치 NUMA 정보 표시	# lspci -vmm
지정된 장치에 대한 PCle 최대 링크 속도 표시	# lspci -s 81:00.0 -vv grep LnkCap

동작	명령
지정된 장치에 대한 PCle 링크 속도 상태 표시	# lspci -s 81:00.0 -vv grep LnkSta
PCI 장치 및 커널 드라이버 표시	# driverctl list-devices
PCI 장치 드라이버 덮어쓰기 표시(DPDK 및 SR-IOV 인터페이스의 경우typical)	# driverctl list-overrides
PCI 장치에 대해 다른 커널 드라이버 설정 (재부팅 영 구)	# driverctl set-override 0000:81:00.0 vfio-pci
PCI 장치에 대해 재정의되지 않은 커널 드라이버 (Device가 사용 중인 경우 명령이 중단됨)	# driverctl unset-override 0000:81:00.0

3.11. TUNED

이러한 명령을 사용하여 tuned 프로필, 확인 및 로그를 표시합니다.

- 동작 -	명령
튜닝된 현재 활성화된 프로필 및 설명 표시	# tuned-adm profile_info
튜닝 가능한 프로필 및 현재 활성화된 프로필 표시	# tuned-adm list
특정 tuned 프로필 활성화	# tuned-adm 프로필 realtime-virtual-host
현재 활성화된 프로파일 확인	# tuned-adm verify
tuned의 로그	# less /var/log/tuned/tuned.log

3.12. 프로파일 링 프로세스

이러한 명령을 사용하여 CPU 프로파일, 프로세스 프로파일 및 KVM 프로파일링을 표시합니다.

섹션	동작	명령
process	특정 PID에서 프로파일링	# perf record -F 99 -p PID
process	특정 PID에서 30초 동안 프로파일링	# perf record -F 99 -p PID sleep 30
process	특정 PID에서 실시간 프로파일링	# perf top -F 99 -p PID
CPU	모든 이벤트에 대해 30초 동안 특정 CPU 코어 목록에서 프로파일링	# perf record -F 99 -g -C <cpu Core(s)> Limit-Limitsleep 30s</cpu

섹션	동작	명령
CPU	이벤트에 대한 특정 CPU 코어 목록에서 실 시간 프로파일링	# perf top -F 99 -g -C <cpu core(s)=""></cpu>
컨텍스트 전환	특정 CPU Core 목록에서 30 초 동안 프로 파일링 및 컨텍스트 전환만 검색	# perf record -F 99 -g -g -e sched:sched_switch -C <cpu core(s)=""> limits-annotationsleep 30</cpu>
KVM	정해진 시간 동안 KVM 게스트 프로파일	# perf kvm stat 레코드 수면 30s
cache	캐시 효율성을 찾고 5초 동안 특정 CPU 코 어 목록에서 프로파일링	# perf stat -C <cpu core(s)=""> -B -e cache-references,cache- misses,cycles,instructions,branches,faul ts,migrations sleep 5</cpu>
보고서	perf 프로파일 분석	# perf 보고서
보고서	stdout의 perf 프로파일 보고	# perf reportstdio
보고서	stdout의 KVM 프로파일	# perf kvm stat 보고서

3.13. 블록 I/O

이러한 명령을 사용하여 스토리지 I/O 배포 및 I/O 프로파일링을 표시합니다.

동작	명령
모든 시스템 장치에 대한 I/O 세부 정보 표시	# iostat
모든 시스템 장치의 고급 I/O 세부 정보 표시	# iostat -x
30회 반복을 위해 모든 시스템 장치의 고급 I/O 세부 정 보를 10초마다 표시	# iostat -x 10 30
지정된 블록 장치에 대한 고급 I/O 프로파일 생성	# blktrace -d /dev/sda -w 10 && blkparse -i sda.* - d sda.bin
blktrace 프로파일 링 보고	# btt -i sda.bin

3.14. 실시간

이러한 명령을 사용하여 실시간 테스트 관련, SMI 및 대기 시간을 표시합니다.
동작	명령
SMI가 일반적인 RT 커널 실행을 차단하는지 여부를 확 인합니다.	# hwlatdetectduration=3600threshold=25
역 러 추가 옵션을 사용하여 지정된 시간에 대한 최대 스 케 출 링 대기 시간을 확인합니다. 	<pre># cyclictestduration=3600 \mlockall \priority=99 \nanosleep \interval=200 \histogram=5000 \histfile=./output \threads \numa \notrace</pre>

3.15. 보안

이러한 명령을 사용하여 사양 실행 및 GRUB 부팅 매개 변수를 확인합니다.

동작	ख खे
현재 모든 Speculative 실행 보안 상태 확인	보기: Linux & BSD의 Spectre & Meltdown 취약점/마 이그레이션 검사기
모든 Speculative Execution 수정을 비활성화하는 GRUB 매개변수	spectre_v2=off spec_store_bypass_disable=off pti=off l1tf=off kvm-intel.vmentry_l1d_flush=never

동작	명령
CVE-2017-5753 (Spectre variant 1) 상태 확인	# cat /sys/devices/system/cpu/vulnerabilities/spectre_ v1
IBPB 및 Retpoline 확인 (CVE-2017-5715 Spectre 변형 2) 상태	# cat /sys/devices/system/cpu/vulnerabilities/spectre_ v2
KPTI(CVE-2017-5754 Meltdown) 상태 확인	# cat /sys/devices/system/cpu/vulnerabilities/meltdow n
Spectre-ECDSA (CVE-2018-3639 Spectre Variant 4) 상태 확인	# cat /sys/devices/system/cpu/vulnerabilities/spec_st ore_bypass
Check ForeECDHE (CVE-2018-3615 Spectre Varian 5 also known as L1TF) 상태	# cat /sys/devices/system/cpu/vulnerabilities/l1tf
ForeECDHE VMEntry L1 캐시 효과 확인	# cat /sys/module/kvm_intel/parameters/vmentry_l1d_ flush
SMT 상태 확인	# cat /sys/devices/system/cpu/smt/control

3.16. JUNIPER CONTRAIL VROUTER

이러한 명령을 사용하여 vRouter VIF, MPLS, Nexthost, VRF, VRF의 경로, 흐름 및 덤프 정보를 표시합니 다.

동작	명령
vRouter 커널 공간 사람이 읽을 수 있는 통계	보기:Contrail vRouter 통계를 표시합니다.
vRouter DPDK 사람이 읽을 수 있는 통계	보기:Contrail vRouter 통계를 표시합니다.
DPDK 인터페이스에서 패킷 캡처를 수행하려면 (vifdump 후에는 grep을 사용하지 마십시오)	# vifdump vif0/234 <tcpdump (예:="" -nn<br="" -v="" 인수="" 표준="">-e -w <path file="" to="">>)</path></tcpdump>
모든 vRouter 인터페이스 및 하위 인터페이스 통계 및 세부 정보 표시	# VIFlist
vRouter 통계 및 지정된 인터페이스에 대한 세부 정보 표시	# VIFlistget 234

동작	명령
모든 인터페이스 및 하위 인터페이스의 vRouter 팩러 속도 표시	# VIFlistrate
지정된 인터페이스에 대한 vRouter 팩러 속도 표시	# VIFlistrateget 234
지정된 인터페이스에 대한 vRouter 패킷 드롭 통계 표 시	# viflistget 234get-drop-stats
vRouter 흐름 표시	# flow -I
실시간 vRouter 흐름 작업 표시	# flow -r
지정된 VRF에 대한 vRouter 패킷 통계를 표시합니다 (viflist에서 VRF 번호를 찾을 수 있음)	# vrfstatsget 0
모든 VRF에 대한 vRouter 패킷 통계 표시	# vrfstatsdump
지정된 VRF에 대한 vRouter 라우팅 테이블 표시 (vif list에서 VRF 번호를 찾을 수 있음)	# RTdump 0
지정된 VRF에 대한 vRouter IPv4 라우팅 테이블 표시 (viflist에서 VRF 번호를 찾을 수 있음)	# RTdump 0family inet
지정된 VRF에 대한 vRouter IPv6 라우팅 테이블 표시 (viflist에서 VRF 번호를 찾을 수 있음)	# RTdump 0family inet6
지정된 VRF에 대한 vRouter 전달 테이블을 표시합니다 (viflist에서 VRF 번호를 찾을 수 있음)	# RTdump 0family bridge
지정된 주소의 VRF에 vRouter 경로 대상을 표시	# RTget 0.0.0.0/0vrf 0family inet
vRouter 드롭 통계 표시	# dropstats
지정된 DPDK 코어의 vRouter 드롭 통계 표시	# dropstatscore 11
vRouter MPLS 라벨 표시	# MPLSdump
지정된 하나에 대한 vRouter nexthop 표시 (dump 출 력에서 찾을 수 있음)	# NHget 21
모든 vRouter nexthop 표시	# NHlist
모든 vRouter VXLAN VNID 표시	# vxlandump
vRouter 에이전트(supervisor, xmmp 연결, vrouter 에 이전트 등) 상태 표시	# contrail-status



Juniper Contrail vRouter CLI utilitlies에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오.

- Juniper Contrail 3.2 문서
- Juniper Contrail 4.0 문서
- Juniper Contrail 4.1 문서
- Juniper Contrail 5.0 문서

3.17. 컨테이너

컨테이너에는 일반적으로 사용되는 Docker 및 Podman 명령 중 일부입니다.

동작	Docker RHEL7	podman RHEL8
실행 중인 모든 컨테이너 표시	# Docker ps	# podman ps
모든 컨테이너 표시 (실행, 정지 등)	# docker ps -a	# podman ps -a
출력이 잘리지 않고 모든 컨테이너 (실행, 중지된 등) 표시	# docker ps -ano-trunc	# podman ps -ano-trunc
모든 컨테이너 (실행, 중지된 등) json 출력을 표시	# docker psformat '{{ json .}}' jq -C '.' s # podman ps -a format json	jq -C '.'
지정된 컨테이너의 컨테이너 프로 세스 트리 표시	# Docker top <컨테이너 ID>	# podman pod top <컨테이너 ID>
실시간 컨테이너 리소스 사용률 (CPU, 메모리, I/O, Net) - search- like	# Docker 통계	# podman stats
지정된 컨테이너의 실시간 리소스 사용률(CPU, 메모리, I/O, Net) 표 시	# Docker 통계 〈컨테이너 ID>	# podman statistics <컨테이너 ID>
실행 중인 컨테이너에 로그인합니 다.	# Docker exec -it <container id=""> /bin/bash</container>	# podman exec -it <container ID>/bin/bash</container
root 사용자로 실행 중인 컨테이너 에 root 사용자로 로그인	# docker exec -u root -it <container id=""> /bin/bash</container>	# podman exec -u root -it <container id="">/bin/bash</container>

동작	Docker RHEL7	podman RHEL8
지정된 컨테이너에 포트 매핑 표시	# Docker 포트 <컨테이너 ID>	# podman port <container id=""></container>
이름, ID, 태그를 사용하여 로컬에 저장된 모든 이미지를 표시	# Docker 이미지 ls # Docker 이미지	# podman image Is # podman images"
지정된 이미지의 기록 표시	# Docker history <image id=""/>	# podman history <image id=""/>
지정된 컨테이너에 대한 낮은 수준 구성 표시	# Docker inspect <container id=""></container>	# podman inspect <container ID></container
지정된 컨테이너의 모든 볼륨 표시	# Docker inspect -f "{{ .Mounts }}" <container id=""></container>	# podman inspect -f "{{ .Mounts }}" <container id=""></container>
동일한 패턴으로 모든 컨테이너를 다시 시작	# docker ps -qfilter "name=swift" xargs -n1 docker restart	# podman ps -qfilter "name=swift" xargs -n1 docker restart

docker 또는 podman에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오.

- Docker 명령 참조
- podman 명령 참조

3.18. OPENSTACK

이러한 OpenStack 명령을 사용하여 VM 컴퓨팅 노드를 표시합니다.

동작	명령
컴퓨팅 노드별로 정렬된 계산 노드의 모든 VM 목록을 표시	\$ Nova listfields name,OS-EXT-SRV-ATTR:host sort host
vm 이름으로 정렬된 계산 노드의 모든 VM 목록을 표시	\$ Nova listfields name,OS-EXT-SRV-ATTR:host

4장. 인스턴스의 탭 인터페이스 TX 큐에서 높은 패킷 손실

이 섹션을 사용하여 OVS-DPDK가 아닌 커널 네트워킹의 TX 큐에서 패킷 손실 문제를 해결합니다.

4.1. 증상

호스트 전용 네트워킹을 사용하여 VNF(가상 네트워크 기능)를 테스트하는 동안 인스턴스의 탭 인터페이 스 TX 큐에서 높은 패킷 손실이 관찰될 수 있습니다. 테스트 설정은 노드의 한 VM에서 동일한 노드의 다른 VM으로 패킷을 보냅니다. 패킷 손실이 버스트에 나타납니다.

다음 예제에서는 탭의 TX 큐에서 많은 수의 삭제된 패킷을 보여줍니다.

ip -s -s link ls dev tapc18eb09e-01 69: tapc18eb09e-01: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER UP> mtu 1500 gdisc pfifo fast master gbrc18eb09e-01 state UNKNOWN mode DEFAULT glen 1000 link/ether fe:16:3e:a5:17:c0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff RX: bytes packets errors dropped overrun mcast 5500034259301 132047795 0 0 0 0 RX errors: length crc frame fifo missed 0 0 0 0 0 TX: bytes packets errors dropped carrier collsns 5481296464 81741449 0 11155280 0 0 TX errors: aborted fifo window heartbeat transns 0 0 0 0 0

4.2. 진단



참고

이 섹션에서는 탭(커널 경로) 인터페이스에서 패킷 드롭을 검사합니다. 사용자 datapath의 vhost 사용자 인터페이스에서 패킷이 드롭된 경우 https://access.redhat.com/solutions/3381011를 참조하십시오.

TX는 인스턴스의 vCPU와 하이퍼바이저의 기타 프로세스 간의 중단으로 인해 발생합니다. 탭 인터페이스 의 TX 큐는 인스턴스에서 패킷을 가져올 수 없는 경우 잠시 동안 패킷을 저장할 수 있는 버퍼입니다. 이 문 제는 인스턴스의 CPU가 충분한 시간 동안 실행(또는 정지)되지 않는 경우 발생합니다.

TUN/TAP 장치는 한 쪽이 커널 네트워크 인터페이스이고 다른 쪽 끝은 사용자 공간 파일 설명자인 가상 장치입니다.

TUN/TAP 인터페이스는 다음 두 가지 모드 중 하나로 실행될 수 있습니다.

- **텝 모드는 L2** 헤더와 함께 L2 이더넷 프레임을 장치에 공급하고 사용자 공간으로부터 동일한 정보 를 수신할 것으로 예상됩니다. 이 모드는 VM에 사용됩니다.
- Tun 모드는 L3 헤더와 함께 L3 IP 패킷을 장치에 공급하고, 사용자 공간으로부터 동일한 수신을 받을 것으로 예상합니다. 이 모드는 주로 VPN 클라이언트에 사용됩니다.

KVM 네트워킹에서 사용자 공간 파일 설명자는 **qemu-kvm** 프로세스에서 소유합니다. 탭으로 전송되는 프 레임(하이퍼 바이저의 관점에서 TX)은 **qemu-kvm** 내부의 L2 프레임으로 끝납니다. 그러면 가상 네트워크 인터페이스에 수신되는 네트워크 패킷이 VM(VM의 관점에서 RX)에 수신될 때 해당 프레임이 VM의 가상 네트워크 장치에 공급할 수 있습니다. TUN/TAP의 주요 개념은 하이퍼바이저의 전송 방향이 가상 머신의 수신 방향이라는 것입니다. 이는 반대 방향으로도 마찬가지입니다. 하이퍼바이저에 대한 수신은 가상 머신에서 전송하는 것과 동일합니다.

virtio-net 장치에는 패킷의 "링 버퍼"가 없습니다. 즉, VM이 수신되지 않기 때문에 TUN/TAP 장치의 TX 큐 가 채워지면 (충분하게 또는 전혀) 새 패킷이 이동하려면 하이퍼바이저가 탭에서 TX 손실이 발생합니다.

TUN/TAP에서 TX 손실이 발생하는 경우 이를 방지하기 위해 탭 **txqueuelen** 을 늘리면 RX 링 버퍼를 늘 려 물리적 NIC에서 손실 수신을 중지하는 것과 유사합니다.

그러나 VM이 수신 시 "가장 낮음"과 "해결"이라고 가정합니다. VM이 항상 충분히 빠르게 실행되지 않거나 전혀 수신하지 않으면 TX 큐 길이를 조정하는 데 도움이 되지 않습니다. VM이 실행되고 있지 않거나 수신 되지 않는 이유를 찾아야 합니다.

4.2.1. 해결방법

더 높은 대기 시간 및 기타 불리한 비용으로 소형 정지를 완화하려면 TX 큐를 늘립니다.

```
txqueuelen 을 일시적으로 늘리려면 다음 명령을 사용하십시오.
```

/sbin/ip link set tap<uuid> txqueuelen <new queue length>

4.2.2. 진단 단계

다음 스크립트를 사용하여 CPU 시간이 하이퍼바이저에서 도용되는 영향을 확인합니다.

```
[root@ibm-x3550m4-9 ~]# cat generate-tx-drops.sh
#!/bin/bash
trap 'cleanup' INT
cleanup() {
 echo "Cleanup ..."
 if [ "x$HPING_PID" != "x" ]; then
  echo "Killing hping3 with PID $HPING_PID"
  kill $HPING PID
 fi
 if [ "x$DD PID" != "x" ]; then
  echo "Killing dd with PID $DD PID"
  kill $DD PID
 fi
 exit 0
}
VM IP=10.0.0.20
VM TAP=tapc18eb09e-01
VM_INSTANCE_ID=instance-00000012
LAST_CPU=$( lscpu | awk '/^CPU\(s\):/ { print $NF - 1 }' )
# this is a 12 core system, we are sending everything to CPU 11,
# so the taskset mask is 800 so set dd affinity only for last CPU
TASKSET MASK=800
# pinning vCPU to last pCPU
echo "virsh vcpupin $VM INSTANCE ID 0 $LAST CPU"
virsh vcpupin $VM INSTANCE ID 0 $LAST CPU
```

```
# make sure that: nova secgroup-add-rule default udp 1 65535 0.0.0.0/0
# make sure that: nova secgroup-add-rule default tcp 1 65535 0.0.0.0/0
# make sure that: nova secgroup-add-rule default icmp -1 -1 0.0.0.0/0
# --fast, --faster or --flood can also be used
echo "hping3 -u -p 5000 $VM IP --faster > /dev/null "
hping3 -u -p 5000 $VM IP --faster > /dev/null &
HPING PID=$!
echo "hping is running, but dd not yet:"
for i in { 1 .. 3 }; do
 date
 echo "ip -s -s link ls dev $VM TAP"
 ip -s -s link ls dev $VM TAP
 sleep 5
done
echo "Starting dd and pinning it to the same pCPU as the instance"
echo "dd if=/dev/zero of=/dev/null"
dd if=/dev/zero of=/dev/null &
DD PID=$!
echo "taskset -p $TASKSET MASK $DD PID"
taskset -p $TASKSET MASK $DD PID
for i in { 1 .. 3 }; do
date
 echo "ip -s -s link ls dev $VM TAP"
 ip -s -s link ls dev $VM_TAP
 sleep 5
done
cleanup
```

인스턴스에 로그인하고 **dd if=/dev/zero of=/dev/null** 을 시작하여 유일한 vCPU에서 추가 로드를 생성합 니다. 이는 설명용입니다. VM 내에서 로드 없이 동일한 테스트를 반복할 수 있습니다. TX 드롭은 하이퍼바 이저의 다른 프로세스가 인스턴스의 vCPU에서 시간을 도용하는 경우에만 발생합니다.

다음 예제에서는 테스트 전 인스턴스를 보여줍니다.

%Cpu(s): 22.3 us, 77.7 sy, 0.0 ni, 0.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st KiB Mem : 1884108 total, 1445636 free, 90536 used, 347936 buff/cache KiB Swap: 0 total, 0 free, 0 used. 1618720 avail Mem

PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND 30172 root 20 0 107936 620 528 R 99.9 0.0 0:05.89 dd

다음 스크립트를 실행하고 TX 큐에서 삭제된 패키지를 확인합니다. 이는 dd 프로세스가 인스턴스 CPU에 서 상당한 처리 시간을 사용하는 경우에만 발생합니다.

[root@ibm-x3550m4-9 ~]# ./generate-tx-drops.sh virsh vcpupin instance-00000012 0 11

hping3 -u -p 5000 10.0.0.20 --faster > /dev/null hping is running, but dd not yet: Tue Nov 29 12:28:22 EST 2016 ip -s -s link ls dev tapc18eb09e-01 69: tapc18eb09e-01: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast master qbrc18eb09e-01 state UNKNOWN mode DEFAULT qlen 1000 link/ether fe:16:3e:a5:17:c0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff RX: bytes packets errors dropped overrun mcast 5500034259301 132047795 0 0 0 0 RX errors: length crc frame fifo missed 0 0 0 0 0 TX: bytes packets errors dropped carrier collsns 5481296464 81741449 0 11155280 0 TX errors: aborted fifo window heartbeat transns 0 0 0 0 0 Tue Nov 29 12:28:27 EST 2016 ip -s -s link ls dev tapc18eb09e-01 69: tapc18eb09e-01: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast master qbrc18eb09e-01 state UNKNOWN mode DEFAULT qlen 1000 link/ether fe:16:3e:a5:17:c0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff RX: bytes packets errors dropped overrun mcast 5500055729011 132445382 0 0 0 0 RX errors: length crc frame fifo missed 0 0 0 0 0 TX: bytes packets errors dropped carrier collsns 5502766282 82139038 0 11155280 0 TX errors: aborted fifo window heartbeat transns 0 0 0 0 0 Tue Nov 29 12:28:32 EST 2016 ip -s -s link ls dev tapc18eb09e-01 69: tapc18eb09e-01: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast master gbrc18eb09e-01 state UNKNOWN mode DEFAULT glen 1000 link/ether fe:16:3e:a5:17:c0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff RX: bytes packets errors dropped overrun mcast 5500077122125 132841551 0 0 0 0 RX errors: length crc frame fifo missed 0 0 0 0 0 TX: bytes packets errors dropped carrier collsns 5524159396 82535207 0 11155280 0 0 TX errors: aborted fifo window heartbeat transns 0 0 0 0 0 Tue Nov 29 12:28:37 EST 2016 ip -s -s link ls dev tapc18eb09e-01 69: tapc18eb09e-01: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast master qbrc18eb09e-01 state UNKNOWN mode DEFAULT qlen 1000 link/ether fe:16:3e:a5:17:c0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff RX: bytes packets errors dropped overrun mcast 5500098181033 133231531 0 0 0 0 RX errors: length crc frame fifo missed 0 0 0 0 0 TX: bytes packets errors dropped carrier collsns 5545218358 82925188 0 11155280 0 0 TX errors: aborted fifo window heartbeat transns 0 0 0 0 0 Tue Nov 29 12:28:42 EST 2016 ip -s -s link ls dev tapc18eb09e-01 69: tapc18eb09e-01: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast master gbrc18eb09e-01 state UNKNOWN mode DEFAULT glen 1000 link/ether fe:16:3e:a5:17:c0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff RX: bytes packets errors dropped overrun mcast

5500119152685 133619793 0 0 0 0 RX errors: length crc frame fifo missed 0 0 0 0 0 TX: bytes packets errors dropped carrier collsns 5566184804 83313451 0 11155280 0 0 TX errors: aborted fifo window heartbeat transns 0 0 0 0 0 Starting dd and pinning it to the same pCPU as the instance dd if=/dev/zero of=/dev/null taskset -p 800 8763 pid 8763's current affinity mask: fff pid 8763's new affinity mask: 800 Tue Nov 29 12:28:47 EST 2016 ip -s -s link ls dev tapc18eb09e-01 69: tapc18eb09e-01: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast master gbrc18eb09e-01 state UNKNOWN mode DEFAULT glen 1000 link/ether fe:16:3e:a5:17:c0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff RX: bytes packets errors dropped overrun mcast 5500140267091 134010698 0 0 0 0 RX errors: length crc frame fifo missed 0 0 0 0 Ο TX: bytes packets errors dropped carrier collsns 5587300452 83704477 0 11155280 0 0 TX errors: aborted fifo window heartbeat transns 0 0 0 0 0 Tue Nov 29 12:28:52 EST 2016 ip -s -s link ls dev tapc18eb09e-01 69: tapc18eb09e-01: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast master gbrc18eb09e-01 state UNKNOWN mode DEFAULT glen 1000 link/ether fe:16:3e:a5:17:c0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff RX: bytes packets errors dropped overrun mcast 5500159822749 134372711 0 0 0 0 RX errors: length crc frame fifo missed 0 0 0 0 0 TX: bytes packets errors dropped carrier collsns 5606853168 84066563 0 11188074 0 0 TX errors: aborted fifo window heartbeat transns 0 0 0 0 0 Tue Nov 29 12:28:57 EST 2016 ip -s -s link ls dev tapc18eb09e-01 69: tapc18eb09e-01: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast master gbrc18eb09e-01 state UNKNOWN mode DEFAULT glen 1000 link/ether fe:16:3e:a5:17:c0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff RX: bytes packets errors dropped overrun mcast 5500179161241 134730729 0 0 0 0 RX errors: length crc frame fifo missed 0 0 0 0 0 TX: bytes packets errors dropped carrier collsns 5626179144 84424451 0 11223096 0 0 TX errors: aborted fifo window heartbeat transns 0 0 0 0 0 Tue Nov 29 12:29:02 EST 2016 ip -s -s link ls dev tapc18eb09e-01 69: tapc18eb09e-01: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast master gbrc18eb09e-01 state UNKNOWN mode DEFAULT glen 1000 link/ether fe:16:3e:a5:17:c0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

RX: bytes packets errors dropped overrun mcast 5500198344463 135085948 0 0 0 0 RX errors: length crc frame fifo missed 0 0 0 0 0 TX: bytes packets errors dropped carrier collsns 5645365410 84779752 0 11260740 0 0 TX errors: aborted fifo window heartbeat transns 0 0 0 0 0 Tue Nov 29 12:29:07 EST 2016 ip -s -s link ls dev tapc18eb09e-01 69: tapc18eb09e-01: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER UP> mtu 1500 gdisc pfifo fast master gbrc18eb09e-01 state UNKNOWN mode DEFAULT glen 1000 link/ether fe:16:3e:a5:17:c0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff RX: bytes packets errors dropped overrun mcast 5500217014275 135431570 0 0 0 0 RX errors: length crc frame fifo missed 0 0 0 0 0 TX: bytes packets errors dropped carrier collsns 5664031398 85125418 0 11302179 0 0 TX errors: aborted fifo window heartbeat transns 0 0 0 0 0 Cleanup ... Killing hping3 with PID 8722 Killing dd with PID 8763 [root@ibm-x3550m4-9 ~]# --- 10.0.0.20 hping statistic ---3919615 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss round-trip min/avg/max = 0.0/0.0/0.0 ms

다음 예제에서는 테스트 중 하이퍼바이저에 **dd** 의 영향을 보여줍니다. **st** 레이블은 하이퍼바이저에서 유 출된 시간의 백분율을 나타냅니다.

%Cpu(s): 7.0 us, 27.5 sy, 0.0 ni, 0.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 20.2 si, 45.4 st KiB Mem : 1884108 total, 1445484 free, 90676 used, 347948 buff/cache KiB Swap: 0 total, 0 free, 0 used. 1618568 avail Mem

PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND 30172 root 20 0 107936 620 528 R 54.3 0.0 1:00.50 dd

테스트가 너무 오래 실행되는 경우 시간 초과 가능성을 포함하여 인스턴스의 테스트의 두 번째 절반 동안 ssh 가 느려질 수 있습니다.

4.3. 해결책

TX 큐를 늘리면 이러한 소형 정지를 완화하는 데 도움이 되지만 커널 매개변수에서 CPU 고정 및 isolcpu 를 완전히 격리하는 것이 최상의 솔루션입니다. 자세한 내용은 OpenStack에서 NUMA로 CPU 고정 구성 을 참조하십시오.

5장. OPEN VSWITCH DPDK를 사용한 인스턴스 VHU 인터페이스 의 TX DROPS

다음 절차를 사용하여 인스턴스 vHU(VHU) 인터페이스에서 전송 드롭의 문제를 해결합니다.

5.1. 증상

커널은 커널 또는 qemu 프로세스를 통과하지 않고 virtio 전송을 사용하여 vswitch에서 게스트로 이동합니 다. 이는 VHU 인터페이스를 사용한 패킷을 통해 수행됩니다.

VHU는 주로 DPDK librte_vhost에 의해 구현되며 패킷 배치를 전송하거나 수신하는 기능도 제공합니다. VHU의 백엔드는 가상 머신과 패킷을 교환하기 위해 qemu에서 제공하는 virtio 링입니다. virtio 링에는 설 명자 및 버퍼로 구성된 특수 형식이 있습니다.

TX/RX(transmit/receive) 통계는 OVS(OpenvSwitch)용 통계입니다. 즉, 전송 통계는 VM에 대한 통계 수 신과 직접 관련이 있습니다.

VM이 패킷을 충분히 빠르게 처리하지 않으면 OVS TX 큐가 오버플로우되고 패킷을 삭제합니다.

5.1.1. 패킷 드롭다운에 대한 설명

포화화된 virtio 링으로 인해 TX가 vhost-user 장치에 드롭됩니다. virtio 링은 게스트 메모리에 있으며, vhost-user가 패킷을 푸시하고 VM에서 사용하는 대기열처럼 작동합니다. VM이 패킷을 사용하기에 충분 히 빠르지 않으면 virtio 링이 버피가 부족하고 vhost-user가 패킷을 삭제합니다.

Perf 및 Ftrace 툴을 사용하여 패킷 드롭 문제를 해결합니다.

- Perf를 사용하여 qemu 스레드 선점 여부를 표시할 수 있는 스케줄러 스위치 수를 계산합니다.
- Ftrace를 사용하여 선점의 이유와 시간을 표시합니다.

선점을 위한 이유는 다음과 같습니다.

- 시간 중단(커널 정상적인 시간):
 이는 적어도 두 개의 컨텍스트 전환 비용이 추가됩니다. 타이머 인터럽트는 또한 예기치 않은 시 간이 걸릴 수 있는 RCU(Read-copy update) 콜백을 실행할 수 있습니다.
- CPU 전원 관리 및 하이퍼 스레딩

이러한 도구는 다음 패키지에서 찾을 수 있습니다.

- PERF: rhel-7-server-rpms/7Server/x86_64의 perf rpm. 자세한 내용은 Perf정보를 참조하십시 오.
- FTRACE: trace-cmd info rhel-7-server-rpms/7Server/x86_64. 자세한 내용은 Ftrace정보를 참 조하십시오.

5.1.2. 다른 드롭 다운에 대한 설명

OVS 2.9 이전에는 vHost 사용자 포트가 in **dpdkvhostuser** 모드로 생성되었습니다. 이 모드에서 OVS는 vhost 서버 역할을 하며 QEMU가 클라이언트 역할을 합니다. 인스턴스가 중단되거나 재시작되면 OVS 브 리지의 vhost 사용자 포트가 계속 활성 상태이면 VM에 대해 설정된 패킷을 삭제합니다. 이렇게 하면 **tx_drop_counter** 가 증가합니다.

다음 예에서는 nova stop <UUID> 를 사용하여 VM이 중지되었습니다.

[root@overcloud-compute-0 network-scripts]# ovs-vsctl list interface vhubd172106-73 | grep _state admin_state : up link state : down

이는 **ip link set dev <br internal port name>** down 및 frame이 사용자 공간에 삭제되어 커널 포트가 종 료될 때 발생하는 것과 유사합니다.

VM이 가동되면 동일한 vhu 소켓에 연결되고 virtio 링 버퍼를 비우기 시작합니다. TX는 더 이상 중단되지 않으며 정상적인 네트워크 트래픽이 재개됩니다.

5.1.3. DPDK의 TX 및 RX 큐 길이 증가

다음 OpenStack director 템플릿을 수정하여 DPDK의 TX 및 RX 큐 길이를 변경할 수 있습니다.

NovaComputeExtraConfig: nova::compute::libvirt::rx_queue_size: "1024"' nova::compute::libvirt::tx_queue_size: "1024"'

다음 예제에서는 검증 검사를 보여줍니다.

[root@overcloud-compute-1 ~]# ovs-vsctl get interface vhu9a9b0feb-2e status {features="0x0000000150208182", mode=client, num_of_vrings="2", numa="0", socket="/var/lib/vhost_sockets/vhu9a9b0feb-2e", status=connected, "vring_0_size"="1024", "vring_1_size"="1024"}

[root@overcloud-compute-1 ~]# virsh dumpxml instance-00000017 | grep rx <driver rx_queue_size='1024' tx_queue_size='1024'/> <driver rx_queue_size='1024' tx_queue_size='1024'/>

커널 제한으로 인해 1024 이상으로 큐 크기를 늘릴 수 없습니다.



참고

DPDK를 통해 neutron 네트워크에 PXE 부팅을 사용할 수 있도록 계획하는 경우 PXE 버전 이 1024바이트를 지원하는지 확인해야 합니다.

5.2. 진단

게스트가 패킷을 수신할 수 없는 경우 TX가 vhost 사용자 포트로 드롭된 것을 확인할 수 있습니다. TCP는 일반적인 네트워크 조건에서 발생하는 패킷 손실에서 복구하도록 설계되었습니다. NFVi는 패킷 드롭에 대한 허용성이 저하되는 엄격한 요구 사항을 가지고 있습니다.

NFVi의 경우 커널 datapath가 너무 느릴 때 DPDK 가속 OVS를 사용합니다. 또한 호스트의 패킷 처리 속도 와 일치시킬 수 있는 DPDK 지원 게스트를 배포하는 것이 중요합니다.

5.3. 해결책

VM에 할당된 vCPU가 게스트의 작업만 처리하는지 확인합니다.

- 다음 템플릿 매개변수를 사용하여 클러스터가 배포되었는지 확인합니다.
 - IsolcpusList: 예약에서 CPU를 제거

- NovaVcpuPinSet: 고정을 위해 CPU 할당
- NovaComputeCpuSharedSet: 에뮬레이터 스레드 고정에 CPU 할당

예제:

parameter_defaults: ComputeOvsDpdkParameters: KernelArgs: "default_hugepagesz=1GB hugepagesz=1G hugepages=32 iommu=pt intel_iommu=on isolcpus=2-19,22-39" IsolCpusList: "2-19,22-39" NovaVcpuPinSet: ['4-19,24-39'] NovaReservedHostMemory: 4096 OvsDpdkSocketMemory: "3072,1024" OvsDpdkSocketMemory: "3072,1024" OvsDpdkMemoryChannels: "4" OvsDpdkCoreList: "0,20,1,21" OvsPmdCoreList: "2,22,3,23" NovaComputeCpuSharedSet: [0,20,1,21]

• 고정 CPU 및 에뮬레이터 풀 세트를 사용하는 플레이버와 함께 VM을 배포해야 합니다.

예제:

openstack flavor create --ram <size_mb> --disk <size_gb> -\
-vcpus <vcpus> --property dpdk=true \
--property hw:mem_page_size=1G \
--property hw:cpu_policy=dedicated \
--property hw:emulator_threads_policy=share <flavor>

• 이러한 설정이 의도한 대로 작동하는지 확인합니다. 자세한 내용은 Simple Compute Node CPU Partitioning and Memory Checks 를 참조하십시오.

인스턴스에 완전히 전용 CPU 리소스를 할당하고 네트워크 패킷 손실을 계속 관찰하는 경우 인스턴스가 올바르게 조정되고 DPDK가 활성화되어 있는지 확인합니다.

6장. DPDK를 사용하여 OPEN VSWITCH에서 PMD-STATS-SHOW 명령의

출력 해석

DPDK와 함께 OVS(Open vSwitch)에서 **pmd-stats-show** 명령(**ovs-appctl dpif-netdev/pmd-stats-show**)의 출력을 해석하려면 이 섹션을 사용합니다.

6.1. 증상

ovs-appctl dpif-netdev/pmd-stats-show 명령은 부정확한 측정을 제공합니다. 이는 PMD가 시작된 이후 차트로 작성된 수집 통계 때문입니다.

6.2. 진단

유용한 출력을 얻으려면 시스템을 안정적인 상태로 설정하고 측정하려는 통계를 재설정합니다.

put system into steady state
ovs-appctl dpif-netdev/pmd-stats-clear
wait <x> seconds
sleep <x>
ovs-appctl dpif-netdev/pmd-stats-show

출력 예는 다음과 같습니다.

[root@overcloud-compute-0 ~]# ovs-appctl dpif-netdev/pmd-stats-clear && sleep 10 && ovs-appctl dpif-netdev/pmd-stats-show | egrep 'core id (2|22):' -A9 pmd thread numa id 0 core id 22: emc hits:17461158 megaflow hits:0 avg. subtable lookups per hit:0.00 miss:0 lost:0 polling cycles:4948219259 (25.81%) processing cycles:14220835107 (74.19%) avg cycles per packet: 1097.81 (19169054366/17461158) avg processing cycles per packet: 814.43 (14220835107/17461158) pmd thread numa id 0 core id 2: emc hits:14874381 megaflow hits:0 avg. subtable lookups per hit:0.00 miss:0 lost:0 polling cycles:5460724802 (29.10%) processing cycles:13305794333 (70.90%) avg cycles per packet: 1261.67 (18766519135/14874381) avg processing cycles per packet: 894.54 (13305794333/14874381)

core_id 2 는 주로 사용 중이므로 시간 처리의 70%와 폴링의 30%를 사용합니다.

polling cycles:5460724802 (29.10%) processing cycles:13305794333 (70.90%) 이 예에서 **miss** 는 DPDK 데이터 경로('emc' 또는 'dp' 분류자)에서 분류되지 않은 패킷을 나타냅니다. 정 상적인 상황에서는 프로토 **계층으로** 전송됩니다. 드물지만 흐름 재활성화 잠금으로 인해 또는 **proto** 계층 이 오류를 반환하면 패킷이 삭제됩니다. 이 경우 **손실된** 값도 손실을 나타내기 위해 증가합니다.

emc hits:14874381 megaflow hits:0 avg. subtable lookups per hit:0.00 miss:0 lost:0

자세한 내용은 OVS-DPDK Datapath Classifier 를 참조하십시오.

6.3. 해결책

이 섹션에서는 ovs-appctl 명령을 사용하여 트래픽 흐름을 확인하는 절차를 보여줍니다.

6.3.1. 유휴 PMD

다음 예제에서는 core_ids가 dpdkO을 통해 전달되는 관리 트래픽만 dpdkO에 고정되는 PMD를 제공하는 시스템을 보여줍니다.

[root@overcloud-compute-0 ~]# ovs-appctl dpif-netdev/pmd-stats-clear && sleep 10 && ovs-appctl dpif-netdev/pmd-stats-show egrep 'core_id (2 22):' -A9 pmd thread numa_id 0 core_id 22: emc hits:0 megaflow hits:0 avg. subtable lookups per hit:0.00 miss:0 lost:0 polling cycles:12613298746 (100.00%)
pmd thread numa_id 0 core_id 2: emc hits:5 megaflow hits:0 avg. subtable lookups per hit:0.00 miss:0 lost:0 polling cycles:12480023709 (100.00%) processing cycles:14354 (0.00%) avg cycles per packet: 2496007612.60 (12480038063/5) avg processing cycles per packet: 2870.80 (14354/5)

6.3.2. 패킷 드롭을 사용한 로드 테스트 아래의 PMD

다음 예제에서는 core_ids가 dpdkO을 통해 이동하는 로드 테스트와 함께 dpdkO에 고정된 PMD를 제공하는 시스템을 보여줍니다.

[root@overcloud-compute-0 ~]# ovs-appctl dpif-netdev/pmd-stats-clear && sleep 10 && ovs-appctl dpif-netdev/pmd-stats-show | egrep 'core_id (2|4|22|24):' -A9 pmd thread numa_id 0 core_id 22:

emc hits:35497952 megaflow hits:0 avg. subtable lookups per hit:0.00 miss:0 lost:0 polling cycles:1446658819 (6.61%) processing cycles:20453874401 (93.39%) avg cycles per packet: 616.95 (21900533220/35497952) avg processing cycles per packet: 576.20 (20453874401/35497952) pmd thread numa id 0 core id 2: emc hits:30183582 megaflow hits:0 avg. subtable lookups per hit:0.00 miss:2 lost:0 polling cycles:1497174615 (6.85%) processing cycles:20354613261 (93.15%) avg cycles per packet: 723.96 (21851787876/30183584) avg processing cycles per packet: 674.36 (20354613261/30183584)

패킷이 떨어지면 처리 사이클 대 폴링 사이클 (90% 이상의 처리 사이클)의 높은 비율을 볼 수 있습니다.

polling cycles:1497174615 (6.85%) processing cycles:20354613261 (93.15%)

패킷당 평균 사이클 (CPP) 및 패킷당 평균 처리 사이클 (PCPP)을 확인합니다. 유휴 사이클이 계산되지 않으므로 완전히 로드된 PMD의 경우 PCPP/CPP 비율이 1일 것으로 예상할 수 있습니다.

avg cycles per packet: 723.96 (21851787876/30183584) avg processing cycles per packet: 674.36 (20354613261/30183584)

6.3.3. loadtest 아래에 있는 PMD 및 50%의 capacity

다음 예제에서는 core_ids가 dpdkO에 고정되는 PMD를 제공하는 시스템을 보여줍니다. dpdkO을 통해 로 드 테스트가 전달되고 이 dpdkO 인터페이스의 6.4 Mpp(최대 용량의 약 50%)를 전송합니다(약 12.85 Mpps).

[root@overcloud-compute-0 ~]# ovs-appctl dpif-netdev/pmd-stats-clear && sleep 10 && ovs-appctl dpif-netdev/pmd-stats-show | egrep 'core_id (2|4|22|24):' -A9 pmd thread numa_id 0 core_id 22: emc hits:17461158 megaflow hits:0 avg. subtable lookups per hit:0.00 miss:0 lost:0 polling cycles:4948219259 (25.81%) processing cycles:14220835107 (74.19%) avg cycles per packet: 1097.81 (19169054366/17461158) avg processing cycles per packet: 814.43 (14220835107/17461158) -pmd thread numa_id 0 core_id 2: emc hits:14874381 megaflow hits:0 avg. subtable lookups per hit:0.00 miss:0 lost:0 polling cycles:5460724802 (29.10%) processing cycles:13305794333 (70.90%) avg cycles per packet: 1261.67 (18766519135/14874381) avg processing cycles per packet: 894.54 (13305794333/14874381)

pps가 인터페이스의 최대 절반 정도인 경우, 처리 주기 대 폴링 주기(약 70% 처리 주기)의 더 낮은 비율을 볼 수 있습니다.

polling cycles:5460724802 (29.10%) processing cycles:13305794333 (70.90%)

6.3.4. hit vs miss vs 손실

```
다음 예제는 주제와 관련된 도움말 페이지를 보여줍니다.
```

an ovs-vswitchd

(...)

DPIF-NETDEV COMMANDS

These commands are used to expose internal information (mostly statistics) about the `dpif-netdev` userspace datapath. If there is only one datapath (as is often the case, unless dpctl/ commands are used), the dp argument can be omitted.

dpif-netdev/pmd-stats-show [dp]

Shows performance statistics for each pmd thread of the datapath dp. The special thread ``main" sums up the statistics of every non pmd thread. The sum of ``emc hits", ``masked hits" and ``miss" is the number of packets received by the datapath. Cycles are counted using the TSC or similar facilities when available on the platform. To reset these counters use dpif-netdev/pmd-stats-clear. The duration of one cycle depends on the measuring infrastructure.

(...)

Raw

man ovs-dpctl

(...)

dump-dps

Prints the name of each configured datapath on a separate line.

[-s | --statistics] show [dp...]

Prints a summary of configured datapaths, including their datapath numbers and a list of ports connected to each datapath. (The local port is

identified as port 0.) If -s or --statistics is specified, then packet and byte counters are also printed for each port.

The datapath numbers consists of flow stats and mega flow mask stats.

The "lookups" row displays three stats related to flow lookup triggered by processing incoming packets in the datapath. "hit" displays number

of packets matches existing flows. "missed" displays the number of packets not matching

any existing flow and require user space processing.

"lost" displays number of packets destined for user space process but subsequently dropped before reaching userspace. The sum of "hit" and

"miss" equals to the total number of packets datapath processed.

(...)

Raw

man ovs-vswitchd

(...)

dpctl/show [-s | --statistics] [dp...]

Prints a summary of configured datapaths, including their datapath numbers and a list of ports connected to each datapath. (The local port is identified as

port 0.) If -s or --statistics is specified, then packet and byte counters are also printed for each port.

The datapath numbers consists of flow stats and mega flow mask stats.

The "lookups" row displays three stats related to flow lookup triggered by processing incoming packets in the datapath. "hit" displays number of packets

matches existing flows. "missed" displays the number of packets not matching any existing flow and require user space processing. "lost" displays number of

packets destined for user space process but subsequently dropped before reaching userspace. The sum of "hit" and "miss" equals to the total number of packets

datapath processed.

(...)



참고

일부 문서는 커널 datapath를 참조하기 때문에 **사용자 공간 처리가** 표시되면 패킷이 커널 **sw** 캐시 (equivalents to **emc** & **dpcls**)에서 분류되지 않고 사용자 공간의proto 계층으로 전송됩니다.

7장. NOVA에서 SR-IOV 포트 연결 및 분리

다음 섹션을 사용하여 SR-IOV 포트를 연결 및 분리합니다.

7.1. 증상

Red Hat OpenStack Platform 10 이상 nova에서 SR-IOV 포트를 연결하거나 분리할 수 없습니다. Nova 로 그는 아직 VIF 유형 hw_veb에 대한 변환이 표시되지 않습니다.

7.2. 진단

SR-IOV 포트를 이미 생성된 인스턴스에 연결하거나 분리할 수 없습니다. SR-IOV 포트는 인스턴스 생성 시 연결해야 합니다.

7.3. 해결책

다음 예제에서는 인스턴스가 부팅된 후 인터페이스를 연결하려고 하는 방법을 보여줍니다.

RHEL_INSTANCE_COUNT=1 NETID=\$(neutron net-list | grep provider1 | awk '{print \$2}') for i in `seq 1 \$RHEL_INSTANCE_COUNT`;do # nova floating-ip-create provider1 portid1=`neutron port-create sriov1 --name sriov1 --binding:vnic-type direct | awk '\$2 == "id" {print \$(NF-1)}'` portid2=`neutron port-create sriov2 --name sriov2 --binding:vnic-type direct | awk '\$2 == "id" {print \$(NF-1)}'` openstack server create --flavor m1.small --image rhel --nic net-id=\$NETID --key-name id rsa sriov vm\${i} serverid=`openstack server list | grep sriov vm\${i} | awk '{print \$2}'` status="NONE" while ["\$status" != "ACTIVE"]; do echo "Server \$serverid not active (\$status)"; sleep 5; status=`openstack server show \$serverid | grep -i status | awk '{print \$4}'` done nova interface-attach --port-id \$portid1 \$serverid nova interface-attach --port-id \$portid2 \$serverid done

이 오류는 다음과 같은 오류와 함께 실패합니다.

ERROR (ClientException): Unexpected API Error. Please report this at http://bugs.launchpad.net/nova/ and attach the Nova API log if possible. <type 'exceptions.KeyError'> (HTTP 500) (Request-ID: req-36b544f4-91a6-442e-a30d-6148220d1449)

올바른 방법은 SR-IOV 포트를 사용하여 직접 인스턴스를 생성하는 것입니다.

```
RHEL_INSTANCE_COUNT=1
NETID=$(neutron net-list | grep provider1 | awk '{print $2}')
for i in `seq 1 $RHEL_INSTANCE_COUNT`;do
# nova floating-ip-create provider1
portid1=`neutron port-create sriov1 --name sriov1 --binding:vnic-type direct | awk '$2 == "id" {print
$(NF-1)}'`
```

portid2=`neutron port-create sriov2 --name sriov2 --binding:vnic-type direct | awk '\$2 == "id" {print \$(NF-1)}`

openstack server create --flavor m1.small --image rhel --nic net-id=\$NETID --nic port-id=\$portid1 -nic port-id=\$portid2 --key-name id_rsa sriov_vm\${i} done

8장. OPEN VSWITCH DPDK를 사용하여 LACP 결합 구성 및 테스 ㅌ



참고

LACP를 사용한 OVS 본딩은 사용 중인 RHOSP(Red Hat OpenStack Platform) 버전에 따 라 지원되지 않을 수 있습니다. 제품 설명서를 확인하여 LACP를 사용한 OVS 본딩이 지원 되는지 확인합니다.

Open vSwitch DPDK를 사용하여 LACP 본딩을 구성하고 테스트하려면 다음 작업을 완료합니다.

- 1. LACP의 스위치 포트를 구성합니다.
- 2. LACP용 Linux 커널 본딩을 기준으로 구성합니다.
- 3. LACP에 대해 OVS DPDK 본딩을 구성합니다.



참고

이 주제에서는 Dell S4048-ON 스위치를 사용한 스위치 구성에 대해 설명합니다. RHEL 및 OVS 구성은 동일하게 유지되지만 다른 스위치 벤더의 운영 체제는 다른 구문을 사용하여 LACP를 구성합니다.

- 8.1. LACP의 스위치 포트 구성
 - 1. 스위치 인터페이스를 기본 설정으로 재설정합니다.

S4048-ON-sw#config t S4048-ON-sw(conf)#default int te1/2 S4048-ON-sw(conf)#default int te1/7

2. 포트 채널 및 기타 포트 설정을 구성합니다.

```
S4048-ON-sw(conf)#int range te1/2,te1/7
S4048-ON-sw(conf-if-range-te-1/2,te-1/7)#port-channel-protocol lacp
S4048-ON-sw(conf-if-range-te-1/2,te-1/7-lacp)#
S4048-ON-sw(conf-if-range-te-1/2,te-1/7-lacp)#port-channel 1 mode active
S4048-ON-sw(conf-if-range-te-1/2,te-1/7-lacp)#end
S4048-ON-sw#config t
S4048-ON-sw(conf)#int range te1/2,te1/7
S4048-ON-sw(conf-if-range-te-1/2,te-1/7)# no ip address
S4048-ON-sw(conf-if-range-te-1/2,te-1/7)# mtu 9216
S4048-ON-sw(conf-if-range-te-1/2,te-1/7)# flowcontrol rx on tx off
S4048-ON-sw(conf-if-range-te-1/2,te-1/7)# no shutdown
S4048-ON-sw(conf-if-range-te-1/2,te-1/7)#end
S4048-ON-sw#show run int te1/2
interface TenGigabitEthernet 1/2
no ip address
mtu 9216
flowcontrol rx on tx off
I
```

port-channel-protocol LACP port-channel 1 mode active no shutdown

3. VLAN을 구성합니다.

S4048-ON-sw#config t S4048-ON-sw(conf)#int range vlan901-909 S4048-ON-sw(conf-if-range-vl-901-909)#tagged Port-channel 1 S4048-ON-sw(conf-if-range-vl-901-909)#end S4048-ON-sw#

4. VLAN 태그를 확인합니다.

S4048-ON-sw#show vlan id 902

Codes: * - Default VLAN, G - GVRP VLANs, R - Remote Port Mirroring VLANs, P - Primary, C - Community, I - Isolated O - Openflow, Vx - Vxlan Q: U - Untagged, T - Tagged x - Dot1x untagged, X - Dot1x tagged o - OpenFlow untagged, O - OpenFlow tagged G - GVRP tagged, M - Vlan-stack i - Internal untagged, I - Internal tagged, v - VLT untagged, V - VLT tagged NUM Status Description 902 Active Tenant T Po1() T Te 1/1,1/3-1/6,1/8-1/20

5. LACP 구성을 확인합니다.

S4048-ON-sw#show lacp 1 Port-channel 1 admin up, oper down, mode lacp LACP Fast Switch-Over Disabled Actor System ID: Priority 32768, Address 1418.7789.9a8a Partner System ID: Priority 0, Address 0000.0000.0000 Actor Admin Key 1, Oper Key 1, Partner Oper Key 1, VLT Peer Oper Key 1 LACP LAG 1 is an individual link

LACP LAG 1 is a normal LAG

A - Active LACP, B - Passive LACP, C - Short Timeout, D - Long Timeout

- E Aggregatable Link, F Individual Link, G IN_SYNC, H OUT_OF_SYNC
- I Collection enabled, J Collection disabled, K Distribution enabled

L - Distribution disabled, M - Partner Defaulted, N - Partner Non-defaulted,

O - Receiver is in expired state, P - Receiver is not in expired state

Port Te 1/2 is disabled, LACP is disabled and mode is lacp Port State: Not in Bundle Actor Admin: State ACEHJLMP Key 1 Priority 32768 Oper: State ACEHJLMP Key 1 Priority 32768 Partner is not present

Port Te 1/7 is enabled, LACP is enabled and mode is lacp Port State: Not in Bundle

Actor Admin: State ACEHJLMP Key 1 Priority 32768 Oper: State ACEHJLMP Key 1 Priority 32768 Partner is not present

8.2. LACP의 LINUX 커널 결합 구성

Linux 커널 본딩을 기준선으로 구성한 다음 호스트가 스위치를 사용하여 LACP 본딩을 구성할 수 있는지 확인합니다.

1. 모든 인터페이스를 커널 공간으로 이동하고 커널 공간 본딩을 사용하여 테스트합니다. 이 예제에 서 plp1은 버스 주소 0000:04:00.0 에 매핑되고 plp2는 버스 주소 0000:04:00.1 에 매핑됩니다.

[root@baremetal ~]# driverctl unset-override 0000:04:00.0 [root@baremetal ~]# driverctl unset-override 0000:04:00.1

2. 본딩 드라이버를 로드하고, 본딩 인터페이스(bond10) 및슬레이브 인터페이스 p1p1 및 p1 p2 를 구성합니다.

[root@baremetal ~]# modprobe bonding miimon=100 mode=4 lacp_rate=1 [root@baremetal ~]# ip link add name bond10 type bond [root@baremetal ~]# ifenslave bond10 p1p1 p1p2 Illegal operation; the specified master interface 'bond10' is not up. [root@baremetal ~]# ip link set dev bond10 up [root@baremetal ~]# ifenslave bond10 p1p1 p1p2

3. RHEL에서 LACP 확인:

[root@baremetal ~]# cat /proc/net/bonding/bond10 Ethernet Channel Bonding Driver: v3.7.1 (April 27, 2011)

Bonding Mode: IEEE 802.3ad Dynamic link aggregation Transmit Hash Policy: layer2 (0) MII Status: up MII Polling Interval (ms): 100 Up Delay (ms): 0 Down Delay (ms): 0 802.3ad info LACP rate: fast Min links: 0 Aggregator selection policy (ad_select): stable System priority: 65535 System MAC address: a0:36:9f:e3:dd:c8 Active Aggregator Info: Aggregator ID: 1 Number of ports: 2 Actor Key: 13 Partner Key: 1 Partner Mac Address: 14:18:77:89:9a:8a Slave Interface: p1p1 MII Status: up

MII Status: up Speed: 10000 Mbps Duplex: full Link Failure Count: 0

Permanent HW addr: a0:36:9f:e3:dd:c8 Slave queue ID: 0 Aggregator ID: 1 Actor Churn State: monitoring Partner Churn State: monitoring Actor Churned Count: 0 Partner Churned Count: 0 details actor lacp pdu: system priority: 65535 system mac address: a0:36:9f:e3:dd:c8 port key: 13 port priority: 255 port number: 1 port state: 63 details partner lacp pdu: system priority: 32768 system mac address: 14:18:77:89:9a:8a oper key: 1 port priority: 32768 port number: 203 port state: 63 Slave Interface: p1p2 MII Status: up Speed: 10000 Mbps Duplex: full Link Failure Count: 0 Permanent HW addr: a0:36:9f:e3:dd:ca Slave queue ID: 0 Aggregator ID: 1 Actor Churn State: monitoring Partner Churn State: monitoring Actor Churned Count: 0 Partner Churned Count: 0 details actor lacp pdu: system priority: 65535 system mac address: a0:36:9f:e3:dd:c8 port key: 13 port priority: 255 port number: 2 port state: 63 details partner lacp pdu: system priority: 32768 system mac address: 14:18:77:89:9a:8a oper key: 1 port priority: 32768 port number: 208 port state: 63

4. 스위치에서 LACP를 확인합니다.

S4048-ON-sw#show lacp 1 Port-channel 1 admin up, oper up, mode lacp LACP Fast Switch-Over Disabled Actor System ID: Priority 32768, Address 1418.7789.9a8a Partner System ID: Priority 65535, Address a036.9fe3.ddc8 Actor Admin Key 1, Oper Key 1, Partner Oper Key 13, VLT Peer Oper Key 1 LACP LAG 1 is an aggregatable link LACP LAG 1 is a normal LAG

A - Active LACP, B - Passive LACP, C - Short Timeout, D - Long Timeout

E - Aggregatable Link, F - Individual Link, G - IN_SYNC, H - OUT_OF_SYNC

I - Collection enabled, J - Collection disabled, K - Distribution enabled

- L Distribution disabled, M Partner Defaulted, N Partner Non-defaulted,
- O Receiver is in expired state, P Receiver is not in expired state

Port Te 1/2 is enabled, LACP is enabled and mode is lacp Port State: Bundle

Actor Admin: State ACEHJLMP Key 1 Priority 32768 Oper: State ACEGIKNP Key 1 Priority 32768 Partner Admin: State BDFHJLMP Key 0 Priority 0 Oper: State ACEGIKNP Key 13 Priority 255

Port Te 1/7 is enabled, LACP is enabled and mode is lacp Port State: Bundle Actor Admin: State ACEHJLMP Key 1 Priority 32768 Oper: State ACEGIKNP Key 1 Priority 32768

Partner Admin: State BDFHJLMP Key 0 Priority 0 Oper: State ACEGIKNP Key 13 Priority 255

S4048-ON-sw#

5. 본딩 구성을 제거합니다.

[root@baremetal ~]# ip link del dev bond10 [root@baremetal ~]#



참고

본딩 모드 변경에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. 시스템을 재부팅하지 않고 본 딩 모드를 변경하는 방법은 무엇입니까?

8.3. LACP의 OVS DPDK 본딩 구성

다음 목표는 OVS DPDK 내에서 LACP 본딩을 구성하는 것입니다.

8.3.1. Open vSwitch 준비

1. 대규모 페이지 및 기타 값이 RHEL에 구성되어 있는지 확인합니다.

[root@baremetal bonding]# cat /proc/cmdline BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.10.0-693.17.1.el7.x86_64 root=UUID=fa414390-f78d-49d4a164-54615a32977b ro console=tty0 console=ttyS0,115200n8 crashkernel=auto rhgb quiet default_hugepagesz=1GB hugepagesz=1G hugepages=32 iommu=pt intel_iommu=on isolcpus=2,4,6,8,10,12,14,16,18,22,24,26,28,30,32,34,36,38,3,5,7,9,11,13,15,17,19,23,25,27,2 9,31,33,35,37,39 skew_tick=1 nohz=on nohz_full=2,4,6,8,10,12,14,16,18,22,24,26,28,30,32,34,36,38,3,5,7,9,11,13,15,17,19,23,25,27,2 29,31,33,35,37,39 rcu_nocbs=2,4,6,8,10,12,14,16,18,22,24,26,28,30,32,34,36,38,3,5,7,9,11,13,15,17,19,23,25,2 7,29,31,33,35,37,39 tuned.non_isolcpus=00300003 intel_pstate=disable nosoftlockup

2. DPDK에 대해 OVS를 구성합니다.

[root@baremetal bonding]# ovs-vsctl list Open_vSwitch | grep other other_config :{} [root@baremetal bonding]# ovs-vsctl --no-wait set Open_vSwitch . other_config:pmd-cpumask=0x17c0017c [root@baremetal bonding]# ovs-vsctl --no-wait set Open_vSwitch . other_config:dpdk-lcoremask=0x00000001 [root@baremetal bonding]# ovs-vsctl --no-wait set Open_vSwitch . other_config:dpdkinit="true"

3. 인터페이스를 사용자 공간으로 전환합니다.

[root@baremetal bonding]# ethtool -i p1p1 | grep bus bus-info: 0000:04:00.0 [root@baremetal bonding]# ethtool -i p1p2 | grep bus bus-info: 0000:04:00.1 [root@baremetal bonding]# driverctl set-override 0000:04:00.0 vfio-pci [root@baremetal bonding]# driverctl set-override 0000:04:00.1 vfio-pci

4. Open vSwitch를 다시 시작, journalctl -u ovs-vswitchd -f & 백그라운드에서 실행:

```
[root@baremetal bonding]# systemctl restart openvswitch
Apr 19 13:02:49 baremetal systemd[1]: Stopping Open vSwitch Forwarding Unit...
Apr 19 13:02:49 baremetal systemd[1]: Stopping Open vSwitch Forwarding Unit...
Apr 19 13:02:49 baremetal ovs-ctl[91399]: Exiting ovs-vswitchd (91202) [ OK ]
Apr 19 13:02:49 baremetal ovs-ctl[91399]: Exiting ovs-vswitchd (91202) [ OK ]
Apr 19 13:02:49 baremetal systemd[1]: Starting Open vSwitch Forwarding Unit...
Apr 19 13:02:49 baremetal systemd[1]: Starting Open vSwitch Forwarding Unit...
Apr 19 13:02:49 baremetal ovs-ctl[91483]: Starting ovs-vswitchd EAL: Detected 40 lcore(s)
Apr 19 13:02:49 baremetal ovs-ctl[91483]: Starting ovs-vswitchd EAL: Detected 40 lcore(s)
Apr 19 13:02:49 baremetal ovs-ctl[91483]: EAL: Probing VFIO support...
Apr 19 13:02:49 baremetal ovs-vswitchd[91509]: EAL: Probing VFIO support...
Apr 19 13:02:49 baremetal ovs-ctl[91483]: EAL: VFIO support initialized
Apr 19 13:02:49 baremetal ovs-vswitchd[91509]: EAL: VFIO support initialized
Apr 19 13:02:49 baremetal ovs-ctl[91483]: EAL: Probing VFIO support...
Apr 19 13:02:49 baremetal ovs-vswitchd[91509]: EAL: Probing VFIO support...
Apr 19 13:02:49 baremetal ovs-ctl[91483]: EAL: VFIO support initialized
Apr 19 13:02:49 baremetal ovs-vswitchd[91509]: EAL: VFIO support initialized
Apr 19 13:02:59 baremetal ovs-ctl[91483]: EAL: PCI device 0000:04:00.0 on NUMA socket 0
Apr 19 13:02:59 baremetal ovs-ctl[91483]: EAL: probe driver: 8086:154d net ixgbe
Apr 19 13:02:59 baremetal ovs-ctl[91483]: EAL: PCI device 0000:04:00.0 on NUMA socket 0
Apr 19 13:02:59 baremetal ovs-ctl[91483]: EAL: probe driver: 8086:154d net_ixgbe
Apr 19 13:02:59 baremetal ovs-vswitchd[91509]: EAL: PCI device 0000:04:00.0 on NUMA
socket 0
Apr 19 13:02:59 baremetal ovs-ctl[91483]: EAL: using IOMMU type 1 (Type 1)
Apr 19 13:02:59 baremetal ovs-vswitchd[91509]: EAL: probe driver: 8086:154d net_ixgbe
Apr 19 13:02:59 baremetal ovs-vswitchd[91509]: EAL: using IOMMU type 1 (Type 1)
Apr 19 13:02:59 baremetal ovs-vswitchd[91509]: EAL: PCI device 0000:04:00.0 on NUMA
socket 0
Apr 19 13:02:59 baremetal ovs-ctl[91483]: EAL: using IOMMU type 1 (Type 1)
```

Apr 19 13:02:59 baremetal ovs-vswitchd[91509]: EAL: probe driver: 8086:154d net_ixgbe Apr 19 13:02:59 baremetal ovs-vswitchd[91509]: EAL: using IOMMU type 1 (Type 1) Apr 19 13:02:59 baremetal ovs-ctl[91483]: EAL: Ignore mapping IO port bar(2) addr: 3021 Apr 19 13:02:59 baremetal ovs-ctl[91483]: EAL: Ignore mapping IO port bar(2) addr: 3021 Apr 19 13:02:59 baremetal ovs-vswitchd[91509]: EAL: Ignore mapping IO port bar(2) addr: 3021 Apr 19 13:02:59 baremetal ovs-vswitchd[91509]: EAL: Ignore mapping IO port bar(2) addr: 3021 Apr 19 13:02:59 baremetal ovs-vswitchd[91509]: EAL: PCI device 0000:04:00.1 on NUMA socket 0 Apr 19 13:02:59 baremetal ovs-vswitchd[91509]: EAL: PCI device 0000:04:00.1 on NUMA socket 0 Apr 19 13:02:59 baremetal ovs-ctl[91483]: EAL: PCI device 0000:04:00.1 on NUMA socket 0 Apr 19 13:02:59 baremetal ovs-ctl[91483]: EAL: PCI device 0000:04:00.1 on NUMA socket 0 Apr 19 13:02:59 baremetal ovs-ctl[91483]: EAL: probe driver: 8086:154d net_ixgbe Apr 19 13:02:59 baremetal ovs-ctl[91483]: EAL: probe driver: 8086:154d net ixgbe Apr 19 13:02:59 baremetal ovs-vswitchd[91509]: EAL: probe driver: 8086:154d net ixgbe Apr 19 13:02:59 baremetal ovs-vswitchd[91509]: EAL: probe driver: 8086:154d net_ixgbe Apr 19 13:02:59 baremetal ovs-ctl[91483]: EAL: Ignore mapping IO port bar(2) addr: 3001 Apr 19 13:02:59 baremetal ovs-ctl[91483]: EAL: Ignore mapping IO port bar(2) addr: 3001 Apr 19 13:02:59 baremetal ovs-vswitchd[91509]: EAL: Ignore mapping IO port bar(2) addr: 3001 Apr 19 13:02:59 baremetal ovs-vswitchd[91509]: EAL: Ignore mapping IO port bar(2) addr: 3001 Apr 19 13:03:00 baremetal ovs-ctl[91483]: EAL: PCI device 0000:05:00.0 on NUMA socket 0 Apr 19 13:03:00 baremetal ovs-ctl[91483]: EAL: PCI device 0000:05:00.0 on NUMA socket 0 Apr 19 13:03:00 baremetal ovs-vswitchd[91509]: EAL: PCI device 0000:05:00.0 on NUMA socket 0 Apr 19 13:03:00 baremetal ovs-vswitchd[91509]: EAL: PCI device 0000:05:00.0 on NUMA socket 0 Apr 19 13:03:00 baremetal ovs-ctl[91483]: EAL: probe driver: 8086:154d net_ixgbe Apr 19 13:03:00 baremetal ovs-ctl[91483]: EAL: probe driver: 8086:154d net ixgbe Apr 19 13:03:00 baremetal ovs-ctl[91483]: EAL: PCI device 0000:05:00.1 on NUMA socket 0 Apr 19 13:03:00 baremetal ovs-ctl[91483]: EAL: PCI device 0000:05:00.1 on NUMA socket 0 Apr 19 13:03:00 baremetal ovs-ctl[91483]: EAL: probe driver: 8086:154d net ixgbe Apr 19 13:03:00 baremetal ovs-ctl[91483]: EAL: probe driver: 8086:154d net ixgbe Apr 19 13:03:00 baremetal ovs-vswitchd[91509]: EAL: probe driver: 8086:154d net ixgbe Apr 19 13:03:00 baremetal ovs-vswitchd[91509]: EAL: probe driver: 8086:154d net ixgbe Apr 19 13:03:00 baremetal ovs-vswitchd[91509]: EAL: PCI device 0000:05:00.1 on NUMA socket 0 Apr 19 13:03:00 baremetal ovs-vswitchd[91509]: EAL: PCI device 0000:05:00.1 on NUMA socket 0 Apr 19 13:03:00 baremetal ovs-vswitchd[91509]: EAL: probe driver: 8086:154d net ixgbe Apr 19 13:03:00 baremetal ovs-vswitchd[91509]: EAL: probe driver: 8086:154d net ixgbe Apr 19 13:03:00 baremetal ovs-ctl[91483]: [OK] Apr 19 13:03:00 baremetal ovs-ctl[91483]: [OK] Apr 19 13:03:00 baremetal ovs-ctl[91483]: Enabling remote OVSDB managers [OK] Apr 19 13:03:00 baremetal ovs-ctl[91483]: Enabling remote OVSDB managers [OK] Apr 19 13:03:00 baremetal systemd[1]: Started Open vSwitch Forwarding Unit. Apr 19 13:03:00 baremetal systemd[1]: Started Open vSwitch Forwarding Unit. [root@baremetal bonding]#

8.3.2. LACP 본드 구성

1. 본딩을 추가합니다.

[root@baremetal bonding]# ovs-vsctl add-br ovsbr0 -- set bridge ovsbr0 datapath_type=netdev [root@baremetal bonding]# ovs-vsctl add-bond ovsbr0 dpdkbond dpdk0 dpdk1 bond_mode=balance-tcp lacp=active -- set interface dpdk0 type=dpdk -- set Interface dpdk1 type=dpdk

2. Open vSwitch에서 확인합니다.

```
[root@baremetal bonding]# ovs-appctl lacp/show dpdkbond
---- dpdkbond ----
     status: active negotiated
     sys_id: a0:36:9f:e3:dd:c8
     sys priority: 65534
     aggregation key: 1
     lacp_time: slow
slave: dpdk0: current attached
     port id: 2
     port_priority: 65535
     may_enable: true
     actor sys id: a0:36:9f:e3:dd:c8
     actor sys priority: 65534
     actor port_id: 2
     actor port_priority: 65535
     actor key: 1
     actor state: activity aggregation synchronized collecting distributing
     partner sys_id: 14:18:77:89:9a:8a
     partner sys_priority: 32768
     partner port_id: 203
     partner port_priority: 32768
     partner key: 1
     partner state: activity timeout aggregation synchronized collecting distributing
slave: dpdk1: current attached
     port_id: 1
     port_priority: 65535
     may enable: true
     actor sys_id: a0:36:9f:e3:dd:c8
     actor sys_priority: 65534
     actor port_id: 1
     actor port_priority: 65535
     actor key: 1
     actor state: activity aggregation synchronized collecting distributing
     partner sys id: 14:18:77:89:9a:8a
     partner sys_priority: 32768
     partner port_id: 208
     partner port_priority: 32768
     partner key: 1
     partner state: activity timeout aggregation synchronized collecting distributing
[root@baremetal bonding]# ovs-appctl bond/show dpdkbond
---- dpdkbond ----
```

bond_mode: balance-tcp bond may use recirculation: yes, Recirc-ID : 1 bond-hash-basis: 0 updelay: 0 ms downdelay: 0 ms next rebalance: 6817 ms lacp status: negotiated active slave mac: a0:36:9f:e3:dd:c8(dpdk0) slave dpdk0: enabled active slave may_enable: true slave dpdk1: enabled may_enable: true 3. 스위치에서 확인합니다. S4048-ON-sw#show lacp 1 Port-channel 1 admin up, oper up, mode lacp LACP Fast Switch-Over Disabled Actor System ID: Priority 32768, Address 1418.7789.9a8a Partner System ID: Priority 65534, Address a036.9fe3.ddc8 Actor Admin Key 1, Oper Key 1, Partner Oper Key 1, VLT Peer Oper Key 1 LACP LAG 1 is an aggregatable link LACP LAG 1 is a normal LAG A - Active LACP, B - Passive LACP, C - Short Timeout, D - Long Timeout E - Aggregatable Link, F - Individual Link, G - IN SYNC, H - OUT OF SYNC I - Collection enabled, J - Collection disabled, K - Distribution enabled L - Distribution disabled, M - Partner Defaulted, N - Partner Non-defaulted, O - Receiver is in expired state, P - Receiver is not in expired state Port Te 1/2 is enabled, LACP is enabled and mode is lacp Port State: Bundle Actor Admin: State ACEHJLMP Key 1 Priority 32768 Oper: State ACEGIKNP Key 1 Priority 32768 Partner Admin: State BDFHJLMP Key 0 Priority 0 Oper: State ADEGIKNP Key 1 Priority 65535 Port Te 1/7 is enabled, LACP is enabled and mode is lacp Port State: Bundle Actor Admin: State ACEHJLMP Key 1 Priority 32768 Oper: State ACEGIKNP Key 1 Priority 32768 Partner Admin: State BDFHJLMP Key 0 Priority 0 Oper: State ADEGIKNP Key 1 Priority 65535

S4048-ON-sw#

8.3.3. OVS에서 포트 비활성화 / 비활성화

ovs-ofctl mod-port <bridge> <port> [up|down]을 사용하여 포트를 활성화하거나 비활성화할 수 있습 니다.

1. 포트를 종료합니다.

[root@baremetal bonding]# ovs-ofctl mod-port ovsbr0 dpdk1 down 2. 종료를 확인합니다. [root@baremetal bonding]# ovs-appctl lacp/show dpdkbond ---- dpdkbond ---status: active negotiated sys id: a0:36:9f:e3:dd:c8 sys priority: 65534 aggregation key: 1 lacp time: slow slave: dpdk0: current attached port_id: 2 port_priority: 65535 may_enable: true actor sys_id: a0:36:9f:e3:dd:c8 actor sys_priority: 65534 actor port id: 2 actor port_priority: 65535 actor key: 1 actor state: activity aggregation synchronized collecting distributing partner sys_id: 14:18:77:89:9a:8a partner sys_priority: 32768 partner port_id: 203 partner port_priority: 32768 partner key: 1 partner state: activity timeout aggregation synchronized collecting distributing slave: dpdk1: defaulted detached port id: 1 port_priority: 65535 may_enable: false actor sys_id: a0:36:9f:e3:dd:c8 actor sys priority: 65534 actor port_id: 1 actor port_priority: 65535 actor key: 1 actor state: activity aggregation defaulted partner sys_id: 00:00:00:00:00:00 partner sys_priority: 0 partner port id: 0 partner port priority: 0 partner key: 0 partner state: [root@baremetal bonding]# ovs-appctl bond/show dpdkbond ---- dpdkbond ---bond mode: balance-tcp bond may use recirculation: yes, Recirc-ID : 1 bond-hash-basis: 0 updelay: 0 ms

downdelay: 0 ms

next rebalance: 3315 ms lacp_status: negotiated active slave mac: a0:36:9f:e3:dd:c8(dpdk0) slave dpdk0: enabled active slave may_enable: true slave dpdk1: disabled may_enable: false 3. 스위치에서 확인합니다. S4048-ON-sw#show lacp 1 Port-channel 1 admin up, oper up, mode lacp LACP Fast Switch-Over Disabled Actor System ID: Priority 32768, Address 1418.7789.9a8a Partner System ID: Priority 65534, Address a036.9fe3.ddc8 Actor Admin Key 1, Oper Key 1, Partner Oper Key 1, VLT Peer Oper Key 1 LACP LAG 1 is an aggregatable link LACP LAG 1 is a normal LAG A - Active LACP, B - Passive LACP, C - Short Timeout, D - Long Timeout E - Aggregatable Link, F - Individual Link, G - IN_SYNC, H - OUT_OF_SYNC I - Collection enabled, J - Collection disabled, K - Distribution enabled L - Distribution disabled, M - Partner Defaulted, N - Partner Non-defaulted, O - Receiver is in expired state, P - Receiver is not in expired state Port Te 1/2 is enabled, LACP is enabled and mode is lacp Port State: Bundle Actor Admin: State ACEHJLMP Key 1 Priority 32768 Oper: State ACEGIKNP Key 1 Priority 32768 Partner Admin: State BDFHJLMP Key 0 Priority 0 Oper: State ADEGIKNP Key 1 Priority 65535 Port Te 1/7 is disabled, LACP is disabled and mode is lacp Port State: Not in Bundle Actor Admin: State ACEHJLMP Key 1 Priority 32768 Oper: State ACEHJLNP Key 1 Priority 32768 Partner is not present 4. 포트를 다시 활성화합니다. [root@baremetal bonding]# ovs-ofctl mod-port ovsbr0 dpdk1 up 5. RHEL에서 확인합니다. [root@baremetal bonding]# ovs-appctl bond/show dpdkbond ---- dpdkbond ---bond_mode: balance-tcp bond may use recirculation: yes, Recirc-ID : 1 bond-hash-basis: 0 updelay: 0 ms downdelay: 0 ms

next rebalance: 7846 ms lacp_status: negotiated active slave mac: a0:36:9f:e3:dd:c8(dpdk0) slave dpdk0: enabled active slave may enable: true slave dpdk1: enabled may_enable: true [root@baremetal bonding]# ovs-appctl lacp/show dpdkbond ---- dpdkbond ---status: active negotiated sys_id: a0:36:9f:e3:dd:c8 sys_priority: 65534 aggregation key: 1 lacp_time: slow slave: dpdk0: current attached port_id: 2 port_priority: 65535 may_enable: true actor sys_id: a0:36:9f:e3:dd:c8 actor sys_priority: 65534 actor port_id: 2 actor port_priority: 65535 actor key: 1 actor state: activity aggregation synchronized collecting distributing partner sys_id: 14:18:77:89:9a:8a partner sys_priority: 32768 partner port id: 203 partner port_priority: 32768 partner key: 1 partner state: activity timeout aggregation synchronized collecting distributing slave: dpdk1: current attached port_id: 1 port_priority: 65535 may_enable: true actor sys_id: a0:36:9f:e3:dd:c8 actor sys_priority: 65534 actor port id: 1 actor port priority: 65535 actor key: 1 actor state: activity aggregation synchronized collecting distributing partner sys_id: 14:18:77:89:9a:8a partner sys_priority: 32768 partner port_id: 208 partner port_priority: 32768 partner key: 1 partner state: activity timeout aggregation synchronized collecting distributing 6. 스위치에서 확인합니다.

S4048-ON-sw#show lacp 1 Port-channel 1 admin up, oper up, mode lacp LACP Fast Switch-Over Disabled Actor System ID: Priority 32768, Address 1418.7789.9a8a Partner System ID: Priority 65534, Address a036.9fe3.ddc8 Actor Admin Key 1, Oper Key 1, Partner Oper Key 1, VLT Peer Oper Key 1 LACP LAG 1 is an aggregatable link LACP LAG 1 is a normal LAG

A - Active LACP, B - Passive LACP, C - Short Timeout, D - Long Timeout

E - Aggregatable Link, F - Individual Link, G - IN_SYNC, H - OUT_OF_SYNC

I - Collection enabled, J - Collection disabled, K - Distribution enabled

L - Distribution disabled, M - Partner Defaulted, N - Partner Non-defaulted,

O - Receiver is in expired state, P - Receiver is not in expired state

Port Te 1/2 is enabled, LACP is enabled and mode is lacp Port State: Bundle

Actor Admin: State ACEHJLMP Key 1 Priority 32768 Oper: State ACEGIKNP Key 1 Priority 32768 Partner Admin: State BDFHJLMP Key 0 Priority 0 Oper: State ADEGIKNP Key 1 Priority 65535

Port Te 1/7 is enabled, LACP is enabled and mode is lacp Port State: Bundle

Actor Admin: State ACEHJLMP Key 1 Priority 32768 Oper: State ACEGIKNP Key 1 Priority 32768 Partner Admin: State BDFHJLMP Key 0 Priority 0 Oper: State ADEGIKNP Key 1 Priority 65535

9장. OVS DPDK를 사용하여 다양한 본딩 모드 배포

Red Hat OpenStack Platform에서 OVS-DPDK를 사용하여 다양한 본딩 모드를 배포하려면 다음 절차를 사용하십시오.

9.1. 해결책

compute.yaml 환경 파일을 다음과 같이 변경합니다. 이 예제에서는 MTU 값도 2000으로 설정합니다.

```
(...)
        type: ovs_user_bridge
        name: br-link
        mtu: 2000
        use dhcp: false
        members:
          type: ovs_dpdk_bond
          name: dpdkbond0
          ovs_options: "bond_mode=balance-slb"
          mtu: 2000
          ovs extra:
           - set interface dpdk0 mtu request=$MTU
           - set interface dpdk1 mtu request=$MTU
          members:
             type: ovs_dpdk_port
             name: dpdk0
             members:
               type: interface
               name: p1p2
             type: ovs_dpdk_port
             name: dpdk1
             members:
               type: interface
               name: p1p1
(...)
```

위 템플릿 변경 사항을 사용하여 오버클라우드를 배포하거나 재배포합니다. 완료되면 오버클라우드 노드 에서 다음 단계를 수행합니다.

os-net-config 구성을 확인합니다.

```
cat /etc/os-net-config/config.json | python -m json.tool
(...)
{
"members": [
{
"members": [
{
{
"members": [
{
```

```
"name": "p1p2",
                         "type": "interface"
                      }
                    ],
                    "name": "dpdk0",
                    "type": "ovs_dpdk_port"
                 },
                 {
                    "members": [
                      {
                         "name": "p1p1",
                         "type": "interface"
                      }
                    ],
                    "name": "dpdk1",
                    "type": "ovs_dpdk_port"
                 }
               ],
               "mtu": 2000,
               "name": "dpdkbond0",
               "ovs_extra": [
                 "set interface dpdk0 mtu_request=$MTU",
                 "set interface dpdk1 mtu_request=$MTU"
               ],
               "ovs_options": "bond_mode=balance-slb",
               "type": "ovs_dpdk_bond"
            }
          ],
          "mtu": 2000,
          "name": "br-link",
          "type": "ovs_user_bridge",
          "use_dhcp": false
       },
   (...)
본딩 확인:
   [root@overcloud-compute-0 ~]# ovs-appctl bond/show dpdkbond0
   ---- dpdkbond0 ----
   bond_mode: balance-slb
   bond may use recirculation: no, Recirc-ID : -1
   bond-hash-basis: 0
   updelay: 0 ms
   downdelay: 0 ms
   next rebalance: 9221 ms
   lacp_status: off
   active slave mac: a0:36:9f:e5:da:82(dpdk1)
   slave dpdk0: enabled
     may_enable: true
   slave dpdk1: enabled
     active slave
     may_enable: true
```
10장. OVS-VSCTL SHOW 메시지에서 COULD NOT OPEN NETWORK DEVICE DPDK0 (NO SUCH DEVICE) 을 열 수 없습니다.

10.1. 증상

ovs-vsctl show 메시지에서 Could not open network device dpdk0 (No such device) 이 표시됩니다.

10.2. 진단

Red Hat은 DPDK 지원 하드웨어에 나열된 Poll Mode Drivers(PMD) 서브 세트를 지원합니다. Red Hat은 2017년 8월에 지원되지 않는 PMD를 비활성화했습니다.

업스트림 PMD에는 보안 또는 성능 문제가 있을 수 있습니다. 따라서 PMD는 Red Hat의 자격 테스트를 통 과하기 위해 상당한 테스트를 거쳐야 합니다.

/usr/share/doc/openvswitch-<version>/README.DPDK-PMDS에서 활성화된 모든 PMD 목록을 볼 수 있습니다. 이 목록에는 Red Hat에서 지원하지 않는 PMD가 포함될 수 있습니다. **README.DPDK-PMDS**에 나열되지 않은 폴링 모드 드라이버는 지원되지 않습니다.

10.3. 해결책

다음 예제에서는 openvswitch-2.6.1에 지원되는 PMD를 보여줍니다.

[root@overcloud-compute-0 ~]# cat /usr/share/doc/openvswitch-2.6.1/README.DPDK-PMDS DPDK drivers included in this package:

E1000 ENIC I40E IXGBE RING VIRTIO

For more information about the drivers, see http://dpdk.org/doc/guides-16.11/nics/index.html

이 예에서는 openvswitch-2.9.0에 지원되는 PMD를 보여줍니다.

[root@undercloud-r430 ~]# cat /usr/share/doc/openvswitch-2.9.0/README.DPDK-PMDS DPDK drivers included in this package:

BNXT E1000 ENIC FAILSAFE I40E IXGBE MLX4 MLX4_GLUE MLX5 MLX5_GLUE NFP RING SOFTNIC VIRTIO

For more information about the drivers, see http://dpdk.org/doc/guides-17.11/nics/index.html

11장. OPEN VSWITCH DPDK를 사용하여 게스트 RAM 할당에 사용 가능한 무료 호스트 메모리 페이지 충분하지 않음

11.1. 증상

충분한 대규모 페이지 및 기타 리소스가 있는 컴퓨팅 노드에 인스턴스를 배포하고 다음 예와 같은 출력이 표시됩니다.

```
[stack@undercloud-4 ~]$ nova show 1b72e7a1-c298-4c92-8d2c-0a9fe886e9bc
(...)
                         | {"message": "Exceeded maximum number of retries. Exceeded max
| fault
scheduling attempts 3
for instance 1b72e7a1-c298-4c92-8d2c-0a9fe886e9bc. Last exception: internal error: process exited
while connecting to monitor:
2017-11-23T19:53:20.311446Z gemu-kvm: -chardev pty,id=cha", "code": 500, "details": " File
\"/usr/lib/python2.7/site-packages
/nova/conductor/manager.py\", line 492, in build_instances |
                       filter properties, instances[0].uuid)
                        | File \"/usr/lib/python2.7/site-packages/nova/scheduler/utils.py\", line 184, in
populate_retry
                           raise exception.MaxRetriesExceeded(reason=msg)
                       |", "created": "2017-11-23T19:53:22Z"}
(...)
```

컴퓨팅 노드의 /var/log/containers/nova/nova-compute.log 는 다음과 같은 ERROR 메시지를 제공합니 다.

2017-11-23 19:53:21.021 153615 ERROR nova.compute.manager [instance: 1b72e7a1-c298-4c92-8d2c-0a9fe886e9bc] 2017-11-23T19:53:20.477183Z qemu-kvm: -object memory-backend-file,id=ramnode0,prealloc=yes,mem-path=/dev/hugepages/libvirt /qemu/7-instance-00000006,share=yes,size=536870912,host-nodes=0,policy=bind: os_mem_prealloc: Insufficient free host memory pages available to allocate guest RAM

또한 libvirt는 다음 로그 파일을 생성합니다.

[root@overcloud-compute-1 qemu]# cat instance-00000006.log 2017-11-23 19:53:02.145+0000: starting up libvirt version: 3.2.0, package: 14.el7_4.3 (Red Hat, Inc. <http://bugzilla.redhat.com/bugzilla>, 2017-08-22-08:54:01, x86-039.build.eng.bos.redhat.com), qemu version: 2.9.0(qemukvm-rhev-2.9.0-10.el7), hostname: overcloud-compute-1.localdomain LC_ALL=C PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin QEMU_AUDIO_DRV=none /usr/libexec/qemu-kvm -name guest=instance-00000006,debug-threads=on -S -object secret,id=masterKey0,format=raw,file=/var/lib/libvirt/qemu/domain-5-instance-00000006/master-key.aes -machine pc-i440fx-rhel7.4.0,accel=kvm,usb=off,dump-guestcore=off -cpu SandyBridge,vme=on,hypervisor=on,arat=on,tsc_adjust=on,xsaveopt=on -m 512 -realtime mlock=off -smp

1,sockets=1,cores=1,threads=1 -object memory-backend-file,id=ram-node0,prealloc=yes,mempath=/dev/hugepages/libvirt/qemu/5 -instance-00000006,share=yes,size=536870912,host-nodes=0,policy=bind -numa node,nodeid=0,cpus=0,memdev=ram-node0 -uuid 1b72e7a1-c298-4c92-8d2c-0a9fe886e9bc -smbios 'type=1,manufacturer=Red Hat,product=OpenStack Compute,version=14.0.8-5.el7ost,serial=4f88fcca-0cd3-4e19-8dc4-4436a54daff8,uuid=1b72e7a1c298-4c92-8d2c -0a9fe886e9bc,family=Virtual Machine' -no-user-config -nodefaults -chardev socket,id=charmonitor,path=/var/lib/libvirt /gemu/domain-5-instance-0000006/monitor.sock,server,nowait -mon chardev=charmonitor,id=monitor,mode=control -rtc base=utc,driftfix=slew -global kvm-pit.lost_tick_policy=delay -no-hpet -no-shutdown -boot strict=on device piix3 -usb-uhci,id=usb,bus=pci.0,addr=0x1.0x2 -drive file=/var/lib/nova/instances/1b72e7a1-c298-4c92-8d2c-0a9fe886e9bc /disk,format=gcow2,if=none,id=drive-virtio-disk0,cache=none -device virtio-blkpci,scsi=off,bus=pci.0,addr=0x4,drive=drivevirtio-disk0,id=virtio-disk0,bootindex=1 -chardev socket.id=charnet0.path=/var/run/openvswitch/vhu9758ef15-d2 -netdev vhostuser,chardev=charnet0,id=hostnet0 -device virtio-netpci,netdev=hostnet0,id=net0,mac=fa:16:3e:d6:89:65,bus=pci.0,addr=0x3 -add-fd set=0,fd=29 -chardev file,id=charserial0,path=/dev/fdset/0,append=on -device isaserial,chardev=charserial0,id=serial0 -chardev pty,id=charserial1 -device isa-serial,chardev=charserial1,id=serial1 -device usbtablet,id=input0,bus=usb.0,port=1 -vnc 172.16.2.8:2 -k en-us -device cirrus-vga,id=video0,bus=pci.0,addr=0x2 -device virtio-balloonpci,id=balloon0,bus=pci.0,addr=0x5 -msg timestamp=on 2017-11-23T19:53:03.217386Z gemu-kvm: -chardev pty,id=charserial1: char device redirected to /dev/pts/3 (label charserial1) 2017-11-23T19:53:03.359799Z gemu-kvm: -object memory-backend-file,id=ramnode0,prealloc=yes,mem-path=/dev/hugepages/libvirt /gemu/5-instance-00000006.share=ves.size=536870912.host-nodes=0.policy=bind: os mem prealloc: Insufficient free host memory pages available to allocate guest RAM 2017-11-23 19:53:03.630+0000: shutting down, reason=failed 2017-11-23 19:53:10.052+0000: starting up libvirt version: 3.2.0, package: 14.el7 4.3 (Red Hat, Inc. <http://bugzilla.redhat.com/bugzilla>, 2017-08-22-08:54:01, x86-039.build.eng.bos.redhat.com), gemu version: 2.9.0(gemukvm-rhev-2.9.0-10.el7), hostname: overcloud-compute-1.localdomain LC ALL=C PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/sbin:/usr/sbin:/usr/sbin:/usr/bin QEMU AUDIO DRV=none /usr/libexec/gemu-kvm -name guest=instance-0000006,debug-threads=on -S -object secret,id=masterKey0,format=raw,file=/var/lib/libvirt/qemu/domain-6-instance-00000006/master-key.aes -machine pc-i440fx-rhel7.4.0,accel=kvm,usb=off,dump-guestcore=off -cpu SandyBridge,vme=on,hypervisor=on,arat=on,tsc adjust=on,xsaveopt=on -m 512 -realtime mlock=off -smp 1,sockets=1,cores=1,threads=1 -object memory-backend-file,id=ram-node0,prealloc=yes,mempath=/dev/hugepages/libvirt/gemu/6instance-00000006, share=yes, size=536870912, host-nodes=0, policy=bind -numa node,nodeid=0,cpus=0,memdev=ram-node0 -uuid 1b72e7a1-c298-4c92-8d2c-0a9fe886e9bc -smbios 'type=1,manufacturer=Red Hat,product=OpenStack Compute,version=14.0.8-5.el7ost,serial=4f88fcca-0cd3-4e19-8dc4-4436a54daff8,uuid=1b72e7a1c298-4c92-8d2c-0a9fe886e9bc,family=Virtual Machine' -no-user-config -nodefaults -chardev socket,id=charmonitor,path=/var/lib/libvirt /gemu/domain-6-instance-00000006/monitor.sock,server,nowait -mon chardev=charmonitor,id=monitor,mode=control -rtc base=utc,driftfix=slew -global kvm-pit.lost_tick_policy=delay -no-hpet -no-shutdown -boot strict=on device piix3 -usb-uhci,id=usb,bus=pci.0,addr=0x1.0x2 -drive file=/var/lib/nova/instances/1b72e7a1-c298-4c92-8d2c-0a9fe886e9bc /disk,format=gcow2,if=none,id=drive-virtio-disk0,cache=none -device virtio-blkpci,scsi=off,bus=pci.0,addr=0x4,drive=drivevirtio-disk0,id=virtio-disk0,bootindex=1 -chardev socket,id=charnet0,path=/var/run/openvswitch/vhu9758ef15-d2 -netdev vhostuser,chardev=charnet0,id=hostnet0 -device virtio-netpci,netdev=hostnet0,id=net0,mac=fa:16:3e:d6:89:65,bus=pci.0,addr=0x3 -add-fd set=0,fd=29 -chardev file,id=charserial0,path=/dev/fdset/0,append=on -device isaserial,chardev=charserial0,id=serial0 -chardev pty,id=charserial1 -device isa-serial,chardev=charserial1,id=serial1 -device usbtablet,id=input0,bus=usb.0,port=1 -vnc 172.16.2.8:2 -k en-us -device cirrus-vga,id=video0,bus=pci.0,addr=0x2 -device virtio-balloonpci,id=balloon0,bus=pci.0,addr=0x5 -msg timestamp=on 2017-11-23T19:53:11.466399Z gemu-kvm: -chardev pty,id=charserial1: char device redirected to /dev/pts/3 (label charserial1) 2017-11-23T19:53:11.729226Z gemu-kvm: -object memory-backend-file,id=ramnode0,prealloc=yes,mem-path=/dev/hugepages/libvirt /qemu/6-instance-00000006,share=yes,size=536870912,host-nodes=0,policy=bind: os_mem_prealloc: Insufficient free host memory pages available to allocate guest RAM 2017-11-23 19:53:12.159+0000: shutting down, reason=failed 2017-11-23 19:53:19.370+0000: starting up libvirt version: 3.2.0, package: 14.el7_4.3 (Red Hat, Inc. ">http://bugzilla.redhat.com/bugzilla>, 2017-08-22-08:54:01, x86-039.build.eng.bos.redhat.com/ gemu version: 2.9.0(gemukvm-rhev-2.9.0-10.el7), hostname: overcloud-compute-1.localdomain LC ALL=C PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/sbin:/usr/sbin:/usr/sbin:/usr/bin QEMU AUDIO DRV=none /usr/libexec/gemu-kvm -name guest=instance-0000006,debug-threads=on -S -object secret,id=masterKey0,format=raw,file=/var/lib/libvirt/gemu/domain-7-instance-00000006/master-key.aes -machine pc-i440fx-rhel7.4.0,accel=kvm,usb=off,dump-guestcore=off -cpu SandyBridge,vme=on,hypervisor=on,arat=on,tsc_adjust=on,xsaveopt=on -m 512 -realtime mlock=off -smp 1,sockets=1,cores=1,threads=1 -object memory-backend-file,id=ram-node0,prealloc=yes,mempath=/dev/hugepages/libvirt/gemu/7instance-00000006,share=yes,size=536870912,host-nodes=0,policy=bind -numa node,nodeid=0,cpus=0,memdev=ram-node0 -uuid 1b72e7a1-c298-4c92-8d2c-0a9fe886e9bc -smbios 'type=1,manufacturer=Red Hat,product=OpenStack Compute,version=14.0.8-5.el7ost,serial=4f88fcca-0cd3-4e19-8dc4-4436a54daff8,uuid=1b72e7a1c298-4c92-8d2c -0a9fe886e9bc,family=Virtual Machine' -no-user-config -nodefaults -chardev socket,id=charmonitor,path=/var/lib/libvirt /gemu/domain-7-instance-0000006/monitor.sock,server,nowait -mon chardev=charmonitor,id=monitor,mode=control -rtc base=utc,driftfix=slew -global kvm-pit.lost tick policy=delay -no-hpet -no-shutdown -boot strict=on device piix3usb-uhci,id=usb,bus=pci.0,addr=0x1.0x2 -drive file=/var/lib/nova/instances/1b72e7a1-c298-4c92-8d2c-0a9fe886e9bc /disk,format=gcow2,if=none,id=drive-virtio-disk0,cache=none -device virtio-blkpci,scsi=off,bus=pci.0,addr=0x4,drive=drivevirtio-disk0,id=virtio-disk0,bootindex=1 -chardev socket,id=charnet0,path=/var/run/openvswitch/vhu9758ef15-d2 -netdev vhostuser,chardev=charnet0,id=hostnet0 -device virtio-netpci,netdev=hostnet0,id=net0,mac=fa:16:3e:d6:89:65,bus=pci.0,addr=0x3 -add-fd set=0,fd=29 -chardev file,id=charserial0,path=/dev/fdset/0,append=on -device isaserial,chardev=charserial0,id=serial0 -chardev pty,id=charserial1 -device isa-serial,chardev=charserial1,id=serial1 -device usbtablet,id=input0,bus=usb.0,port=1 -vnc 172.16.2.8:2 -k en-us -device cirrus-vga,id=video0,bus=pci.0,addr=0x2 -device virtio-balloonpci,id=balloon0,bus=pci.0,addr=0x5 -msg timestamp=on 2017-11-23T19:53:20.311446Z gemu-kvm: -chardev pty,id=charserial1: char device redirected to /dev/pts/3 (label charserial1) 2017-11-23T19:53:20.477183Z gemu-kvm: -object memory-backend-file,id=ramnode0,prealloc=yes,mem-path=/dev/hugepages/libvirt /qemu/7-instance-00000006,share=yes,size=536870912,host-nodes=0,policy=bind: os mem prealloc: Insufficient free host memory pages available to allocate guest RAM

2017-11-23 19:53:20.724+0000: shutting down, reason=failed

11.2. 진단

추가 설정이 없으면 nova에서 다른 프로세스에서 특정 양의 대규모 페이지 메모리를 사용하는지 알 수 없 습니다. 기본적으로 nova는 인스턴스에 모든 대규모 페이지 메모리를 사용할 수 있다고 가정합니다. 이 NUMA 노드에 pCPU가 남아 있고 사용 가능한 hugepage 메모리가 있는 경우 Nova는 먼저 NUMA 노드 0 을 채웁니다. 이 문제는 다음과 같은 원인으로 인해 발생할 수 있습니다.

- 요청된 pCPU가 여전히 NUMA 0에 적합합니다.
- 모든 기존 인스턴스의 메모리와 생성된 인스턴스의 메모리를 결합한 메모리는 여전히 NUMA 노 드 0에 적합합니다.
- OVS와 같은 다른 프로세스에는 NUMA 노드 0에 일정 양의 hugepage 메모리가 있습니다.



참고

[Errno 12] 메모리 오류를 할당할 수 없도록 대규모 페이지 멀티플라이어와 동일한 플레이 버 RAM 양을 할당해야 합니다.

11.2.1. 진단 단계

1. **meminfo** 를 확인합니다. 다음은 NUMA 노드당 2MB hugepages 및 512개의 사용 가능한 hugepages이 있는 하이퍼바이저를 보여줍니다.

[root@overcloud-compute-1 ~]# cat /sys/devices/system/node/node*/meminfo | grep -i huge Node 0 AnonHugePages: 2048 kB Node 0 HugePages_Total: 1024 Node 0 HugePages_Free: 512 Node 0 HugePages_Surp: 0 Node 1 AnonHugePages: 2048 kB Node 1 HugePages_Total: 1024 Node 1 HugePages_Free: 512 Node 1 HugePages_Surp: 0

2. NUMA 아키텍처를 확인합니다.

[root@overcloud-compute-1 nova]# lscpu | grep -i NUMA NUMA node(s): 2 NUMA node0 CPU(s): 0-3 NUMA node1 CPU(s): 4-7

3. OVS에서 예약된 대규모 페이지를 확인합니다. 다음 출력에서 OVS는 NUMA 노드당 512MB의 대 규모 페이지를 예약합니다.

[root@overcloud-compute-1 virt]# ovs-vsctl list Open_vSwitch | grep mem other_config : {dpdk-init="true", dpdk-lcore-mask="3", dpdk-socket-mem="512,512", pmd-cpu-mask="1e"}

4. 다음 플레이버를 사용하여 인스턴스 배포(1vCPU 및 512MB 또는 메모리):

[stack@underclou	ud-4 ~]\$ nova flavor-show m	1.tiny	
+ Property	Value	+ 	
OS-FLV-DISABI OS-FLV-EXT-D/	LED:disabled False ATA:ephemeral 0		
disk	8	I	
extra_specs	{"hw:cpu_policy": "de	dicated", "hw:mem_page_size	e": "large"}
id	49debbdb-c12e-4435-97e	f-f575990b352f	
name	m1.tiny		
os-flavor-access	s:is_public True		
ram	512		
rxtx_factor	1.0		
swap			
vcpus	1		
+	+	+	

새 인스턴스가 부팅되고 NUMA 1의 메모리를 사용합니다.

[stack@undercloud-4 ~]\$ nova list | grep d98772d1-119e-48fa-b1d9-8a68411cba0b | d98772d1-119e-48fa-b1d9-8a68411cba0b | cirros-test0 | ACTIVE | - | Running | provider1=2000:10::f816:3eff:fe8d:a6ef, 10.0.0.102 |

[root@overcloud-compute-1 nova]# cat /sys/devices/system/node/node*/meminfo | grep -i huge Node 0 AnonHugePages: 2048 kB Node 0 HugePages_Total: 1024 Node 0 HugePages_Free: 0 Node 0 HugePages_Surp: 0 Node 1 AnonHugePages: 2048 kB Node 1 HugePages_Total: 1024 Node 1 HugePages_Free: 256 Node 1 HugePages_Surp: 0

nova boot --nic net-id=\$NETID --image cirros --flavor m1.tiny --key-name id_rsa cirros-test0 이 인스턴스가 부팅되지 않습니다. [stack@undercloud-4 ~]\$ nova list -----+ | ID | Name | Status | Task State | Power State | Networks -----+ | 1b72e7a1-c298-4c92-8d2c-0a9fe886e9bc | cirros-test0 | ERROR | - | NOSTATE | | a44c43ca-49ad-43c5-b8a1-543ed8ab80ad | cirros-test0 | ACTIVE | - | Running | provider1=2000:10::f816:3eff:fe0f:565b, 10.0.0.105 | | e21ba401-6161-45e6-8a04-6c45cef4aa3e | cirros-test0 | ACTIVE | - | Running provider1=2000:10::f816:3eff:fe69:18bd, 10.0.0.111 -----+ 5. compute 노드에서 NUMA 노드 0의 무료 대규모 페이지가 소진되었는지 확인합니다. 그러나 NUMA 노드 1에는 충분한 공간이 있습니다. [root@overcloud-compute-1 gemu]# cat /sys/devices/system/node/node*/meminfo | grep -i huge Node 0 AnonHugePages: 2048 kB Node 0 HugePages_Total: 1024 Node 0 HugePages Free: 0 Node 0 HugePages Surp: 0 Node 1 AnonHugePages: 2048 kB Node 1 HugePages_Total: 1024 Node 1 HugePages_Free: 512 Node 1 HugePages_Surp: 0 6. /var/log/containers/nova/nova-compute.log 의 정보는 인스턴스 CPU가 NUMA 노드 0에 고정 되었음을 보여줍니다. <name>instance-00000006</name> <uuid>1b72e7a1-c298-4c92-8d2c-0a9fe886e9bc</uuid> <metadata> <nova:instance xmlns:nova="http://openstack.org/xmlns/libvirt/nova/1.0"> <nova:package version="14.0.8-5.el7ost"/> <nova:name>cirros-test0</nova:name> <nova:creationTime>2017-11-23 19:53:00</nova:creationTime> <nova:flavor name="m1.tiny"> <nova:memory>512</nova:memory> <nova:disk>8</nova:disk> <nova:swap>0</nova:swap> <nova:ephemeral>0</nova:ephemeral> <nova:vcpus>1</nova:vcpus> </nova:flavor> <nova:owner> <nova:user uuid="5d1785ee87294a6fad5e2bdddd91cc20">admin</nova:user> <nova:project uuid="8c307c08d2234b339c504bfdd896c13e">admin</nova:project> </nova:owner>

<nova:root type="image" uuid="6350211f-5a11-4e02-a21a-cb1c0d543214"/> </nova:instance> </metadata> <memory unit='KiB'>524288</memory> <currentMemory unit='KiB'>524288</currentMemory> <memoryBacking> <hugepages> <page size='2048' unit='KiB' nodeset='0'/> </hugepages> </memoryBacking> <vcpu placement='static'>1</vcpu> <cputune> <shares>1024</shares> <vcpupin vcpu='0' cpuset='2'/> <emulatorpin cpuset='2'/> </cputune> <numatune> <memory mode='strict' nodeset='0'/> <memnode cellid='0' mode='strict' nodeset='0'/> </numatune>

numatune 섹션에서 nodeset="0"은 NUMA 0에서 메모리가 클레임됨을 나타냅니다.

11.3. 해결책

관리자는 인스턴스에서 사용하지 않는 대규모 페이지 메모리 양을 nova에 입력할 수 있습니다.

[root@overcloud-compute-1 virt]# grep reserved_huge /var/lib/config-data/puppetgenerated/nova_libvirt/etc/nova/nova.conf -B1 [DEFAULT] reserved_huge_pages=node:0,size:2048,count:512 reserved_huge_pages=node:1,size:2048,count:512

size 매개변수는 KiB의 대규모 페이지 크기입니다. count 매개변수는 NUMA 노드당 OVS에서 사용하는 대 규모 페이지 수입니다. 예를 들어 Open vSwitch에서 사용하는 소켓 메모리의 4096의 경우 다음 값을 사 용합니다.

[DEFAULT] reserved_huge_pages=node:0,size:1GB,count:4 reserved_huge_pages=node:1,size:1GB,count:4

OpenStack director 를 사용하여 구현하는 방법에 대한 자세한 내용은 Red Hat OpenStack Platform 10의 /etc/nova/nova.conf에 reserved_huge_pages를 설정하는 방법을 참조하십시오.

reserved_huge_pages = None

(Unknown) Number of huge/large memory pages to reserved per NUMA host cell.

Possible values:

A list of valid key=value which reflect NUMA node ID, page size (Default unit is KiB) and number of pages to be reserved.

reserved_huge_pages = node:0,size:2048,count:64 reserved_huge_pages =

node:1,size:1GB,count:1

In this example we are reserving on NUMA node 0 64 pages of 2MiB and on NUMA node 1 1 page of 1GiB.

/etc/nova/nova.conf 에서 debug를 활성화하면 openstack-nova-compute 를 다시 시작한 후 로그에 다 음 정보가 표시됩니다.

[root@overcloud-compute-1 virt]# docker restart nova_compute (...)

[root@overcloud-compute-1 virt]# grep reserved_huge_pages /var/log/containers/nova/novacompute.log | tail -n1

2017-12-19 17:56:40.727 26691 DEBUG oslo_service.service [req-e681e97d-7d99-4ba8-bee7-5f7a3f655b21 - - - - -]

reserved_huge_pages = [{'node': '0', 'count': '512', 'size': '2048'}, {'node': '1', 'count': '512', 'size': '2048'}] log_opt_values /usr/lib/python2.7/site-packages/oslo_config/cfg.py:2622 [root@overcloud-compute-1 virt]#

12장. PERF를 사용하여 OVS DPDK PMD CPU 사용량 문제 해결 및 문제 해결 데이터 전송

1. 사전 요구 사항 이 섹션의 단계를 사용하여 문제 해결 도구를 설치합니다.

2. 컴퓨팅 노드에 perf 를 설치합니다.

yum install perf -y

3. Open vSwitch 디버그 RPM을 설치합니다.

subscription-manager repos --enable=rhel-7-server-openstack-13-debug-rpms

4. pidstat 명령을 설치해야 합니다.

yum install sysstat -y

12.1. 진단

이 섹션의 단계를 사용하여 데이터 문제를 해결하고 수집합니다.

12.1.1. PMD 스레드

1. PMD 스레드의 위치를 확인합니다.



예를 들면 다음과 같습니다.

```
[root@overcloud-compute-1 ~]# IFS=$"\n'; for I in $(ps -T -p `pidof ovs-vswitchd` | grep
pmd);do PID=`echo $I | awk
'{print $2}'`; PMD=`echo $I | awk '{print $NF}'`; PCPU=`taskset -c -p $PID | awk '{print $NF}'`
; echo "$PMD with PID $PID in on pCPU
$PCPU"; done
pmd545 with PID 412314 in on pCPU 2
pmd555 with PID 412315 in on pCPU 4
pmd550 with PID 412316 in on pCPU 6
pmd551 with PID 412317 in on pCPU 8
pmd553 with PID 412318 in on pCPU 22
pmd554 with PID 412319 in on pCPU 24
pmd549 with PID 412320 in on pCPU 26
pmd556 with PID 412321 in on pCPU 28
pmd546 with PID 412322 in on pCPU 3
pmd548 with PID 412323 in on pCPU 5
pmd547 with PID 412324 in on pCPU 23
pmd552 with PID 412325 in on pCPU 25
```

2. 문제를 재현하는 동안 perf 레코드를 실행하고 출력을 저장합니다.

• gather_perf_data_a.sh 스크립트를 생성합니다.

```
cat<<'EOF'>>gather_perf_data_a.sh
#!/bin/bash -x
IFS=$'\n';
dir name=/tmp/perf record a
mkdir ${dir_name}
rm -f ${dir_name}/*
for I in $(ps -T -p `pidof ovs-vswitchd` | grep pmd);do PID=`echo $I | awk '{print $2}'`;
PMD=`echo $I | awk '{print $NF}'` ; PCPU=`taskset -c -p $PID | awk '{print $NF}'` ; echo
"$PMD with PID $PID in on pCPU $PCPU"; done > ${dir_name}/pmds.txt
for I in $(ps -T -p `pidof ovs-vswitchd` | grep pmd);do
 PID=`echo $I | awk '{print $2}'`;
 PMD=`echo $I | awk '{print $NF}'`;
 PCPU=`taskset -c -p $PID | awk '{print $NF}'`;
 echo "$PMD with PID $PID in on pCPU $PCPU";
 date
 perf record -C $PCPU -g -o perf record -g $PCPU sleep 60 &
done
sleep 80
for I in $(ps -T -p `pidof ovs-vswitchd` | grep pmd);do
 PID=`echo $I | awk '{print $2}'`;
 PMD=`echo $I | awk '{print $NF}'`;
 PCPU=`taskset -c -p $PID | awk '{print $NF}'`;
 echo "$PMD with PID $PID in on pCPU $PCPU";
 date
 perf record -C $PCPU -o perf_record_$PCPU sleep 60 &
done
sleep 80
for f in perf_record_-g_*;do
 perf report -g -i $f | cat > ${dir_name}/perf_report_$f.txt ;
 rm -f $f
done
for f in perf_record_*;do
 perf report -i $f | cat > ${dir_name}/perf_report_$f.txt ;
 rm -f $f
done
archive_name="${dir_name}_`hostname`_`date '+%F_%H%m%S'`.tar.gz"
tar -czf $archive_name ${dir_name}
echo "Archived all data in archive ${archive_name}"
EOF
```

▶ 스크립트를 실행합니다.

chmod +x gather_perf_data_a.sh ./gather_perf_data_a.sh 보고서는 **perf report -i \${archive_name}** 을 사용하여 읽을 수 있습니다. Red Hat 지원을 통해 열린 케이 스인 경우 결과 tar 아카이브를 케이스에 첨부합니다.

12.1.2. 추가 데이터

1. 추가 데이터를 수집하려면 gather_perf_data_b.sh 스크립트를 생성합니다.

cat<<'EOF'>>gather perf data b.sh #!/bin/bash -x dir name=/tmp/perf record b mkdir \${dir_name} rm -f \${dir_name}/* date > \${dir name}/pidstat1.txt pidstat -u -t -p `pidof ovs-vswitchd`, `pidof ovsdb-server` 5 12 >> \${dir_name}/pidstat1.txt & perf record -p `pidof ovs-vswitchd` -g --call-graph dwarf sleep 60 sleep 20 date > \${dir_name}/pidstat2.txt pidstat -u -t -p `pidof ovs-vswitchd`, `pidof ovsdb-server` 1 60 >> \${dir name}/pidstat2.txt mv perf.data perf.data openvswitch perf script -F tid -i perf.data_openvswitch | sort -u | grep -o '[0-9]*' | xargs -n1 -l{} perf report -i perf.data openvswitch --no-children --percentage relative --stdio --tid {} -g none > \${dir name}/perf reports.txt perf script -F tid -i perf.data_openvswitch | sort -u | grep -o '[0-9]*' | xargs -n1 -l{} perf report -i perf.data_openvswitch --no-children --percentage relative --stdio --tid {} > \${dir name}/perf reports callgraph.txt rm -f perf.data_openvswitch archive_name="\${dir_name}_`hostname`_`date '+%F_%H%m%S'`.tar.gz" tar -czf \$archive name \${dir name} echo "Archived all data in archive \${archive name}" EOF

2. 스크립트를 실행합니다.

chmod +x gather_perf_data_b.sh ./gather_perf_data_b.sh



참고

디스크 공간이 충분한지 확인합니다. 'perf.data' 파일은 여러 기가바이트의 디스크 공간을 사용할 수 있습니다.

Red Hat 지원 티켓에 해당하는 경우 결과 tar 아카이브를 케이스에 첨부합니다.

12.1.3. Open vSwitch 로그

 모든 OVS(Open vSwitch) 로그를 제공합니다. /var 에 디스크 공간이 충분한지 확인합니다. df -h 를 사용하여 /var 및 du -sh /var/log/openvswitch 의 디스크 공간을 확인하여 OVS 로그의 총 크 기를 확인합니다.

tar -cvzf /var/openvswitch_`hostname`_`date +"%F_%H%M%S"`.tar.gz /var/log/openvswitch

- 2. 결과 파일(예: /var/openvswitch_overcloud-compute-0_2018-02-27_153713.tar.gz)을 분석의 지원 케이스에 연결합니다.
- 3. sosreport를 생성하고 제공합니다. /var 에 디스크 공간이 충분한지 확인합니다. df -h 를 사용하여 /var의 디스크 공간을 확보합니다.

sosreport --batch --all-logs

13장. NFV와 함께 가상 환경에서 VIRSH EMULATORPIN 사용

NFV를 통한 Red Hat OpenStack Platform에서 virsh emulatorpin 사용의 영향을 확인하려면 이 절차를 사용하십시오.

13.1. 증상

Red Hat OpenStack Platform {vernum} NFV 환경에서 패킷 손실이 발생하고 에뮬레이터 스레드 고정이 구성되지 않았습니다.

13.2. 해결책

이 섹션을 사용하여 에뮬레이터 스레드 고정을 조사하고 구성합니다.

13.2.1. qemu-kvm 에뮬레이터 스레드

에뮬레이터 스레드는 가상 머신 하드웨어 에뮬레이션을 위한 인터럽트 요청 및 비차단 프로세스를 처리합 니다. vCPU를 실행하지 않는 스레드는 **qemu-kvm** 에뮬레이터 스레드입니다. 다음 예제를 참조하십시오.

[root@overcloud-compute-0 ~]# ps -Tp `pgrep -f instance-00000009`

PID SPID TTY	TIME CMD
364936 364936 ?	00:00:02 qemu-kvm
364936 364946 ?	00:00:00 qemu-kvm
364936 364952 ?	00:00:52 CPU 0/KVM
364936 364953 ?	00:00:26 CPU 1/KVM
364936 364954 ?	00:00:30 CPU 2/KVM
364936 364956 ?	00:00:00 vnc_worker

Linux CFS(완전히 공정한 스케줄러)로 인해 에뮬레이터 스레드는 일반적으로 libvirt의 에뮬레이터 핀 세 트에 정의된 내에서 하나의 pCPU에서 다른 pCPU로 주기적으로 이동합니다.

NFV 컨텍스트에서 **isolcpus** 매개변수를 사용할 때 에뮬레이터 스레드를 구성하면 문제가 발생할 수 있 습니다. 이 커널 구성은 해당 CPU에서 CFS 스케줄링을 비활성화하기 때문입니다. **isolcpus 매개변수** 를 사용하지 않는 경우 에뮬레이터 스레드가 패킷을 처리하는 CPU를 중단하면 패킷 손실이 발생할 수 있습 니다.

에뮬레이터 스레드의 예는 다음과 같습니다.

- QEMU-kvm 스레드
- vnc_worker 스레드
- vhost-<qemu-kvm PID> 커널 스레드(virtio virtio-net 사용)(하이퍼바이저의 커널 네트워킹)

13.2.2. 에뮬레이터 스레드 고정의 기본 동작

기본적으로 nova는 모든 vCPU에 할당된 pCPU에 걸쳐 설정된 에뮬레이터 스레드 고정을 구성합니다. isolcpus 매개변수를 사용하지 않는 경우 에뮬레이터 스레드는 모든 pCPU에서 예약할 수 있으며 주기적 으로 하나의 pCPU에서 다른 스레드로 이동합니다.

virsh dumpxml instance-0000001d (...) <vcpu placement='static'>4</vcpu> <cputune>

```
<shares>4096</shares>
  <vcpupin vcpu='0' cpuset='34'/>
  <vcpupin vcpu='1' cpuset='14'/>
  <vcpupin vcpu='2' cpuset='10'/>
  <vcpupin vcpu='3' cpuset='30'/>
  <emulatorpin cpuset='10,14,30,34'/>
 </cputune>
(...)
[root@overcloud-compute-0 ~]# virsh dumpxml instance-00000009
(...)
     <nova:vcpus>3</nova:vcpus>
 <vcpu placement='static'>3</vcpu>
  <vcpupin vcpu='0' cpuset='1'/>
  <vcpupin vcpu='1' cpuset='2'/>
  <vcpupin vcpu='2' cpuset='3'/>
(...)
<emulatorpin cpuset='1-3'/>
(...)
```

따라서 이러한 CPU는 qemu의 에뮬레이터 스레드로 선점할 수 있으므로 패킷이 손실될 수 있습니다.

에뮬레이터 스레드 고정의 새로운 기능의 현재 진행 상황에 대한 자세한 내용은 버그 1468004 및 OpenStack Change 510897을 참조하십시오.

이 작성 시점에서 초안에서 다음 스레드 정책을 지정했습니다.

Valid THREAD-POLICY values are:

``share``: (default) The emulator threads float across the pCPUs associated to the guest. To place a workload's emulator threads on a set of isolated physical CPUs, set ``share``` and ``[compute]/cpu_shared_set`` configuration option to the set of host CPUs that should be used for best-effort CPU resources.

- ``isolate``: The emulator threads are isolated on a single pCPU.

13.2.3. isolcpus on emulator Thread Scheduling의 영향 정보

isolcpus가 사용되는 경우 CFS 스케줄러가 비활성화되고 모든 에뮬레이터 스레드가 사용 가능한 가장 낮 은 색인된 pCPU에서 실행됩니다. 결과적으로 개입 또는 추가 구성이 없으면 인스턴스 중 하나의 vCPU가 에뮬레이터 스레드와의 리소스 경합 위험이 높아집니다.

자세한 내용은 Kernel.org Bugzilla - Bug 116701 에서 확인할 수 있습니다.

다음 알고리즘을 사용하여 에뮬레이터 스레드에서 사용하는 vCPU를 확인합니다.

```
PCPU=MIN([EMULATORPINSET])
VCPU=REVERSE_CPUSET(PCPU)
```

REVERSE_CPUSET := SELECT pcpu from `virsh dumpxml <instance name> | grep "cpuset=\$PCPU"`

예를 들어 이 인스턴스에서 모든 에뮬레이터 스레드와 하위 항목은 기본 에뮬레이터 핀 세트에서 선호도 1-3을 상속합니다.

[root@overcloud-compute-0 ~]# taskset -a -c -p `pgrep -f instance-00000009` pid 364936's current affinity list: 1-3 pid 364946's current affinity list: 1-3 pid 364952's current affinity list: 1 pid 364953's current affinity list: 2 pid 364954's current affinity list: 3 pid 364956's current affinity list: 1-3 [root@overcloud-compute-0 ~]# ps -Tp `pgrep -f instance-00000009` PID SPID TTY TIME CMD 364936 364936 ? 00:00:02 gemu-kvm 364936 364946 ? 00:00:00 gemu-kvm 364936 364952 ? 00:00:51 CPU 0/KVM 364936 364953 ? 00:00:26 CPU 1/KVM 364936 364954 ? 00:00:30 CPU 2/KVM 364936 364956 ? 00:00:00 vnc worker [root@overcloud-compute-0 ~]# pgrep -f vhost- | xargs -l {} taskset -a -c -p {} pid 364948's current affinity list: 1-3 pid 364949's current affinity list: 1-3 pid 364950's current affinity list: 1-3 [root@overcloud-compute-0 ~]#

isolcpus와 함께 모든 에뮬레이터 스레드와 vhost-* 스레드는 pCPU1에서 실행되고 다시 예약되지 않습니 다.

cat /proc/sched_debug | sed '/^cpu#/,/^runnable/{//!d}' | grep vhost -C3 (...) cpu#1, 2099.998 MHz runnable tasks: task PID tree-key switches prio wait-time sum-exec sum-sleep 0.000000 / watchdog/1 11 -2.995579 410285 0 0.000000 5025.887998 79 0 0.000000 0.000000 0 / migration/1 12 0.000000 3.375060 ksoftirad/1 13 5172444.259776 54 120 0.000000 0.570500 0.0000000/ kworker/1:0 14 5188475.472257 370 120 0.000000 14.707114 0.0000000/ kworker/1:0H 15 8360.049510 10 100 0.000000 0.150151 0.000000 / kworker/1:1 2707 5045807.055876 16370 120 0.000000 793.611916 0.000000 0 / kworker/1:1H 2763 5187682.987749 11755 100 0.000000 191.949725 0.000000 0 / gemu-kvm 364936 3419.522791 50276 120 0.000000 2476.880384 0.000000 0 /machine.slice/machine-qemu\x2d6\x2dinstance\x2d0000009.scope/emulator gemu-kvm 364946 1270.815296 102 120 0.000000 23.204111 0.000000 0 /machine.slice/machine-gemu\x2d6\x2dinstance\x2d0000009.scope/emulator CPU 0/KVM 364952 52703.660314 53709 120 0.000000 52715.105472 0.000000 0 /machine.slice/machine-gemu\x2d6\x2dinstance\x2d0000009.scope/vcpu0 0.016849 0.0000000 vnc worker 364956 123.609634 1 120 0.000000 /machine.slice/machine-gemu\x2d6\x2dinstance\x2d0000009.scope/emulator vhost-364936 364948 0.000000 3410.527677 1039 120 84.254772 0.000000 0 /machine.slice/machine-gemu\x2d6\x2dinstance\x2d0000009.scope/emulator vhost-364936 364949 3407.341502 55 120 0.000000 2.894394 0.0000000 /machine.slice/machine-gemu\x2d6\x2dinstance\x2d0000009.scope/emulator vhost-364936 364950 3410.395220 174 120 0.000000 10.969077 0.000000 0 /machine.slice/machine-gemu\x2d6\x2dinstance\x2d0000009.scope/emulator

runnable tasks: task PID	z tree-key swite	ches prio	wait-time	sum-exec	sum-sleep
watchdog/2 16	-5.995418	410285	0.000000	5197.57115	53 0.000000 0 /
migration/2 17	0.000000	79 0	0.000000	3.384688	0.000000 0 /
ksoftirqd/2 18	-7.031102	3 120	0.000000	0.019079	0.000000 /
kworker/2:0 19	0.119413	39 120	0.000000	0.588589	0.000000 /
kworker/2:0H 20	-1.047613	8 100	0.000000	0.086272	0.000000 0 /
kworker/2:1 2734	1475469.2360	026 11322	120 0.000	0000 241.3	88582 0.000000
0 /					
CPU 1/KVM 3649	953 27258.37	70583 332	94 120 0.0	000000 2726	69.017017
0.000000 0 /machine.	slice/machine-o	qemu\x2d6\x	2dinstance\x2d0	0000009.scop	e/vcpu1
cpu#3, 2099.998 MHz runnable tasks: task PID	z tree-key swite	ches prio	wait-time	sum-exec	sum-sleep
cpu#3, 2099.998 MHz runnable tasks: task PID 	z tree-key swito 	ches prio 	wait-time 	sum-exec 4970.77743	sum-sleep 39 0.000000 0 /
cpu#3, 2099.998 MHz runnable tasks: task PID watchdog/3 21 migration/3 22	z tree-key swita -5.996592 0.000000	ches prio 410285 79 0	wait-time 0 0.000000 0.000000	sum-exec 4970.77743 3.886799	sum-sleep 39 0.000000 0 / 0.000000 0 /
cpu#3, 2099.998 MHz runnable tasks: task PID watchdog/3 21 migration/3 22 ksoftirqd/3 23	tree-key swite -5.996592 0.000000 -7.035295	ches prio 410285 79 0 3 120	wait-time 0 0.000000 0.000000 0.000000	sum-exec 4970.77743 3.886799 0.014677	sum-sleep 39 0.000000 0 / 0.000000 0 / 0.000000 0 /
cpu#3, 2099.998 MHz runnable tasks: task PID watchdog/3 21 migration/3 22 ksoftirqd/3 23 kworker/3:0 24	tree-key swite -5.996592 0.000000 -7.035295 17.758583	ches prio 410285 79 0 3 120 38 120	wait-time 0 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000	sum-exec 4970.77743 3.886799 0.014677 0.637152	sum-sleep 39 0.000000 0 / 0.000000 0 / 0.000000 0 / 0.000000 0 /
cpu#3, 2099.998 MHz runnable tasks: task PID watchdog/3 21 migration/3 22 ksoftirqd/3 23 kworker/3:0 24 kworker/3:0H 25	tree-key swite -5.996592 0.000000 -7.035295 17.758583 -1.047727	ches prio 410285 79 0 3 120 38 120 8 100	wait-time 0 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000	sum-exec 4970.77743 3.886799 0.014677 0.637152 0.077141	sum-sleep 39 0.000000 0 / 0.000000 0 / 0.000000 0 / 0.000000 0 / 0.000000 0 /
cpu#3, 2099.998 MHz runnable tasks: task PID watchdog/3 21 migration/3 22 ksoftirqd/3 23 kworker/3:0 24 kworker/3:0H 25 kworker/3:1 36253	tree-key swite -5.996592 0.000000 -7.035295 17.758583 -1.047727 0 154177.523	ches prio 410285 79 0 3 120 38 120 8 100 3420 83	wait-time 0 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000	sum-exec 4970.77743 3.886799 0.014677 0.637152 0.077141 000 6.544	sum-sleep 39 0.000000 0 / 0.000000 0 / 0.000000 0 / 0.000000 0 / 0.000000 0 / 4285 0.000000 0
cpu#3, 2099.998 MHz runnable tasks: task PID watchdog/3 21 migration/3 22 ksoftirqd/3 23 kworker/3:0 24 kworker/3:0H 25 kworker/3:1 36253 /	tree-key swite -5.996592 0.000000 -7.035295 17.758583 -1.047727 0 154177.523	ches prio 410285 79 0 3 120 38 120 8 100 3420 83	wait-time 0 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000	sum-exec 4970.77743 3.886799 0.014677 0.637152 0.077141 000 6.544	sum-sleep 39 0.000000 0 / 0.000000 0 / 0.000000 0 / 0.000000 0 / 1285 0.000000 0
cpu#3, 2099.998 MHz runnable tasks: task PID watchdog/3 21 migration/3 22 ksoftirqd/3 23 kworker/3:0 24 kworker/3:0H 25 kworker/3:1 36253 / CPU 2/KVM 3649	tree-key swite -5.996592 0.000000 -7.035295 17.758583 -1.047727 0 154177.523	ches prio 410285 79 0 3 120 38 120 8 100 3420 83	wait-time 0 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 120 0.000 66 120 0.0	sum-exec 4970.77743 3.886799 0.014677 0.637152 0.077141 000 6.544	sum-sleep 39 0.000000 0 / 0.000000 0 / 0.000000 0 / 0.000000 0 / 0.000000 0 / 4285 0.000000 0 66.719084

13.2.4. 에뮬레이터 스레드의 최적 위치

이 섹션에서는 에뮬레이터 스레드를 다음 네트워크에 배치하는 방법에 대해 설명합니다.

- Open vSwitch의 인스턴스 및 netdev 데이터 경로 내의 DPDK 네트워킹
- 인스턴스 내의 DPDK 네트워킹, Open vSwitch의 시스템 데이터 경로 및 하이퍼바이저의 커널 공 간 네트워킹
- Open vSwitch의 인스턴스 내 커널 네트워킹 및 netdev datapath

13.2.4.1. Open vSwitch의 인스턴스 및 netdev datapath에서 DPDK 네트워킹을 사용하여 에뮬 레이터 스레드의 최적 배치

DPDK가 인스턴스 내에서 실행되면 패킷 처리가 전적으로 사용자 공간에서 수행됩니다. vCPUO에서 실행 되도록 PMD를 예약하지 마십시오. 이는 OS 및 인터럽트 처리용으로 남아 있어야 하기 때문입니다. 인스 턴스 내의 PMD CPU는 활성 루프를 실행하고 CPU의 100%가 필요하므로 선점해서는 안 됩니다. 이러한 vCPU 중 하나가 선점된 경우 패킷 손실이 발생할 수 있습니다. 따라서 emulatorpin cpuset은 1 이상 번호 가 지정된 가상 CPU를 처리하는 물리적 CPU와 겹치지 않는 방식으로 구성해야 합니다.

인스턴스 내에서 DPDK 네트워킹을 사용하는 경우 에뮬레이터 스레드의 최적 위치는 vCPU 0을 처리하는 pCPU 또는 가상 CPU를 전혀 처리하지 않는 전용 물리적 CPU입니다.

인스턴스 내의 하이퍼바이저 및 DPDK에서 OVS-DPDK를 사용하는 경우 에뮬레이터 스레드를 vCPU 0에 배치합니다.

13.2.4.2. Open vSwitch의 인스턴스 및 시스템 데이터 경로의 DPDK 네트워킹을 사용하여 에뮬 레이터 스레드의 최적 배치

하이퍼바이저에서 커널 공간 네트워킹을 사용하면 하이퍼바이저에서 패킷 처리가 커널 내에서 실행됩니 다.

인스턴스 내에서 DPDK 네트워킹을 사용하는 경우 에뮬레이터 스레드의 최적 위치는 vCPU 0을 처리하는 pCPU 또는 가상 CPU를 처리하지 않는 전용 물리적 CPU입니다.

이 시나리오에서는 vNIC 대기열에 대한 패킷 처리가 하이퍼바이저의 vhost-<qemu-kvm PID> 커널 스레 드 내에서 실행됩니다. 트래픽이 많은 경우 이러한 커널 스레드는 상당한 CPU 로드를 생성할 수 있습니다. 에뮬레이터 스레드의 최적 위치는 상황에 따라 결정되어야 합니다.

[root@overcloud-compute-0 ~]# ps aux | grep vhostroot 364948 0.0 0.0 0 0? S 20:32 0:00 [vhost-364936] root 364949 0.0 0.0 0 0? S 20:32 0:00 [vhost-364936] root 364950 0.0 0.0 0 0? S 20:32 0:00 [vhost-364936]

13.2.4.3. Open vSwitch의 인스턴스 및 netdev 데이터 경로 내에서 커널 네트워킹을 사용하여 에 뮬레이터 스레드 최적의 배치

인스턴스 내 커널 네트워킹에는 다음 두 가지 옵션이 있습니다.

- 예를 들어 인스턴스 내에서 소프트irqs와 같은 인터럽트 배포를 최적화합니다. 이러한 경우 에뮬 레이터 스레드에 추가 pCPU를 할당할 필요가 없으며 네트워크 인터럽트를 처리하지 않는 pCPU 에 에뮬레이터 스레드를 할당할 수 있습니다.
- 에뮬레이터 스레드에 대해 동일한 NUMA 노드에서 전용 pCPU를 사용합니다.

첫 번째 옵션의 복잡성으로 인해 두 번째 옵션이 권장됩니다.

13.3. 진단

13.3.1. 데모 환경

```
데모 환경에서는 instance -0000001d 인스턴스 중 하나를 실행합니다. 관련 qemu-kvm 스레드에는 다음 PID가 있습니다.
```

[root@overcloud-compute-0 ~]# pidof qemu-kvm 73517

13.3.2. emulatorpin의 작동 방식

기본적으로 Red Hat OpenStack Platform 배포에서는 다음 설정을 사용합니다.

```
virsh dumpxml instance-0000001d
(...)
<vcpu placement='static'>4</vcpu>
<cputune>
<shares>4096</shares>
<vcpupin vcpu='0' cpuset='34'/>
<vcpupin vcpu='1' cpuset='14'/>
<vcpupin vcpu='2' cpuset='10'/>
```

```
<vcpupin vcpu='3' cpuset='30'/>
<emulatorpin cpuset='10,14,30,34'/>
</cputune>
(...)
```

이로 인해 qemu-kvm, vnc_worker 등과 같은 에뮬레이터 스레드의 예기치 않은 할당이 발생합니다.

```
[root@overcloud-compute-0 ~]# ps -T -p 73517
  PID SPID TTY
                        TIME CMD
 73517 73517 ?
                     00:00:00 gemu-kvm
 73517 73527 ?
                     00:00:00 gemu-kvm
 73517 73535 ?
                     00:00:06 CPU 0/KVM
 73517 73536?
                     00:00:02 CPU 1/KVM
 73517 73537 ? 00:00:03 CPU 2/KVM
 73517 73538 ? 00:00:02 CPU 3/KVM
73517 73540 ? 00:00:00 vnc_worker
[root@overcloud-compute-0 ~]# taskset -apc 73517
pid 73517's current affinity list: 10,14,30,34
pid 73527's current affinity list: 10,14,30,34
pid 73535's current affinity list: 34
pid 73536's current affinity list: 14
pid 73537's current affinity list: 10
pid 73538's current affinity list: 30
pid 73540's current affinity list: 10,14,30,34
```

[root@overcloud-compute-0 ~]# virsh vcpupin instance-0000001d | awk '\$NF~/[0-9]+/ {print \$NF}' | sort -n | while read CPU; do sed '/cpu#/,/runnable task/{//!d}' /proc/sched_debug | sed -n "/^cpu#\${CPU},/,/^\$/p" ; done cpu#10, 2197.477 MHz runnable tasks:

task PID	tree-key switch	es prio	wait-time	sum-exec	sum-sleep
migration/10 64	0.000000	107 0	0.000000	90.232791	0.000000 0 /
ksoftirqd/10 65	-13.045337	3 120	0.000000	0.004679	0.000000 0 /
kworker/10:0 66	-12.892617	40 12	0 0.000000	0.157359	0.000000 0 /
kworker/10:0H 67	-9.320550	8 10	0.000000 0	0.015065	0.000000 0 /
kworker/10:1 1799	6 9695.675528	3 23	120 0.0000	00 0.22280	0.000000 0 /
qemu-kvm 7351	7 1994.534332	2 2710	5 120 0.000	0000 886.20	3254 0.000000
0 /machine.slice/macl	nine-qemu\x2d1\x	2dinstand	ce\x2d000001d.	scope/emulator	
qemu-kvm 7352	7 722.347466	84	120 0.00000	00 18.23615	0.000000 0
/machine.slice/machine	ne-qemu\x2d1\x2d	dinstance	\x2d0000001d.sc	ope/emulator	
CPU 2/KVM 7353	37 3356.74916	62 1805	51 120 0.00	00000 3370.0	45619
0.000000 0 /machine.	slice/machine-qe	mu\x2d1\	x2dinstance\x2d0	000001d.scope	/vcpu2
vnc_worker 73540	354.007735	1 1	20 0.00000	0 0.047002	0.000000 0
/machine.slice/machine	ne-qemu\x2d1\x2d	dinstance	\x2d0000001d.sc	ope/emulator	
worker 74584	1970.499537	5 12	0 0.000000	0.130143	0.000000 0
/machine.slice/machine	ne-qemu\x2d1\x2d	dinstance	x2d0000001d.sc	ope/emulator	
worker 74585	1970.492700	4 12	0 0.000000	0.071887	0.000000 0
/machine.slice/machine	ne-qemu\x2d1\x2d	dinstance	\x2d0000001d.sc	ope/emulator	
worker 74586	1982.467246	3 12	0 0.000000	0.033604	0.000000 0
/machine.slice/machine	ne-qemu\x2d1\x2d	dinstance	\x2d0000001d.sc	ope/emulator	
worker 74587	1994.520768	1 12	0 0.000000	0.076039	0.000000 0
/machine.slice/machineling/machine	ne-qemu\x2d1\x2d	dinstance	\x2d0000001d.sc	ope/emulator	
worker 74588	2006.500153	1 12	0 0.000000	0.004878	0.000000 0
/machine.slice/machine	ne-qemu\x2d1\x2d	dinstance	\x2d0000001d.sc	ope/emulator	

cpu#14, 2197.477 MH	lz				
runnable tasks: task PID	tree-key switche	es prio wa	ait-time	sum-exec	sum-sleep
migration/14 88 ksoftirqd/14 89 kworker/14:0 90 kworker/14:0H 91 kworker/14:1 17999 CPU 1/KVM 7353 0 /machine.slice/mach	0.000000 -13.045376 -12.921990 -9.321186 6247.571171 6 2274.38128 hine-qemu\x2d1\x	107 0 3 120 40 120 8 100 5 120 1 6679 2dinstance\x	0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000	90.107596 0.004782 0.128166 0.016870 0 0.028570 000 2287.69 cope/vcpu1	0.000000 0 / 0.000000 0 / 0.000000 0 / 0.000000 0 / 6 0.000000 0 / 91654 0.000000
cpu#30, 2197.477 MF runnable tasks: task PID	Iz tree-key switche	es prio wa	ait-time	sum-exec	sum-sleep
migration/30 180 ksoftirqd/30 181 kworker/30:0 182 kworker/30:0H 183 kworker/30:1 18012 CPU 3/KVM 7353 0.000000 0 /machine.	0.000000 -13.045892 -12.929272 -9.321056 2 6234.935501 38 2474.18330 slice/machine-qer	107 0 3 120 40 120 8 100 5 120 1 12595 mu\x2d1\x2d	0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 120 0.000 instance\x2d00	89.206960 0.003828 0.120754 0.018042 0 0.02650 0000 2487.4 000001d.scope	0.000000 0 / 0.000000 0 / 0.000000 0 / 5 0.000000 0 / 79666 /vcpu3
cpu#34, 2197.477 MF runnable tasks: task PID	lz tree-key switche	es prio wa	ait-time	sum-exec	sum-sleep
migration/34 204 ksoftirqd/34 205 kworker/34:0 206 kworker/34:0H 207 kworker/34:1 18010 CPU 0/KVM 7353 0.000000 0 /machine.	0.000000 -13.046824 -12.922407 -9.320822 10788.797590 5 5969.22722 slice/machine-qer	107 0 3 120 40 120 8 100 0 7 120 5 14233 mu\x2d1\x2d	0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0 0.00000 120 0.000 instance\x2d00	89.067908 0.002884 0.127423 0.017381 0 0.04263 0000 5983.4 000001d.scope	0.000000 0 / 0.000000 0 / 0.000000 0 / 0.000000 0 / 31 0.000000 0 / 225363 /vcpu0

에뮬레이터 스레드는 virsh emulatorpin을 사용하여 이동할 수 있습니다.

virsh emulatorpin instance-0000001d 34

CPU가 아닌 모든 스레드의 선호도가 변경됩니다.

PID SPID TTY TIME CMD 73517 73517 ? 00:00:00 qemu-kvm 73517 73527 ? 00:00:00 qemu-kvm 73517 73535 ? 00:00:06 CPU 0/KVM 73517 73536 ? 00:00:02 CPU 1/KVM 73517 73537 ? 00:00:03 CPU 2/KVM 73517 73538 ? 00:00:02 CPU 3/KVM 73517 73540 ? 00:00:00 vnc_worker [root@overcloud-compute-0 ~]# taskset -apc 73517 pid 73517's current affinity list: 34	[root@overcloud-compute-0 ~]# ps -T -p 73517					
73517 73517 ? 00:00:00 qemu-kvm 73517 73527 ? 00:00:00 qemu-kvm 73517 73535 ? 00:00:06 CPU 0/KVM 73517 73536 ? 00:00:02 CPU 1/KVM 73517 73537 ? 00:00:03 CPU 2/KVM 73517 73538 ? 00:00:02 CPU 3/KVM 73517 73540 ? 00:00:00 vnc_worker [root@overcloud-compute-0 ~]# taskset -apc 73517 pid 73517's current affinity list: 34	PID	SPID TTY	TIME CMD			
73517 73527 ? 00:00:00 qemu-kvm 73517 73535 ? 00:00:06 CPU 0/KVM 73517 73536 ? 00:00:02 CPU 1/KVM 73517 73537 ? 00:00:03 CPU 2/KVM 73517 73538 ? 00:00:02 CPU 3/KVM 73517 73540 ? 00:00:00 vnc_worker [root@overcloud-compute-0 ~]# taskset -apc 73517 pid 73517's current affinity list: 34	73517	73517 ?	00:00:00 qemu-kvm			
73517 73535 ? 00:00:06 CPU 0/KVM 73517 73536 ? 00:00:02 CPU 1/KVM 73517 73537 ? 00:00:03 CPU 2/KVM 73517 73538 ? 00:00:02 CPU 3/KVM 73517 73540 ? 00:00:00 vnc_worker [root@overcloud-compute-0 ~]# taskset -apc 73517 pid 73517's current affinity list: 34	73517	73527 ?	00:00:00 qemu-kvm			
73517 73536 ? 00:00:02 CPU 1/KVM 73517 73537 ? 00:00:03 CPU 2/KVM 73517 73538 ? 00:00:02 CPU 3/KVM 73517 73540 ? 00:00:00 vnc_worker [root@overcloud-compute-0 ~]# taskset -apc 73517 pid 73517's current affinity list: 34	73517	73535 ?	00:00:06 CPU 0/KVM			
73517 73537 ? 00:00:03 CPU 2/KVM 73517 73538 ? 00:00:02 CPU 3/KVM 73517 73540 ? 00:00:00 vnc_worker [root@overcloud-compute-0 ~]# taskset -apc 73517 pid 73517's current affinity list: 34 rid 70507's current affinity list: 04	73517	73536 ?	00:00:02 CPU 1/KVM			
73517 73538 ? 00:00:02 CPU 3/KVM 73517 73540 ? 00:00:00 vnc_worker [root@overcloud-compute-0 ~]# taskset -apc 73517 pid 73517's current affinity list: 34 rid 70507's current affinity list: 34	73517	73537 ?	00:00:03 CPU 2/KVM			
73517 73540? 00:00:00 vnc_worker [root@overcloud-compute-0 ~]# taskset -apc 73517 pid 73517's current affinity list: 34	73517	73538 ?	00:00:02 CPU 3/KVM			
[root@overcloud-compute-0 ~]# taskset -apc 73517 pid 73517's current affinity list: 34	73517	73540 ?	00:00:00 vnc_worker			
pid 73517's current affinity list: 34	[root@overcloud-compute-0 ~]# taskset -apc 73517					
is a 705071s summark officialty lists 04	pid 73517's current affinity list: 34					
pid 73527's current attinity list: 34						

pid 73535's current affinity list: 34 pid 73536's current affinity list: 14 pid 73537's current affinity list: 10 pid 73538's current affinity list: 30 pid 73540's current affinity list: 34

/proc/sched_debug의 기록 데이터의 스위치 수를 기록해 둡니다. 다음 예에서 PID 73517은 이미 cpu#34 로 이동했습니다. 마지막 출력 이후 다른 에뮬레이터 작업자가 실행되지 않아 cpu#10에 계속 표시되었습 니다.

[root@overcloud-compute-0 ~]# virsh vcpupin instance-0000001d | awk '\$NF~/[0-9]+/ {print \$NF}' | sort -n | while read CPU; do sed '/cpu#/,/runnable task/{//!d}' /proc/sched_debug | sed -n "/^cpu#\${CPU},/,/^\$/p"; done cpu#10, 2197.477 MHz runnable tasks: task PID tree-key switches prio wait-time sum-sleep sum-exec migration/10 64 0.000000 107 0 0.000000 90.232791 0.0000000/ ksoftirgd/10 65 3 120 0.000000 0.000000 / -13.045337 0.004679 kworker/10:0 66 40 120 0.000000 0.000000 / -12.892617 0.157359 kworker/10:0H 67 -9.320550 8 100 0.000000 0.015065 0.000000 0 / kworker/10:1 17996 9747.429082 26 120 0.000000 0.255547 0.000000 0 / gemu-kvm 73527 722.347466 84 120 0.000000 18.236155 0.0000000 /machine.slice/machine-gemu\x2d1\x2dinstance\x2d0000001d.scope/emulator CPU 2/KVM 73537 3424.520709 21610 120 0.000000 3437.817166 0.000000 0 /machine.slice/machine-gemu\x2d1\x2dinstance\x2d0000001d.scope/vcpu2 vnc worker 73540 354.007735 1 120 0.000000 0.047002 0.0000000 /machine.slice/machine-gemu\x2d1\x2dinstance\x2d0000001d.scope/emulator cpu#14, 2197.477 MHz runnable tasks: task PID tree-key switches prio wait-time sum-sleep sum-exec 0.0000000/ migration/14 88 0.000000 107 0 0.000000 90.107596 ksoftirgd/14 89 -13.045376 3 120 0.000000 0.004782 0.000000 / 40 120 kworker/14:0 90 -12.921990 0.000000 0.128166 0.0000000 / kworker/14:0H 91 -9.321186 8 100 0.000000 0.016870 0.000000 0 / kworker/14:1 17999 5 120 6247.571171 0.000000 0.028576 0.000000 0 / CPU 1/KVM 73536 0.000000 2283.094453 7028 120 0.000000 2296.404826 0 /machine.slice/machine-gemu\x2d1\x2dinstance\x2d0000001d.scope/vcpu1 cpu#30, 2197.477 MHz runnable tasks: task PID tree-key switches prio wait-time sum-sleep sum-exec 0.000000 / migration/30 180 0.000000 107 0 0.000000 89.206960 ksoftirqd/30 181 -13.045892 3 120 0.000000 0.003828 0.0000000 / kworker/30:0 182 0.000000 / -12.929272 40 120 0.000000 0.120754 kworker/30:0H 183 -9.321056 8 100 0.000000 0.018042 0.000000 / kworker/30:1 18012 6234.935501 5 120 0.000000 0.026505 0.000000 0 / CPU 3/KVM 73538 2521.828931 14047 120 0.000000 2535.125296 0.000000 0 /machine.slice/machine-qemu\x2d1\x2dinstance\x2d0000001d.scope/vcpu3 cpu#34, 2197.477 MHz runnable tasks: task PID tree-key switches prio wait-time sum-exec sum-sleep

migration/34 204 0.000000 107 0 0.000000 89.067908 0.000000 0 / ksoftirqd/34 205 -13.046824 3 120 0.000000 0.002884 0.000000 0 / kworker/34:0 206 -12.922407 40 120 0.000000 0.127423 0.000000 0 / kworker/34:0H 207 -9.320822 8 100 0.000000 0.017381 0.000000 0 / kworker/34:1 18016 10788.797590 7 120 0.000000 0.042631 0.000000 0 / qemu-kvm 73517 2.613794 27706 120 0.000000 941.839262 0.000000 0 / /machine.slice/machine-qemu\x2d1\x2dinstance\x2d0000001d.scope/emulator CPU 0/KVM 73535 5994.533905 15169 120 0.000000 6008.732043 0.000000 0 /machine.slice/machine-qemu\x2d1\x2dinstance\x2d0000001d.scope/vcpu0 0.000000 6008.732043 0.000000
그데드 73517에 cpu#34도 이동하는 방법을 점조하십시오. 이제 VNC 세선과 정오 작용하는 경우 /proc/sched_debug에서 cpu#34의 vnc_worker 스레드도 표시하는 것을 확인할 수 있습니다.
[root@overcloud-compute-0 ~]# virsh vcpupin instance-0000001d awk '\$NF~/[0-9]+/ {print \$NF}' sort -n while read CPU; do sed '/cpu#/,/runnable task/{//!d}' /proc/sched_debug sed -n "/^cpu#\${CPU},/,/^\$/p" ; done cpu#10, 2197.477 MHz runnable tasks: task PID tree-key switches prio wait-time sum-exec sum-sleep
migration/10 64 0.000000 107 0 0.000000 90.232791 0.000000 0 / ksoftirqd/10 65 -13.045337 3 120 0.000000 0.004679 0.000000 0 / kworker/10:0 66 -12.892617 40 120 0.000000 0.157359 0.000000 0 / kworker/10:0H 67 -9.320550 8 100 0.000000 0.273007 0.000000 0 / kworker/10:1 17996 9963.300958 27 120 0.000000 0.273007 0.000000 0 / qemu-kvm 73527 722.347466 84 120 0.000000 18.236155 0.000000 0 / /machine.slice/machine-qemu\x2d1\x2dinstance\x2d0000001d.scope/emulator CPU 2/KVM 73537 3563.793234 26162 120 0.000000 3577.089691 0.000000 0 /machine.slice/machine-qemu\x2d1\x2dinstance\x2d0000001d.scope/vcpu2 cpu#14, 2197.477 MHz runnable tasks: task PID tree-key switches prio wait-time sum-exec sum-sleep
migration/14 88 0.000000 107 0 0.000000 90.107596 0.000000 0 / ksoftirqd/14 89 -13.045376 3 120 0.000000 0.004782 0.000000 0 / kworker/14:0 90 -12.921990 40 120 0.000000 0.128166 0.000000 0 / kworker/14:0H 91 -9.321186 8 100 0.000000 0.016870 0.000000 0 / kworker/14:1 17999 6247.571171 5 120 0.000000 0.028576 0.000000 0 / CPU 1/KVM 73536 2367.789075 9648 120 0.000000 2381.099448 0.000000 0 /machine.slice/machine-qemu\x2d1\x2dinstance\x2d0000001d.scope/vcpu1 120 0.000000 10.5000000
cpu#30, 2197.477 MHz runnable tasks: task PID tree-key switches prio wait-time sum-exec sum-sleep
migration/30 180 0.000000 107 0 0.000000 89.206960 0.000000 0 / ksoftirqd/30 181 -13.045892 3 120 0.000000 0.003828 0.000000 0 / kworker/30:0 182 -12.929272 40 120 0.000000 0.120754 0.000000 0 / kworker/30:0H 183 -9.321056 8 100 0.000000 0.018042 0.000000 0 / kworker/30:1 18012 6234.935501 5 120 0.000000 0.026505 0.000000 0 / CPU 3/KVM 73538 2789.628278 24788 120 0.000000 2802.924643 0.000000 0 /machine.slice/machine-qemu\x2d1\x2dinstance\x2d0000001d.scope/vcpu3

cpu#34, 2197.477 MHz

runnable tasks: task PID	tree-key switche	es prio wa	ait-time	sum-exec	sum-sleep
migration/34 204	0.000000	107 0	0.000000	89.067908	0.000000 0 /
ksoftirqd/34 205	-13.046824	3 120	0.000000	0.002884	0.000000 0 /
kworker/34:0 206	-12.922407	40 120	0.000000	0.127423	0.000000 0 /
kworker/34:0H 207	-9.320822	8 100	0.000000	0.017381	0.000000 0 /
kworker/34:1 18016	11315.391422	2 25 12	0.0000	0.1960	0.000000 0 /
qemu-kvm 73517	471.930276	30975 1	20 0.0000	1295.54	0.000000
0 /machine.slice/mach	ine-qemu\x2d1\x	2dinstance\>	(2d0000001d.s	cope/emulator	
CPU 0/KVM 7353	5 6160.06217	2 19201	120 0.000	0000 6174.2	260310
0.000000 0 /machine.	slice/machine-qer	mu\x2d1\x2c	linstance\x2d00	00001d.scope	e/vcpu0
vnc_worker 73540	459.653524	38 120	0.000000	7.53503	0.000000 0
/machine.slice/machin	e-qemu\x2d1\x2d	dinstance\x2	d0000001d.scc	pe/emulator	
worker 78703	449.098251	2 120	0.000000	0.120313	0.000000 0
/machine.slice/machin	e-qemu\x2d1\x2d	dinstance\x2	d0000001d.scc	pe/emulator	
worker 78704	449.131175	3 120	0.000000	0.066961	0.000000 0
/machine.slice/machin	e-qemu\x2d1\x2d	dinstance\x2	d0000001d.scc	pe/emulator	
worker 78705	461.100994	4 120	0.000000	0.022897	0.000000 0
/machine.slice/machin	e-qemu\x2d1\x2c	dinstance\x2	d0000001d.scc	pe/emulator	