



OpenShift Container Platform 3.11

CRI-O ランタイム

CRI-O ランタイムガイド

OpenShift Container Platform 3.11 CRI-O ランタイム

CRI-O ランタイムガイド

Enter your first name here. Enter your surname here.

Enter your organisation's name here. Enter your organisational division here.

Enter your email address here.

法律上の通知

Copyright © 2022 | You need to change the HOLDER entity in the en-US/CRI-O_Runtime.ent file |.

The text of and illustrations in this document are licensed by Red Hat under a Creative Commons Attribution–Share Alike 3.0 Unported license ("CC-BY-SA"). An explanation of CC-BY-SA is available at

<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>

. In accordance with CC-BY-SA, if you distribute this document or an adaptation of it, you must provide the URL for the original version.

Red Hat, as the licensor of this document, waives the right to enforce, and agrees not to assert, Section 4d of CC-BY-SA to the fullest extent permitted by applicable law.

Red Hat, Red Hat Enterprise Linux, the Shadowman logo, the Red Hat logo, JBoss, OpenShift, Fedora, the Infinity logo, and RHCE are trademarks of Red Hat, Inc., registered in the United States and other countries.

Linux[®] is the registered trademark of Linus Torvalds in the United States and other countries.

Java[®] is a registered trademark of Oracle and/or its affiliates.

XFS[®] is a trademark of Silicon Graphics International Corp. or its subsidiaries in the United States and/or other countries.

MySQL[®] is a registered trademark of MySQL AB in the United States, the European Union and other countries.

Node.js[®] is an official trademark of Joyent. Red Hat is not formally related to or endorsed by the official Joyent Node.js open source or commercial project.

The OpenStack[®] Word Mark and OpenStack logo are either registered trademarks/service marks or trademarks/service marks of the OpenStack Foundation, in the United States and other countries and are used with the OpenStack Foundation's permission. We are not affiliated with, endorsed or sponsored by the OpenStack Foundation, or the OpenStack community.

All other trademarks are the property of their respective owners.

概要

CRI-O の使用方法について

目次

第1章 CRI-O コンテナエンジンの使用	3
1.1. CRI-O について	3
1.2. CRI-O の取得	4
1.2.1. 新規の OpenShift Container Platform クラスターと共に CRI-O をインストールする	4
1.2.2. CRI-O ノードの OpenShift Container Platform クラスターへの追加	6
1.3. CRI-O の設定	6
1.3.1. CRI-O ストレージの設定	7
1.3.2. CRI-O ネットワークの設定	8
1.4. CRI-O のトラブルシューティング	8
1.4.1. CRI-O の一般的なヘルスチェック	9
1.4.2. CRI-O ログの検査	10
1.4.2.1. cri-o および origin-node ログの確認	10
1.4.2.2. CRI-O のデバッグをオンにする	11
1.4.3. CRI-O Pod およびコンテナのトラブルシューティング	12
1.4.3.1. イメージ、Pod、およびコンテナの一覧表示	12
1.4.3.2. イメージ、Pod、およびコンテナの調査	14
関連情報	16

第1章 CRI-O コンテナエンジンの使用

CRI-O は、オープンソースのコミュニティ主導型のコンテナエンジンです。その主な目的は、OpenShift Container Platform などの Kubernetes 実装のコンテナエンジンとして Docker サービスを置き換えることにあります。

CRI-O の利用者向けに、本書では OpenShift Container Platform のインストール時に CRI-O をインストールする方法と、CRI-O ノードを既存の OpenShift Container Platform クラスタに追加する方法について説明します。本書では、CRI-O エンジンの設定方法およびトラブルシューティングの方法についての情報も提供します。

1.1. CRI-O について

CRI-O コンテナエンジンは、[Open Container Initiative](#) (OCI) と互換性のあるランタイムを実行するための、安定性があり、より安全で高性能のプラットフォームを提供します。CRI-O コンテナエンジンを使用して、runc、デフォルトの OCI ランタイム、または [Kata Containers](#) などの OCI 準拠のランタイムを使用することにより、コンテナおよび Pod を起動できます。CRI-O の目的は、Docker サービスに代わって、OpenShift Container Platform および Kubernetes 用の Kubernetes Container Runtime Interface(CRI) を実装するコンテナエンジンになることです。

CRI-O は効率的なコンテナエンジンを提供しますが、他のコンテナ機能は、革新的で独立したコマンドの個別のセットとして実装されます。このアプローチにより、Kubernetes ベースのインストール用のコンテナエンジンであるという CRI-O の主な目標を妨げることなく、コンテナ管理機能を独自のペースで開発することができます。

CRI-O の安定性は、Kubernetes のメジャーリリースとマイナーリリースと並行して開発、テスト、リリースされ、OCI 標準に準拠しているという事実に基づいています。たとえば、CRI-O 1.11 は Kubernetes 1.11 と連携します。CRI-O の範囲は [Container Runtime Interface](#) (CRI) に関連付けられています。CRI は、コンテナエンジンから Kubernetes サービス (kubelet) が必要とするものを正確に抽出し、標準化しました。CRI チームは、複数のコンテナエンジンが開発され始めたときに、Kubernetes コンテナエンジンの要件を安定させるためにこれを行いました。

CRI-O とコマンドラインで直接アクセスする必要はほとんどありません。ただし、テストおよびモニターリングのために CRI-O へのフルアクセスを提供し、CRI-O が提供しないものの Docker で提供されることが予想される機能を提供するために、一連のコンテナ関連のコマンドラインツールを利用できます。これらのツールは、**docker** コマンドおよびサービスで利用可能なものを置き換え、拡張します。ツールには以下が含まれます。

- **crictl**: トラブルシューティングを行い、CRI-O コンテナエンジンと直接連動させるために使用
- **runc**: コンテナイメージを実行するために使用
- **podman**: コンテナエンジンの外部で Pod およびコンテナイメージ (run、stop、start、ps、attach、exec など) を管理するために使用
- **buildah**: コンテナイメージを構築、プッシュ、および署名するために使用
- **skopeo**: イメージをコピー、検証、削除、および署名するために使用

一部の Docker 機能は、CRI-O ではなく他のツールに含まれます。たとえば、**podman** は、数多くの **docker** コマンド機能と正確なコマンドラインの互換性を提供し、これらの機能を Pod の管理にも拡張します。**podman** でコンテナまたは Pod を実行する上で、コンテナエンジンは必要ありません。

buildah コマンドでは、同じくコンテナエンジンでは必要とされない、コンテナイメージの構築、プッシュ、および署名の機能を使用できます。**docker** に代わるこれらのコマンドの詳細は、[Finding, Running and Building Containers without Docker](#) を参照してください。

1.2. CRI-O の取得

CRI-O は、スタンドアロンのコンテナエンジンとしてはサポートされていません。CRI-O は、OpenShift Container Platform などの Kubernetes インストールのコンテナエンジンとして使用する必要があります。Kubernetes または OpenShift Container Platform を使用せずにコンテナを実行するには、[podman](#) を使用します。

CRI-O コンテナエンジンを OpenShift Container Platform クラスタで使用できるように設定するには、以下を実行できます。

- CRI-O を新規の OpenShift Container Platform クラスタと共にインストールする。または、
- ノードを既存クラスタに追加し、CRI-O をそのノードのコンテナエンジンとして特定します。CRI-O および Docker ノードの両方を同じクラスタ上に配置できます。

次のセクションでは、新しい OpenShift Container Platform クラスタと共に CRI-O をインストールする方法について説明します。

1.2.1. 新規の OpenShift Container Platform クラスタと共に CRI-O をインストールする

CRI-O は、インストール時にノードごとに OpenShift Container Platform ノードのコンテナエンジンとして選択できます。OpenShift Container Platform のインストール時に CRI-O コンテナエンジンを有効化することについて、知っておくべき点を以下にいくつか示します。

- 以前は、ノードで CRI-O を使用するには Docker コンテナエンジンも利用可能な状態である必要がありました。OpenShift Container Platform 3.10 以降では、Docker コンテナエンジンは、すべての場合で必要なくなりました。現在は、CRI-O のみのノードを OpenShift Container Platform クラスタに含めることができます。ただし、ビルドおよびプッシュ操作を実行するノードには、依然として Docker コンテナエンジンを CRI-O と共にインストールしておく必要があります。
- CRI-O コンテナを使用した CRI-O の有効化はサポートされなくなりました。CRI-O の rpm ベースのインストールが必要です。

以下の手順では、[Configuring Your Inventory File](#) で説明されているような Ansible インベントリーファイルを使用して、OpenShift Container Platform をインストールしていることを前提としています。



注記

コンテナエンジンとして CRI-O を使用する OpenShift Container Platform ノードの個別のマウントポイントとして **/var/lib/docker** を設定しないでください。CRI-O ノードのデプロイ時に、インストーラーは **/var/lib/docker** を **/var/lib/containers** へのシンボリックリンクにしようとします。このアクションは、既存の **/var/lib/docker** を削除してシンボリックリンクを作成することはできないために失敗します。

1. OpenShift Container Platform Ansible Playbook がインストールされた状態で、適切なインベントリーファイルを編集して CRI-O を有効にします。
2. 選択したインベントリーファイルで CRI-O 設定を見つけます。OpenShift Container Platform のインストール時に CRI-O コンテナエンジンをノードにインストールできるようにするに

は、Ansible インベントリーファイルの [OSEv3:vars] セクションを見つけます。CRI-O 設定のセクションには、以下が含まれる場合があります。

```
[OSEv3:vars]
...
# Install and run cri-o.
#openshift_use_crio=False
#openshift_use_crio_only=False
# The following two variables are used when openshift_use_crio is True
# and cleans up after builds that pass through docker. When openshift_use_crio is True
# these variables are set to the defaults shown. You may override them here.
# NOTE: You will still need to tag cri-o nodes with your given label(s)!
# Enable docker garbage collection when using cri-o
#openshift_crio_enable_docker_gc=True
# Node Selectors to run the garbage collection
#openshift_crio_docker_gc_node_selector={'runtime': 'cri-o'}
```

3. CRI-O 設定を有効にします。CRI-O のみを有効にするか、または Docker と共に CRI-O を有効にするかのいずれかを選択できます。以下の設定は、ノードのコンテナエンジンとしての CRI-O および Docker を許可し、overlay2 ストレージを持つノードで Docker ガベージコレクションを有効にします。



注記

CRI-O ノードでコンテナをビルドできるようにするには、Docker コンテナエンジンをインストールしておく必要があります。CRI-O のみのノードが必要な場合は、コンテナビルドを実行する他のノードを指定するだけで、可能となります。

```
[OSEv3:vars]
...
openshift_use_crio=True
openshift_use_crio_only=False
openshift_crio_enable_docker_gc=True
```

4. 各ノードの openshift_node_group_name を CRI-O ランタイム用に kubelet を設定する configmap に設定します。すべてのデフォルトノードグループに対応する CRI-O configmap があります。[Defining Node Groups and Host Mappings](#) では、ノードグループおよびマッピングを詳細に説明しています。

```
[nodes]
ocp-crio01 openshift_node_group_name='node-config-all-in-one-crio'
ocp-docker01 openshift_node_group_name='node-config-all-in-one'
```

これにより、必要な CRI-O パッケージが自動的にインストールされます。

結果として作成される OpenShift Container Platform 設定は、OpenShift Container Platform インストールのノードで CRI-O コンテナエンジンを実行します。**oc** コマンドを使用してノードのステータスを確認し、CRI-O を実行しているノードを特定します。

```
$ oc get nodes -o wide
NAME      STATUS ROLES          AGE ... CONTAINER-RUNTIME
ocp-crio01 Ready  compute,infra,master 16d ... cri-o://1.11.5
ocp-docker01 Ready  compute,infra,master 16d ... docker://1.13.1
```

1.2.2. CRI-O ノードの OpenShift Container Platform クラスターへの追加

OpenShift Container Platform は、docker コンテナエンジンの使用から CRI-O の使用へのノードの直接アップグレードをサポートしません。既存の OpenShift Container Platform クラスターを CRI-O を使用するようにアップグレードするには、以下を実行します。

- CRI-O コンテナエンジンを使用するように設定されているノードをスケールアップします。
- CRI-O ノードが予想通りに実行されることを確認します。
- 必要に応じて CRI-O ノードをさらに追加します。
- クラスターが安定したら、Docker ノードをスケールダウンします。

CRI-O コンテナエンジンでノードを作成する際に実行するアクションを確認するには、[Upgrading to CRI-O with Ansible](#) を参照してください。



注記

OpenShift Container Platform クラスター全体を OpenShift Container Platform 3.10 以降にアップグレードし、コンテナ化されたバージョンの CRI-O がノードで実行されている場合、CRI-O コンテナはそのノードから削除され、CRI-O rpm がインストールされます。それ以降、CRI-O サービスは systemd サービスとして実行されます。詳細は、[BZ#1618425](#) を参照してください。

1.3. CRI-O の設定

CRI-O は、OpenShift Container Platform によってデプロイ、アップグレード、および管理されることを目的としているため、CRI-O 設定ファイルは、OpenShift Container Platform を介してのみ、または CRI-O のテストまたはトラブルシューティングの目的でのみ変更する必要があります。実行中の OpenShift Container Platform ノードでは、ほとんどの CRI-O 設定は `/etc/crio/crio.conf` ファイルに保持されます。

crio.conf ファイルの設定は、ストレージ、リスニングソケット、ランタイム機能、およびネットワークが CRI-O に設定される方法を定義します。以下は、デフォルトの **crio.conf** ファイルの例です (これらの設定を説明するコメントを確認するには、ファイル自体を調べてください)。

```
[crio]
root = "/var/lib/containers/storage"
runroot = "/var/run/containers/storage"
storage_driver = "overlay"
storage_option = [
    "overlay.override_kernel_check=1",
]

[crio.api]
listen = "/var/run/crio/crio.sock"
stream_address = ""
stream_port = "10010"
file_locking = true

[crio.runtime]
runtime = "/usr/bin/runc"
runtime_untrusted_workload = ""
```

```

default_workload_trust = "trusted"
no_pivot = false
conmon = "/usr/libexec/crio/conmon"
conmon_env = [
    "PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin",
]
selinux = true
seccomp_profile = "/etc/crio/seccomp.json"
apparmor_profile = "crio-default"
cgroup_manager = "systemd"
hooks_dir_path = "/usr/share/containers/oci/hooks.d"
default_mounts = [
    "/usr/share/rhel/secrets:/run/secrets",
]
pids_limit = 1024
enable_shared_pid_namespace = false
log_size_max = 52428800

[crio.image]
default_transport = "docker://"
pause_image = "docker.io/openshift/origin-pod:v3.11"
pause_command = "/usr/bin/pod"
signature_policy = ""
image_volumes = "mkdir"
insecure_registries = [
""
]
registries = [
"docker.io"
]

[crio.network]
network_dir = "/etc/cni/net.d/"
plugin_dir = "/opt/cni/bin"

```

以下のセクションでは、さまざまな CRI-O 設定が **crio.conf** ファイルで使用される可能性のある方法について説明しています。

1.3.1. CRI-O ストレージの設定

OverlayFS2 は、コンテナエンジンとして CRI-O または Docker を使用しているかどうかに関係なく、OpenShift Container Platform で推奨される (およびデフォルトの) ストレージドライバーになります。利用可能なストレージデバイスの詳細は、[Choosing a graph driver](#) を参照してください。



注記

devicemapper は CRI-O のサポートされるストレージ機能ですが、CRI-O ガベージコレクション機能はまだ devicemapper で機能しないため、実稼働環境での使用は推奨されません。また、CRI-O および **podman** の両方でコンテナストレージを使用する方法に適用される他の devicemapper の問題については、[BZ1625394](#) および [BZ1623944](#) を参照してください。

CRI-O ストレージについて知っておく必要のある点には、CRI-O ストレージに関する以下のファクトが含まれます。

- 付随するレイヤーと共に各コンテナの root ファイルシステムを格納することにより、イメージを保持します。
- Docker サービスで使用されるものと同じストレージレイヤーが組み込まれています。
- **container-storage-setup** を使用して、コンテナストレージエリアを管理します。
- **/etc/containers/storage.conf** および **/etc/crio/crio.conf** ファイルの設定情報を使用します。
- デフォルトでデータを **/var/lib/containers** に保存します。そのディレクトリーは、CRI-O とコンテナを実行するためのツール (**podman** など) の両方で使用されます。



注記

同じストレージディレクトリーを使用しますが、コンテナエンジンとコンテナツールは、コンテナを個別に管理します。

- Docker バージョン 1 およびバージョン 2 スキーマの両方を格納できます。

container-storage-setup を使用して CRI-O のストレージを設定する方法の詳細については、[Using container-storage-setup](#) を参照してください。

1.3.2. CRI-O ネットワークの設定

CRI-O は [Container Network Interface \(CNI\)](#) と互換性のあるネットワーク機能をサポートします。サポートされるネットワーク機能には、ネットワークプラグインとして実装される loopback、flannel、および openshift-sdn が含まれます。

デフォルトで、OpenShift Container Platform は openshift-sdn ネットワークを使用します。**crio.conf** ファイルの以下の設定は、CNI ネットワーク設定ファイルの保存場所 (**/etc/cni/net.d/**) および CNI プラグインバイナリーの保存場所 (**/opt/cni/bin/**) を定義します。

```
[crio.network]
network_dir = "/etc/cni/net.d/"
plugin_dir = "/opt/cni/bin/"
```

OpenShift Container Platform の CRI-O で必要なネットワーク機能を理解するには、[Kubernetes](#) および [OpenShift Container Platform](#) のネットワーク要件の両方を参照してください。

1.4. CRI-O のトラブルシューティング

CRI-O コンテナエンジンをヘルスチェックし、問題のトラブルシューティングを行うために、**crictl** コマンドをいくつかのよく知られている Linux および OpenShift Container Platform コマンドと共に使用することができます。すべての OpenShift Container Platform コンテナエンジンの場合と同様に、**oc** および **kubect**l などのコマンドを使用して、CRI-O の Pod を調査することもできます。

たとえば、Pod を一覧表示するには、以下を実行します。

```
$ sudo oc get pods -o wide
NAME                READY STATUS RESTARTS AGE IP          NODE   NOMINATED NODE
docker-registry-1-fb2g8 1/1   Running 1      5d 10.128.0.4  hostA <none>
registry-console-1-vkltl6 1/1   Running 0      5d 10.128.0.6  hostA <none>
router-1-hjfm7       1/1   Running 0      5d 192.168.122.188 hostA <none>
```

Pod が CRI-O で実行されていることを確認するには、**cri-o** の **describe** オプションおよび **grep** を使用します。

```
$ sudo oc describe pods registry-console-1-vk1l6 | grep cri-o
Container ID: cri-o://9a9209dc0608ce80f62bb4d7f7df61bcf8dd2abd77ef53075dee0542548238b7
```

CRI-O コンテナランタイムをクエリーし、デバッグするには、**crictl** コマンドを実行して CRI-O と直接通信します。**crictl** が使用する CRI-O インスタンスは **crictl.yaml** ファイルで識別されます。

```
# cat /etc/crictl.yaml
runtime-endpoint: /var/run/crio/crio.sock
```

デフォルトで、**crictl.yaml** ファイルにより、**crictl** はローカルシステムの CRI-O ソケットをポイントします。**crictl** で利用可能なオプションを確認するには、引数を指定せずに **crictl** を実行します。特定のオプションについてのヘルプを参照するには、**--help** を追加します。以下に例を示します。

```
$ sudo crictl ps --help
NAME:
  crictl ps - List containers

USAGE:
  crictl ps [command options] [arguments...]

OPTIONS:
  --all, -a          Show all containers
  --id value         Filter by container id
  --label value     Filter by key=value label
  ...
```

1.4.1. CRI-O の一般的なヘルスチェック

CRI-O を実行している OpenShift Container Platform クラスターのノードにログインし、以下のコマンドを実行して CRI-O コンテナエンジンの一般的なヘルスチェックをします。

CRI-O 関連のパッケージがインストールされていることを確認します。これには、**crio**(CRI-O デーモンと設定ファイル) および **cri-tools**(**crictl** コマンド) パッケージが含まれます。

```
# rpm -qa | grep ^cri-
cri-o-1.11.6-1.rhaos3.11.git2d0f8c7.el7.x86_64
cri-tools-1.11.1-1.rhaos3.11.gitedabfb5.el7_5.x86_64
```

crio サービスが実行中であることを確認します。

```
# systemctl status -l crio
● crio.service - Open Container Initiative Daemon
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/crio.service; enabled; vendor preset: disabled)
  Active: active (running) since Tue 2018-10-16 15:15:49 UTC; 3h 30min ago
    Docs: https://github.com/kubernetes-sigs/cri-o
  Main PID: 889 (crio)
    Tasks: 14
   Memory: 2.3G
   CGroup: /system.slice/crio.service
           └─889 /usr/bin/crio
```

```
Oct 16 15:15:48 hostA systemd[1]: Starting Open Container Initiative Daemon...
Oct 16 15:15:49 hostA systemd[1]: Started Open Container Initiative Daemon.
Oct 16 18:30:55 hostA cri-o[889]: time="2018-10-16 18:30:55.128074704Z" level=error
```

1.4.2. CRI-O ログの検査

CRI-O コンテナエンジンは systemd サービスとして実装されるため、標準の **journalctl** コマンドを使用して CRI-O のログメッセージを検査できます。

1.4.2.1. cri-o および origin-node ログの確認

cri-o サービスからの情報のジャーナルを確認するには、**-u** オプションを使用します。この例では、サービスが実行されていることを確認できますが、Pod は起動に失敗しています。

```
$ sudo journalctl -u cri-o
-- Logs begin at Tue 2018-10-16 15:01:31 UTC, end at Tue 2018-10-16 19:10:52 UTC. --
Oct 16 15:05:42 hostA systemd[1]: Starting Open Container Initiative Daemon...
Oct 16 15:05:42 hostA systemd[1]: Started Open Container Initiative Daemon.
Oct 16 15:06:35 hostA systemd[1]: Stopping Open Container Initiative Daemon...
Oct 16 15:06:35 hostA cri-o[4863]: time="2018-10-16 15:06:35.018523314Z" level=error msg="Failed to start streaming server: http: Server closed"
Oct 16 15:06:35 hostA systemd[1]: Starting Open Container Initiative Daemon...
Oct 16 15:06:35 hostA systemd[1]: Started Open Container Initiative Daemon.
Oct 16 15:10:27 hostA cri-o[6874]: time="2018-10-16 15:10:26.900411457Z" level=error msg="Failed to start streaming server: http: Server closed"
Oct 16 15:10:26 hostA systemd[1]: Stopping Open Container Initiative Daemon...
Oct 16 15:10:27 hostA systemd[1]: Stopped Open Container Initiative Daemon.
-- Reboot --
Oct 16 15:15:48 hostA systemd[1]: Starting Open Container Initiative Daemon...
Oct 16 15:15:49 hostA systemd[1]: Started Open Container Initiative Daemon.
Oct 16 18:30:55 hostA cri-o[889]: time="2018-10-16 18:30:55.128074704Z" level=error msg="Error adding network: CNI request failed with status 400: 'pods "
```

origin-node サービスで CRI-O 関連のメッセージを確認することもできます。以下に例を示します。

```
$ sudo journalctl -u origin-node | grep -i cri-o

Oct 16 15:26:30 hostA origin-node[10624]: I1016 15:26:30.120889 10624
  kubernetes_manager.go:186] Container runtime cri-o initialized,
  version: 1.11.6, apiVersion: v1alpha1
Oct 16 15:26:30 hostA origin-node[10624]: I1016 15:26:30.177213 10624
  factory.go:157] Registering CRI-O factory
Oct 16 15:27:27 hostA origin-node[11107]: I1016 15:27:27.449197 11107
  kubernetes_manager.go:186] Container runtime cri-o initialized,
  version: 1.11.6, apiVersion: v1alpha1
Oct 16 15:27:27 hostA origin-node[11107]: I1016 15:27:27.507030 11107
  factory.go:157] Registering CRI-O factory
Oct 16 19:27:56 hostA origin-node[8326]: I1016 19:27:56.224770 8326
  kubernetes_manager.go:186] Container runtime cri-o initialized,
  version: 1.11.6, apiVersion: v1alpha1
Oct 16 19:27:56 hostA origin-node[8326]: I1016 19:27:56.282138 8326
  factory.go:157] Registering CRI-O factory
Oct 16 19:27:57 hostA origin-node[8326]: I1016 19:27:57.783304 8326
  status_manager.go:375] Status Manager: adding pod:
```

```
"db1f45e3-d157-11e8-8645-42010a8e0002", with status: (\x01', {Running ...
docker.io/openshift/origin-node:v3.11 docker.io/openshift/origin-node@sha256:6f9b0fbdd...
cri-o://c94cc6
2c27d021d61e8b7c1a82703d51db5847e74f5e57c667432f90c07013e4}} Burstable}) to
podStatusChannel
```

一覧表示されている Pod の1つ (cri-o // c94cc6 として示されている最後の Pod など) で何が起こっていたのかをさらに調査したかった場合は、**crictl logs** コマンドを使用できます。

```
$ sudo crictl logs c94cc6
/etc/openvswitch/conf.db does not exist ... (warning).
Creating empty database /etc/openvswitch/conf.db [ OK ]
Starting ovssdb-server [ OK ]
Configuring Open vSwitch system IDs [ OK ]
Inserting openvswitch module [ OK ]
Starting ovs-vswitchd [ OK ]
Enabling remote OVSSDB managers [ OK ]
```

1.4.2.2. CRI-O のデバッグをオンにする

CRI-O のロギング機能の詳細情報を取得するには、以下のようにログレベルを一時的に debug に設定できます。

1. **/usr/lib/systemd/system/crio.service** ファイルを編集し、以下のように `--loglevel=debug` を `ExecStart=` 行に追加します。

```
ExecStart=/usr/bin/crio --log-level=debug \
    $CRIO_STORAGE_OPTIONS \
    $CRIO_NETWORK_OPTIONS
```

2. 以下のように設定ファイルを再読み込みし、サービスを再起動します。

```
# systemctl daemon-reload
# systemctl restart crio
```

3. **journalctl** コマンドを再度実行します。CRI-O サービスで進行中の処理を表す多くのデバッグメッセージが表示されるようになります。

```
# journalctl -u crio
Oct 18 08:41:31 mynode01-crio crio[21998]:
    time="2018-10-18 08:41:31.839702058-04:00" level=debug
    msg="ListContainersRequest
    &ListContainersRequest{Filter:&ContainerFilter{Id:,State:nil,PodSandboxId:
    ,LabelSelector:map[string]string{,}},}"
Oct 18 08:41:31 mynode01-crio crio[21998]: time="2018-10-18
    08:41:31.839928476-04:00" level=debug msg="no filters were applied,
    returning full container list"
Oct 18 08:41:31 mynode01-crio crio[21998]: time="2018-10-18 08:41:31.841814536-04:00"
    level=debug msg="ListContainersResponse: &ListContainersResponse{Containers:
    [&Container{Id:e1934cc46696ff821bc35154f281764e80ac1122563ffd95aa92d01477225603,
    PodSandboxId:d904d45e6e46110a044758f20047805d8832b6859e10dc903c104cf757894e8d,
```

```
Metadata:&ContainerMetadata{Name:c,Attempt:0,},Image:&ImageSpec{
Image:e72de76ca8d5410497ae3171b6b059e7c7d11e4d1f3225df8d05812f29e205b7,},
ImageRef:docker.io/openshift/origin-template-service-broker@sha256:fd539 ...
```

4. 調査が完了したら **--loglevel=debug** オプションを削除し、生成されるメッセージの量を減らします。次に、2つの **systemctl** コマンドを再度実行します。

```
# systemctl daemon-reload
# systemctl restart cri-o
```

1.4.3. CRI-O Pod およびコンテナのトラブルシューティング

crictl コマンドを使用すると、CRI-O コンテナエンジンと直接インターフェイスして、コンテナエンジンに関連付けられたコンテナ、イメージ、および Pod を確認し、操作できます。**runc** コンテナランタイムは、CRI-O と対話するもう1つの方法です。ノード上で **support-tools** を実行するなど、コンテナを CRI-O コンテナエンジンの外部で実行する必要がある場合は、**podman** コマンドを使用できます。

これら2つのコマンドの説明とその違いについては、[Crictl vs. Podman](#) を参照してください。

開始するには、**crictl info** および **crictl version** コマンドを使用して、CRI-O サービスの一般的なステータスを確認できます。

```
$ sudo crictl info
{
  "status": {
    "conditions": [
      {
        "type": "RuntimeReady",
        "status": true,
        "reason": "",
        "message": ""
      },
      {
        "type": "NetworkReady",
        "status": true,
        "reason": "",
        "message": ""
      }
    ]
  }
}
$ sudo crictl version
Version: 0.1.0
RuntimeName: cri-o
RuntimeVersion: 1.11.6
RuntimeApiVersion: v1alpha1
```

1.4.3.1. イメージ、Pod、およびコンテナの一覧表示

crictl コマンドは、CRI-O 環境でコンポーネントを調査するためのオプションを提供します。以下は、イメージ、Pod、およびコンテナについての情報を一覧表示するための **crictl** の使用例の一部になります。

ローカル CRI-O ノードにプルされているイメージを表示するには、**crictl images** コマンドを実行します。

```
$ sudo crictl images
IMAGE                                TAG    IMAGE ID    SIZE
docker.io/openshift/oauth-proxy      v1.1.0 90c45954eb03e 242MB
docker.io/openshift/origin-haproxy-router v3.11 13f40ad4d2e21 410MB
docker.io/openshift/origin-node      v3.11 93d2aeddc6db 1.17GB
docker.io/openshift/origin-pod       v3.11 89ceff8fb1907 263MB
docker.io/openshift/prometheus-alertmanager v0.15.2 68bbd00063784 242MB
docker.io/openshift/prometheus-node-exporter v0.16.0 f9f775bf6d0ef 225MB
quay.io/coreos/cluster-monitoring-operator v0.1.1 4488a207a5bca 531MB
quay.io/coreos/configmap-reload      v0.0.1 3129a2ca29d75 4.79MB
quay.io/coreos/kube-rbac-proxy       v0.3.1 992ac1a5e7c79 40.4MB
quay.io/coreos/kube-state-metrics    v1.3.1 a9c8f313b7aad 22.2MB
```

CRI-O 環境で現在アクティブな Pod を表示するには、**crictl pods** を実行します。

```
$ sudo crictl pods

POD ID    CREATED    STATE    NAME                NAMESPACE        ATTEMPT
09997515d7729 5 hours ago Ready  kube-state-metrics-... openshift-monitoring 0
958b0789e0552 5 hours ago Ready  node-exporter-rkbzp  openshift-monitoring 0
4ec0498dacec8 5 hours ago Ready  alertmanager-main-0  openshift-monitoring 0
2873b697df1d2 5 hours ago Ready  cluster-monitoring-... openshift-monitoring 0
b9e221481fb7e 5 hours ago Ready  router-1-968t4      default           0
f02ce4a4b4186 5 hours ago Ready  sdn-c45cm           openshift-sdn     0
bdf5b1dcc0a08 5 hours ago Ready  ovs-kdvzs           openshift-sdn     0
49dbc57455c8f 5 hours ago Ready  sync-hgfvb         openshift-node    0
```

現在実行されているコンテナを表示するには、**crictl ps** コマンドを実行します。

```
$ sudo crictl ps
CONTAINER ID IMAGE                                CREATED    STATE    NAME                ATTEMPT
376eb13e3cb37 quay.io/coreos/kube-state-metrics... 4 hours ago Running kube-state-metrics 0
72d61c3d393b5 992ac1a5e7c79d627321dc7877f741a00... 4 hours ago Running kube-rbac-proxy-self 0
5fa8c93484055 992ac1a5e7c79d627321dc7877f741a00... 4 hours ago Running kube-rbac-proxy-main 0
a2d35508fc0ee quay.io/coreos/kube-rbac-proxy... 4 hours ago Running kube-rbac-proxy 0
9adda43f3595f docker.io/openshift/prometheus-no... 4 hours ago Running node-exporter 0
7f4ce5b25cfdb docker.io/openshift/oauth-proxy... 4 hours ago Running alertmanager-proxy 0
85418badbf6ae quay.io/coreos/configmap-reload... 4 hours ago Running config-reloader 0
756f20138381c docker.io/openshift/prometheus-al... 4 hours ago Running alertmanager 0
5e6d8ff4852ba quay.io/coreos/cluster-monitoring... 4 hours ago Running cluster-monitoring- 0
1c96cfcfa10a7 docker.io/openshift/origin-haprox... 5 hours ago Running route 0
8f90bb4cded60 docker.io/openshift/origin-node... 5 hours ago Running sdn 0
59e5fb8514262 docker.io/openshift/origin-node... 5 hours ago Running openvswitch 0
73323a2c26abe docker.io/openshift/origin-node... 5 hours ago Running sync 0
```

実行中のコンテナと、停止または終了したコンテナの両方を表示するには、**crictl ps -a** を実行します。

```
$ sudo crictl ps -a
```

CRI-O サービスが停止しているか、または正常に機能していない場合、**runc** コマンドを使用して、CRI-O で実行されたコンテナを一覧表示できます。この例では、CRI-O が実行されているコンテナと実行されていないコンテナの存在を検索します。次に、CRI-O が停止している場合でも、**runc** を使用してそのコンテナを調査できることを示します。

```
$ crictl ps | grep d36a99a9a40ec
d36a99a9a40ec    062cd20609d3895658e54e5f367b9d70f42db4f86ca14bae7309512c7e0777fd
  11 hours ago    CONTAINER_RUNNING  sync          2
$ sudo systemctl stop crio
$ sudo crictl ps | grep d36a99a9a40ec
2018/10/25 11:22:16 grpc: addrConn.resetTransport failed to create client transport:
  connection error: desc = "transport: dial unix /var/run/crio/crio.sock: connect:
  no such file or directory"; Reconnecting to {/var/run/crio/crio.sock <nil>}
  FATA[0000] listing containers failed: rpc error: code = Unavailable desc = grpc:
  the connection is unavailable
$ sudo runc list | grep d36a99a9a40ec
d36a99a9a40ecc4c830f10ed2d5bb3ce1c6deadc1a4879ff342e315051a71ed 19477    running
/run/containers/storage/overlay-
containers/d36a99a9a40ecc4c830f10ed2d5bb3ce1c6deadc1a4879ff342e315051a71ed/userdata
2018-10-25T04:44:29.47950187Z    root
$ ls /run/containers/storage/overlay-containers/d36*/userdata/
attach config.json ctl pidfile run
$ less /run/containers/storage/overlay-containers/d36*/userdata/config.json
{
  "ociVersion": "1.0.0",
  "process": {
    "user": {
      "uid": 0,
      "gid": 0
    },
    "args": [
      "/bin/bash",
      "-c",
      "#!/bin/bash\nset -e\npipefail\n\n# set by the node
      image\nunset KUBECONFIG\n\ntrap 'kill $(jobs -p);
      exit 0' TERM\n\n# track the current state of the ...
$ sudo systemctl start crio
```

ご覧のとおり、CRI-O サービスがオフの場合でも、さらに詳しく調べたい場合に備えて、**runc** はコンテナの存在とファイルシステム内のその場所を示します。

1.4.3.2. イメージ、Pod、およびコンテナの調査

CRI-O 環境のイメージ、Pod またはコンテナの内部で実行されていることについての詳細を確認するには、いくつかの **crictl** オプションを使用できます。

(**crictl ps** の出力からの) コンテナ ID が手元があれば、そのコンテナ内でコマンドを実行できます。たとえば、コンテナ内のオペレーティングシステムの名前およびリリースを確認するには、以下を実行します。

```
$ crictl exec 756f20138381c cat /etc/redhat-release
CentOS Linux release 7.5.1804 (Core)
```

コンテナ内で実行されているプロセスの一覧を表示するには、以下を実行します。

```
$ crictl exec -t e47b3a837aa30 ps -ef
UID      PID PPID C STIME TTY      TIME CMD
1000130+  1  0  0 Oct17 ?       00:38:14 /usr/bin/origin-web-console --au
1000130+ 15894 0  0 15:38 pts/0    00:00:00 ps -ef
1000130+ 17518  1  0 Oct23 ?       00:00:00 [curl] <defunct>
```

別の方法として、**runc** コマンドを使用してコンテナに"exec"することができます。

```
$ sudo runc exec -t e47b3a837aa3023c748c4c31a090266f014afba641a8ab9cfca31b065b4f2ddd ps
-ef
UID      PID PPID C STIME TTY      TIME CMD
1000130+  1  0  0 Oct17 ?       00:38:16 /usr/bin/origin-web-console --audit-log-path=- -v=0 --
config=/var/webconsole-config/webc
1000130+ 16541  0  0 15:48 pts/0    00:00:00 ps -ef
1000130+ 17518  1  0 Oct23 ?       00:00:00 [curl] <defunct>
```

コンテナ内に **ps** コマンドがない場合、**runc** には **ps** オプションがあります。これは、コンテナで実行されているプロセスを表示するのと同じ効果があります。

```
$ sudo runc ps e47b3a837aa3023c748c4c31a090266f014afba641a8ab9cfca31b065b4f2ddd
```

runc には完全なコンテナ ID が必要ですが、**crictl** は最初のいくつかの固有の文字のみが必要である点に注意してください。

Pod サンドボックス ID (**crictl pods** からの出力) が手元にある状態で、**crictl inspectp** を実行して Pod サンドボックスに関する情報を表示します。

```
$ sudo crictl pods | grep 5a60ac777aaa0
5a60ac777aaa0 8 days ago SANDBOX_READY registry-console-1-vk1l6 default 0
$ sudo crictl inspectp 5a60ac777aaa0
{
  "status": {
    "id": "5a60ac777aaa055f14b998a9f2ced3e146b3cddb270154abb75decd583bf879",
    "metadata": {
      "attempt": 0,
      "name": "registry-console-1-vk1l6",
      "namespace": "default",
      "uid": "6af860cc-d20b-11e8-b094-525400535ba1"
    },
    "state": "SANDBOX_READY",
    "createdAt": "2018-10-17T08:53:22.828511516-04:00",
    "network": {
      "ip": "10.128.0.6"
    }
  }
}
```

ローカルシステムの CRI-O で利用可能なイメージに関するステータス情報を確認するには、**crictl inspecti** を実行します。

```
$ sudo crictl inspecti ff5dd2137a4ff
{
  "status": {
    "id": "ff5dd2137a4ffd5ccb9837d5a0aa0a5d10729f9c186df02e54e58748a32d08b0",
    "repoTags": [
      "quay.io/coreos/etcd:v3.2.22"
    ],
  }
}
```

```
"repoDigests": [  
  "quay.io/coreos/etcd@sha256:43fbc8a457aa0cb887da63d74a48659e13947cb74b96a53ba8f47abb6172a948"  
  ],  
  "size": "37547599",  
  "username": ""  
}  
}
```

関連情報

- [CRI-O - OCI-based implementation of Kubernetes Container Runtime Interface](#)
- [CRI-O Lightweight Container Runtime for Kubernetes](#)
- [CRI-O Command Line Interface: crictl](#)
- [Finding, Running, and Building Containers without Docker](#)
- [Container Commandos Coloring Book](#)
- [CRI-O now running production workloads in OpenShift Online](#)
- [CRI-O How Standards Power a Container Runtime](#)
- [A Practical Introduction to Container Terminology](#)